

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲/۷-۹۱/۴۱/۲/۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۲-۴/۲/۴۱/۲/۷-۹۱/۴۱/۲/۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴/۲/۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۴-۷-۹۱/۴۱/۲/۴/۲/۸۸



► شکل ۲-۳۰

برای افرادی که اختلاف کمر و باسن آنان زیاد است یا دارای شکم برآمده یا پهلوهای قوس دار هستند، باید دوپنس* در قسمت جلوی الگو در نظر گرفت.

* مجموعاً چهارپنس در جلوی لباس دوخته شده وجود دارد. (دوپنس روی الگوی کامل جلو)


واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴۱-۲۲

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۲-۴/۴۱/۲/۴۱-۲۲ و ۸۸/۷-۹۱/۴۱/۲/۴۱-۲۲

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۷-۹۱/۴/۲/۴۱-۲۲ و ۸۸



- با توجه به شکل الگوی رویه‌رو، که برای اندام متناسب ترسیم شده، به سؤالات زیر پاسخ دهید:



۱. فاصله‌ی (۴ → ۲) برابر است با.....

۲. فاصله‌ی (۷ → ۲) برابر است با.....

۳. فاصله‌ی (۶ → ۱) برابر است با.....

۴. فاصله‌ی (۱۰ → ۱) برابر است با.....

۵. فاصله‌ی (۱۵ → ۳) برابر است با.....

۶. اندازه‌ی (۱۶ → ۱۵) برابر است با..... سانتی‌متر.

۱-۱ ج

۱/۲۵ الف. صفر

۱/۵ ب. ثابت نیست

۷. از « نقطه‌ی ۱ » حدوداً سانتی‌متر گوینیا شود.

۱-۴ ج

۲-۱ الف.

۳-۲ د

۱-۰/۵ ب.

۸. طول پنس‌های « ۱۸ → ۱۷ → ۱۷' → ۱۴ » و « ۱۴ → ۱۱' → ۱۲ → ۱۲' → ۱۱ » و « ۱۳ → ۱۲' → ۱۲ → ۱۱' → ۱۱' » به ترتیب عبارت اند از:

۱۰, ۱۲ و ۱۵ سانتی‌متر ج

الف. ۱۰, ۱۲ و ۱۵ سانتی‌متر

۱۰, ۱۲ و ۱۴ سانتی‌متر د


ب. ۱۰, ۱۲/۵ و ۱۴ سانتی‌متر

روش اول فون کردن دامن




۲-۳۱ ▲ شکل

* به این نکته دقت کنید: هنرجویان نباید نام روش های فون کردن را به ترتیب حفظ کنند، بلکه باید روش های فون را یاد بگیرند.



▲ شکل ۲-۳۳



▲ شکل ۲-۳۲


كعب ازفل

✿ این عمل جهت جلوگیری از افتادگی خطوط پهلو انجام می‌شود. (شکل‌های ۲-۳۲ و ۲-۳۳)


✿ به نظر شما هنرجویان عزیز، چرا این افتادگی در خط پهلو در صورت دادن او ازمان به وجود می‌آید؟ چه راه حل دیگری جهت رفع این مشکل پیشنهاد می‌شود؟

✿ در این روش، اگر از نقاط «۷ و ۷'» به اندازه‌ی دلخواه (حداقل ۱/۵ سانتی‌متر) و حداکثر «۶ سانتی‌متر») در لباس‌های معمولی بیرون بیایید، نقاط «۱۹ و ۲۰» به دست می‌آید.

✿ قبل از وصل خطوط «۸ → ۲۰ و ۲۰ → ۸» طول خطوط «۸' → ۷' → ۸ → ۷» را اندازه‌بزنید و از نقاط «۸ و ۸'» به اندازه‌ی این خطوط به نقاط «۲۰ → ۱۹» وصل کنید.



شکل ۲-۳۵



شکل ۲-۳۴

گام دوم

علامت «راستای پارچه» و «دولای باز یا بسته» را مطابق مدل

در خطوط پهلو «علامت موازن» را مشخص کنید.

روی الگوها مشخص کنید.

در این مدل محل قرارگیری «سجاف زیرزیپ» در خط پهلو

این الگوها آمده برش یا مدل سازی است (شکل‌های ۳۴ و ۳۵).

است، عیناً مانند روش قبلی «سجاف زیرزیپ» انجام دهید، با این

(۲-۳۵)

تفاوت که باید خط بیرونی سجاف در پهلو خط $23 \rightarrow 22$ موازی

با خط $21 \rightarrow 10$ باشد و به وسیله‌ی خط کش مخصوص پهلوی

دامن رسم شود. (شکل ۲-۳۵)

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۹۱-۷-۸۸



هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی دامن فون با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



۲-۳۶ ▲ شکل


آیا می‌توانید الگوهای فون این مدل‌ها را ترسیم کنید؟

روش دوم فون کردن دامن




▲ شکل ۲-۳۷

* در این روش گشادی در عرض لبهٔ دامن بیش تراز روش قبلی و خوش فرم تر قرار می‌گیرد.



▲ شکل ۲-۳۹



▲ شکل ۲-۳۸

گام اول

از انتهای پنس، نقاط «۲۱ و ۱۴»، خطی موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت رسم کنید تا خطوط لبه‌ی دامن را قطع کند و نقاط «۲۲ و ۲۳» به دست آید.

موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت $۲۱ \rightarrow ۱۴ \rightarrow ۲۳$ و $۲۲ \rightarrow ۱۴ \rightarrow ۲۱$

خطوط «۲۲ و ۲۱ و ۲۳ و ۱۴» را از خط لبه‌ی دامن تا نقاط

«۲۱ و ۱۴» قیچی کنید (شکل‌های ۲-۳۸ و ۲-۳۹).


مانند روش قبلی، از خط پهلو به اندازه‌ی دلخواه، اوامان داده شود.

در این مدل، ۲ سانتی متر $= ۷ \rightarrow ۲۰ = ۷' \rightarrow ۱۹ = ۷'$


جهت برابر شدن اندازه‌ی اوامان‌ها در لبه‌ی دامن، باید بلندی و پهنای پنس‌ها در الگوی جلو و پشت دامن، یکسان شود.

به همین منظور طول پنس جلو، به اندازه‌ی طول پنس پشت

می‌شود.



▲ شکل ۲-۴۱



▲ شکل ۲-۴۰

گام دوم

● پنس $21 \rightarrow 17 \rightarrow 17'$ و $14 \rightarrow 11 \rightarrow 11'$ را به سمت

پهلوهاتا کنید سپس آنها را بینید.

● از بستن پنس‌ها، اوامانی متناسب با بسته شدن پنس‌ها به وجود

می‌آید، نام این اوامان ها «اوامان‌های طبیعی» است.

● زیر اوامان‌های به وجود آمده کاغذ بچسبانید.


● خطوط لبه‌ی دامن و خط کمر را به وسیله‌ی خط کش مخصوص

اصلاح کنید. (شکل‌های ۴۱ و ۴۰)


* $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی $10 \rightarrow 10'$ در قسمت پشت را مشخص کنید

(نقطه‌ی م) به دست می‌آید. (شکل ۲-۴۱)

● از این نقطه پنسی به اندازه‌ی طول و پهنای پنس پشت (پنس جایه جا شده) رسم کنید. پنس $25 \rightarrow 24 \rightarrow 24'$ به دست می‌آید.



▲ شکل ۲-۴۳



▲ شکل ۲-۴۲

گام‌هوم

✿ این الگوها آماده برش یا مدل سازی است. (شکل‌های ۴۳ و ۴۲)

✿ به نظر شما هنرجویان عزیز، آیا می‌توانیم خطوط مرکزی جلو و پشت را روی دولای بسته پارچه قرار دهیم، شما چه راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟

✿ در خطوط پهلو، علامت موازن را مشخص کنید.

✿ در این مدل، با روش علامت «راستای پارچه دولای باز» روی اریب، آشنا می‌شوید.


✿ ابتدا خط «راستای پارچه» رارسم کنید. از سمتی که «خط راستا» به طرف خط مرکزی است، خطی با زاویه ۴۵ درجه رسم کنید. در این مدل، خطوط مرکزی جلو و پشت روی دولای باز قرار می‌گیرد (خط سبز و خط اریب پارچه).

روش سوم فون کردن دامن




۲-۴۴ شکل ▲

* در این روش، فون و گشادی دامن در قسمت های باسن و لبه دامن بیشتر از روش های قبلی است.



▲ شکل ۲-۴۶



▲ شکل ۲-۴۵

کام از دل

۱۰ سانتی متر = $۱۱ \rightarrow ۲۱ = ۱۷ \rightarrow ۱۸$

یک سوم فاصله‌ی «۳ → ۱۶» را مشخص کنید. از این نقطه پنسی به طول «۱۴ سانتی متر» و عرض «۱ سانتی متر» رسم کنید.
(شکل ۲-۲۹)

از انتهای پنس‌های جلو و پشت نقاط «۲۳ و ۱۸ و ۱۴ و ۱۳» خطوطی موازی با خطوط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.
(شکل‌های ۴۶ و ۴۵)

از خط لبه‌ی دامن خطوط انتهای پنس‌ها را قیچی کنید.

مانندروش‌های قبلی، از خط پهلوها به اندازه‌ی دلخواه، اوازمان داده شود.

همان طور که در روش قبلی آموزش داده شد، باید بلندی و پهنای پنس‌ها در جلو و پشت یک اندازه شود.

از پهنای پنس‌های جلو و پشت «۱۷' → ۱۷ → ۱۱' و ۱۱ → ۱۲ → ۱۲'» به ترتیب «۱ سانتی متر» کم کنید.


$۱ \text{ سانتی متر} = ۱۲' \rightarrow ۱۲ \rightarrow ۱۱ \rightarrow ۱۱' \rightarrow ۱۷ \rightarrow ۱۷'$

طول پنس‌ها «۱۸ → ۱۷ → ۲۱ و ۲۱ → ۱۱' → ۱۱ → ۱۸»


واحد کار: ۲ توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲-۴۱/۲-۹۱-۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲-۴۱/۲-۹۱-۷-۸۸ و ۹۱/۴-۲-۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲-۹۱-۷-۸۸ و ۹۱/۴-۲-۷-۸۸



▲ شکل ۲-۴۸



▲ شکل ۲-۴۷

فتم دوم

$\frac{1}{2}$ فاصله‌ی «۱۰ → ۱» را مشخص کنید. از این نقطه پنسی به

طول «۱۴ سانتی متر» و عرض «۲ سانتی متر» رسم کنید (شکل ۲-۴۸)

$$25 \rightarrow 26 \text{ سانتی متر} = 2$$

$$25 \rightarrow 27 \text{ سانتی متر} = 14$$

$$25 \rightarrow 26 \rightarrow 27 = \text{پنس جدید پشت}$$

پنس‌های «۲۲ → ۲۳ → ۲۴ → ۲۳ و ۱۷ → ۱۷' → ۱۱ و ۱۱'

→ ۱۲' → ۱۲ → ۱۳ → ۱۲'» را به سمت پهلو تاکنید و بندید.

زیر اوامان‌های به وجود آمده کاغذ بچسبانید (شکل‌های ۴۸ و ۴۷).


اوامان طبیعی = $31' \rightarrow 31 \rightarrow 30' \rightarrow 30 \rightarrow 29' \rightarrow 29 \rightarrow 28' \rightarrow 28$.

خطوط لبه‌ی دامن و کمر را به وسیله‌ی خط‌کش مخصوص


واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۲-۴/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۸۸

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲-۹۱/۴-۷-۸۸



▲ شکل ۲-۵۰



▲ شکل ۲-۴۹

گام بوم

✿ این الگوها آمده برش یا مدل سازی آند (شکل های ۵۰ و ۴۹-۲). .

✿ در خطوط پهلو، «علامت موازن» را مشخص کنید.

✿ علامت «راستای پارچه» و «دولای باز یا بسته» را روی الگوهای


جلو و پشت مشخص کنید.

روش چهارم فون کردن دامن (فون نیوفری)




▲ شکل ۲-۵۱

* در این روش فون، می‌توان فقط در قسمت‌های پایین تراز باسن (از ران تا زانو) فون و گشادی لازم را ایجاد نمود.



شكل ۲-۵۳



شكل ۲-۵۲

گام اول

- ✿ مطابق شکل خطی از نقاط «۲۲ و ۲۱» رسم کنید تا در یک مکان یکدیگر را قطع کنند، نام این نقطه، «نقطه‌ی ۲۳» است.
- ✿ در قسمت پشت عیناً مانند جلو عمل کنید (شکل ۲-۵۳).
- ✿ خطوط اوازمان «۲۲ → ۲۳ → ۲۴ → ۲۱ → ۲۶ → ۲۴ و ۲۵ → ۲۵» را قیچی کنید.


✿ در این روش، می‌توانید یکی از الگوهای دامن فون رارولت کنید.
✿ از «نقطه‌ی ۸» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد) پایین بیایید، «نقطه‌ی ۲۱» به دست می‌آید.
✿ خط «۴ → ۱۹ → ۲۲» در لبه‌ی دامن را تقریبی^{*} نصف کنید. «نقطه‌ی ۲۲» به دست می‌آید. (شکل ۲-۵۲)

* می‌توان $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ لبه‌ی دامن را در نظر گرفت، بستگی دارد که گشادی در کدام قسمت لبه‌ی دامن مد نظر است.


واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴/۲-۸۸

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲(الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۹۱-۷-۸۸ و ۷-۹۱/۴/۲



▲ شکل ۲-۵۵



▲ شکل ۲-۵۴

گام دروم

در این روش، اوازمان‌های دامن، از بستن پنس به وجود نمی‌آید (اوازمان طبیعی نداریم).

از نقاط «۲۱ و ۲۵» زاویه دارتر می‌شود. کاغذ بچسبانید و به اندازه‌ی دلخواه* (به مدل و جنس پارچه بستگی دارد) اوازمان دهید.


در این روش، هر اندازه اوازمان لبه‌ی دامن بیش تر باشد، خط

پهلو در نقاط «۲۱ و ۲۵» زاویه دارتر می‌شود.


برای رفع این مشکل به وسیله‌ی خط کش مخصوص، خط پهلو را اصلاح کنید.

به وسیله‌ی خط کش مخصوص، خطوط لبه‌ی دامن را اصلاح کنید (شکل‌های ۵۴ و ۵۵).

* در این روش، به دلیل دادن اوازمان در قسمت‌های داخلی الگو، هر اندازه‌ای که بخواهیم می‌توانیم اوازمان لبه‌ی دامن را بیش تر کنیم.



▲ شکل ۲-۵۷



▲ شکل ۲-۵۶



در خطوط پهلو، «علامت موازن» را مشخص کنید.

علامت «راستای پارچه» و «دولای باز یا بسته» را روی الگوهای جلو و پشت مشخص کنید.

این الگوها آماده برش یا مدل سازی اند.

(شکل های ۵۷ و ۵۶)



توجه کنید:

پیشنهاد می شود جهت صحیح تر قرار گرفتن این مدل دامن ها روی اندام، الگوی دامن روی دولای اریب پارچه قرار گیرد، زیرا حالت مخروطی شکل او زمان در تمام قسمت های لبه دامن تقسیم می شود.




○ توجه کنید:

برای برش پارچه های راه راه در دامنهای کلوش و فون از چهار روش می توان استفاده کرد، این روش ها در مدل ها و پارچه های مختلف متغیر است، ولی به هر حال خطوط راه راه باید دقیقاً در محل خط درز پهلو و مرکز جلو با یکدیگر تلاقی کنند، چه دامنه راسته بریده شود و چه اریب.



▲ خط راستای پارچه در درز پهلو قرار می گیرد.
خط پهلوی جلو و پشت بدن درز است، درز خط مرکزی جلو، روی دولای باز و به صورت جناقی قرار می گیرد.

▲ خط راستای پارچه، در وسط الگو قرار می گیرد، درزهای پهلو و خط مرکزی جلو، روی دولای باز و به صورت جناقی قرار می گیرد.



▲ خط راستای پارچه، براساس خط مرکزی جلو روی دولای باز اریب پارچه قرار می گیرد، درزهای جلو و پهلو به صورت جناقی و درز پهلو روی دولای باز است.

▲ خط راستای پارچه، براساس خط مرکزی جلو و روی دولای بسته قرار می گیرد، درز پهلو به صورت جناقی است.

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴-۲/۴۱/۲-۹۱/۷-۸۸ و

استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه‌ی ۲ (الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۹۱-۷-۸۸

آزمون پایانی



هر جویان محترم در این صفحه جهت بررسی مدل‌های دامن با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



▲ شکل ۵۸-۲


با توجه به طرح‌های بالا، روش برش دامن‌های فون روی پارچه‌های راه راه، ایجاد برش اریب و استفاده از تور، چاک‌های پهلو و پشت را انجام دهید.

دamer تنک با پیلی در خط مرکزی پشت




۲-۵۹ ▲ شکل

* از همین روش پیلی دادن، می‌توان در خط مرکزی جلو استفاده کرد.



شکل ۲-۶۱ ▲



شکل ۲-۶۰ ▲

کام اول


- ❖ از نقطه‌ی ۲۴ به اندازه‌ی پهناهی پیلی و لاپیلی بیرون باید، (در این مدل «۸ سانتی‌متر») نقطه‌ی ۲۵ به دست می‌آید.
- ❖ فاصله‌ی ۲۴→۲۵ را نصف کنید (نقطه‌ی ۲۶) به دست می‌آید.
- ❖ از نقطه‌ی ۲ مانند قسمت بالای پیلی بیرون باید، (نقطات ۲۷ و ۲۸) به دست می‌آید.
- ❖ از نقاط ۲۵ و ۲۶ خطوطی موازی با خط مرکزی پشت رسم کنید تا خط ۲۷→۲ را قطع کند (شکل ۲-۶۱).

- ❖ از الگوی اساس دامن اصلاح شده رولت کنید.
- ❖ از نقاط ۷ و ۷ به اندازه‌ی دلخواه (به مدل و جنس پارچه بستگی دارد) * داخل شوید، نقاط ۱۹ و ۲۰ به دست می‌آید.
- ❖ از نقاط ۱۹ و ۲۰ خطی رسم کنید تا به ترتیب به نقاط ۸ و ۸ وصل شود (شکل‌های ۶۱ و ۶۰).
- ❖ روی خط مرکزی پشت، از نقطه‌ی ۲ ** به اندازه‌ی دلخواه (به چاک پیلی و قد دامن بستگی دارد). بالا بروید، (نقطه‌ی ۲۴) به دست می‌آید.

واحد کار ۲: توانایی ترسیم الگوی دامن
شماره‌ی شناسایی: ۴۱-۲۲/۴۱/۲/۹۱-۷ و ۷-۹۱

پیمانه‌ی مهارتی: توانایی ترسیم الگوی انواع دامن
شماره‌ی شناسایی: ۲-۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه‌ی ۲(الگو)
شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۹۱-۷ و ۸۸



چپ الگو جدا شود (شکل ۲-۶۴).

در سمت راست الگو تکه‌ی پیلی همانند پیلی دو طرفه، کامل آورده شود.

در صورتی که به نقاب زیپ نیاز است، تکه‌ی سجاف زیر زیپ «۱ → ۲۳ → ۲۲ → ۲۱» را رولت و لبه‌ی خارجی را به صورت منحنی رسم کنید. (شکل ۲-۶۵)

از نقاط «۱۹ و ۲۰» خطوط «۱۹ → ۲۰' و ۲۰ → ۸' و ۸ → ۸» چیده شود.

در صورتی که بخواهد پیلی دو طرفه روی خط مرکزی پشت داشته باشد، باید از « $\frac{1}{2}$ الگوی پشت» استفاده کنید (شکل ۲-۶۳).


اگر بخواهد چاک پیلی به صورت یک طرفه روی الگو باشد، باید از «الگوی کامل پشت» استفاده کنید (سمت راست و سمت چپ لباس). (شکل‌های ۶۴ و ۶۳)

برای این مدل، تکه‌ی «۲۷ → ۲۸ → ۲۵ → ۲۶» از سمت


گام دوم



○ توجه کنید:



▲ شکل ۲-۶۷



▲ شکل ۲-۶۶

✿ در الگوی پیلی یک طرفه‌ی چاک دار سمت چپ لباس، از خط «۲ → ۲۴» و سمت راست از خط «۲۶ → ۲۸» تا*** می‌شود. اگر پیلی در قسمت جلوی لباس باشد، سمت راست الگوروی چپ و بر عکس، اگر در قسمت پشت لباس باشد، سمت چپ الگوروی راست قرار می‌گیرد (شکل ۲-۶۷).

✿ در کتاب نازک دوزی، جلد اول (دوخت) صفحه‌ی ۱۷۰، طریقه‌ی قرار گرفتن پیلی و دوخت آستری آن آموزش داده شده است.

✿ در الگوی پیلی دوطرفه*، دو سمت پیلی الگو برابر و روی خط مرکزی پشت پیلی به صورت زیر پیلی و لایلی است.

✿ معمولاً خط «۲۴ → ۲۷» تا لبه‌ی پایین دوخته می‌شود، ولی در بعضی از مدل‌ها، لبه‌ی پایین چاک دار است، در این صورت، خط «۲۴ → ۲۷» کامل دوخته نمی‌شود.


✿ جهت جلوگیری از آویزان شدن پیلی در « نقطه‌ی ۲۴ » مطابق شکل روی پیلی به صورت اریب دوخته شود.

✿ در هنگام برش پارچه، در « نقطه‌ی ۲۴ » حداقل «۳ سانتی متر» جای درز بگذارید و در موقع دوخت، تا درز مرکز پشت تا « نقطه‌ی ۲۴ » بدوزید (شکل ۲-۶۶).



○ توجه کنید:


همان طور که در الگوی دامن مشاهده کردید، پیلی از اضافه نمودن قسمتی در الگوی اساس به وجود می آید. تنوع در نحوه‌ی «تازدن» پارچه در جهت مختلف، پرس کردن یا پیلی پرس نشده، و دوخت قسمتی از پیلی (از کمر) باعث به وجود آمدن مدل‌های متنوع می شود، براساس جهت تای پارچه، دونوع پیلی شکل^{*} می گیرد. ۱. پیلی دوقلو (معکوس)، ۲. پیلی یک طرفه



*روش‌های دوخت پیلی از کمر یا آزادبودن آن، ترکیب جدیدی به وجود می آورد.

**Inverted pleats

پلی یک طرفه*



► پلی یک طرفه در
وسط دامن با دوخت و
پرس شده**

► پلی یک طرفه غیرقرینه
با دوخت و پرس شده



◀ ترکیب پلی دو قلو و

یک طرفه با برش، بدون
دوخت و پرس نشده

◀ پلی یک طرفه با

دوخت و پرس شده



▲ شکل ۲-۶۹

