

# واحد کار شماره ۸



**هدف کلی :** توانایی انتقال پنس های سینه در جلو و پس سرشانه پشت با توجه به مدل های گوناگون



## فرست مسائل و تجیزت موردنیاز

- کاغذ الگوی بزرگ (سفید تحریری یا گراف)
- مدادهای رنگی
- متر
- خط کش های مدرج و منحنی مخصوص خط پهلو و حلقه‌ی گردن و حلقه‌ی آستین ...
- چسب (نوواری و مایع)
- سنجاق و جاسنجاقی
- پرگار
- کاربن

## هدف های رفتاری


انتظار می‌رود فرآگیرنده، پس از مطالعه‌ی این واحد درسی بتواند به اهداف زیر دست یابد:

- ۱- طریقه‌ی انتقال پنس های بالاتنه را تعریف کند.
- ۲- الگوهای انتقال پنس سینه به وسط سرشانه، حلقه‌ی گردن، حلقه‌ی آستین، پهلو و خط مرکزی جلو را انجام دهد.
- ۳- الگوهای انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر، پهلو، محل تلاقی حلقه‌ی آستین و سرشانه را انجام دهد.
- ۴- الگوهای انتقال پنس سرشانه پشت به حلقه‌ی آستین و حلقه‌ی گردن را انجام دهد.
- ۵- الگوهای انتقال پنس های سرشانه جلو و پشت در برش‌های عمودی و افقی را ترسیم کند.
- ۶- الگوهای انتقال پنس سینه «رد» کردن در برش‌های مختلف را ترسیم کند.
- ۷- الگوهای انتقال پنس سینه به صورت کلوش و پنس کُٹی را ترسیم کند.
- ۸- الگوهای تبدیل پنس به چین و پیلی را ترسیم کند.

## طريقه‌ی انتقال پنس های بالalte



هدف از ايجاد پنس در الگو، به وجود آوردن فضای کافي برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه، تيره‌ی پشت، قسمت شکم، باسن و ... است. هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید، در بسیاری از موارد، پنس ها به صورت اوکیه‌ی خود نمایان نشده، بلکه برحسب نوع مدل، تغيير مكان و حتی تغيير شكل داده اند.




**ج**-پنس های زیر سینه و پهلو برای تعیین فرورفتگی های ناحیه‌ی کمر، دارای اهمیت بسزایی هستند. در این حالت، کمری تنگ و چسبان داریم.

**ب**- وقتی پنس سینه بسته شود، فضای کافي برای برجستگی سینه در محیط بالalte به وجود می‌آید. در اين مرحله، برای ايجاد فرورفتگی در ناحیه‌ی سینه، کارور و سرشانه‌ها، باید پنس سینه گرفته شود.

**الف**- در طراحی پنس لازم است که از خطوط اصلی بدن که شامل: خطوط مرکزی جلو و پشت، سینه، کمر و پهلوها و سرشانه ... آگاهی داشته باشیم. پارچه‌ی لباس بدون پنس، روی بدن، در حقیقت فرم یک مستطیل صاف را دارداست.

الگوی اساس بالاتنه در قسمت جلو و پشت، دارای دو پنس است. در قسمت جلو، پنس های سینه و زیر سینه، و در قسمت پشت، پنس های سرشانه و پنس بزرگ قرار گرفته است. (شکل های الف و ب ۱-۱)



**▲ ب**-دو پنس در پشت

**▲ الف**-دو پنس در جلو

**▲ ۱-۱** شکل

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۷-۹۱/۴۱/۲-۸ و ۸۸

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۴-۸/۴۱/۲-۹۱ و ۷-۹۱/۴۱/۲-۷ و ۸۸

## طرقی انتقال پنس ها




پنس سینه در قسمت جلو بالاتنه، چهار حالت دارد. (شکل های الف، ب، ج، د) (۱-۲۵)



▲ ب - انتقال پنس (جایه جایی پنس)



▲ الف - دوخت پنس



▲ ۱-۲




▲ د - تبدیل پنس به پیلی یا چین



▲ ج - رد کردن پنس در برش

|  |                                                                                     |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس<br>شماره‌ی شناسایی: ۸۴-۲/۴۱/۹۱-۷۸ و ۸۸ | استاندارد مهارت: نازک‌دوزی زنانه درجه ۲<br>الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس<br>شماره‌ی شناسایی: ۴/۲/۹۱/۴۱-۷۸ و ۸۸ |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


پنس سرشاره در قسمت پشت الگوی بالاتنه، سه حالت دارد. (شکل‌های الف، ب، ج ۱-۳)



## انتقال پرسینه جلو




پنس سینه را می‌توان به «نُ نقطه‌ی اصلی\*» در الگوی بالاتنه‌ی جلو منتقل کرده و انتهای کلیه‌ی این خطوط به صورت مستقیم یا منحنی در «نقطه‌ی B» (سرسینه) با یکدیگر تلاقی می‌کند. (شکل ۱-۴)



## انتقال پنس سرشانه پشت



پنس سرشانه‌ی پشت را می‌توانید به «دو نقطه‌ی \*\*\*» اصلی منتقل کنید. (شکل ۱-۵)



▲ شکل ۱-۵


\* \*\*\* - جز این نقاط اصلی مابین آن تابی نهایت نقاط غیر اصلی وجود دارد که می‌توانید برای انتقال پنس استفاده کنید.



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲

## گام اول



- در صورتی که بخواهید از پنس سینه در مکان اصلی آن (ابتداً سرشنانه) استفاده کنید باید مراحل زیر را انجام دهید.
- از الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که اصلاح شده رولت کنید.
- نوك پرگار را روی « نقطه‌ی B » (سرسینه) قرار داده و دایره‌ای با شعاع ۲ سانتیمتر رسم کنید.

سرسینه = نقطه‌ی B


پنس‌های « ۲۲ → ۲۳ → B → ۲۴ → ۴۱ → ۴۱' » (سرسینه) و « ۲۳ → ۴۱ → ۴۱' » (زیرسینه) را می‌توانید تا حداقل ۲ سانتیمتر کوتاه‌یا جابه‌جا کنید.

پنس سینه‌ی « ۲۲ → B → ۲۳ → ۲۴ → ۴۱ → ۴۱' » را ۲ سانتیمتر کوتاه کنید. (شکل ۱-۶)  
پنس کوتاه شده‌ی سینه = ۲۳ → ۴۵' → ۲۲ = ۴۵' → ۲۲

$$B \rightarrow ۴۵' = B \rightarrow ۴۵$$

$$\text{پنس کوتاه شده‌ی زیر سینه} = ۴۱ \rightarrow ۴۵ \rightarrow ۴۱'$$

## گام دوم



کاغذ الگو را در جهت افقی الگوی بالاتنه به گونه‌ای «تا» کنید که از « نقطه‌ی ۴۵' » بگذارد، سپس پنس « ۲۳ → ۴۵' → ۲۲ » سینه را به طرف گردن «تا» کرده سنجاق بزنید. خط سرشنانه را دوباره رولت نموده تا قسمت بیرونی پنس\*\* که در قسمت سرشنانه می‌باشد مشخص شود. (شکل ۱-۷)


\* می‌توانید در این قسمت پنس را بدوزید.

\*\* پس از ترسیم پنس‌ها باید خطوط بیرونی آنان ترسیم شود در غیر این صورت پس از دوخت لباس پنس‌ها داخل درز صحیح قرار نمی‌گیرد.

انتقال نیز سینه به وسط سر شانه



## گام اول



شکل ۱-۸


✿ ابتدا از روی الگوی جلو بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، رولت کنید.

✿ در قسمت سرشارانه‌ی جلو، فاصله‌ی «۲۳ → ۲۹ → ۴۲» را نصف کرده، « نقطه‌ی ۴۲ » به دست می‌آید.

$$\frac{1}{2} \text{ فاصله‌ی } ۴۲ = ۴۲ \rightarrow ۲۹ \rightarrow ۲۳ \rightarrow ۲۹ \rightarrow ۴۲$$

✿ از نقطه‌ی B (سرسینه) خطی به « نقطه‌ی ۴۲ » رسم کنید.

✿ « خط B → ۴۲ » را از سمت سرشارانه قیچی کنید. (شکل ۱-۸)  
خط جدید انتقال پنس سرشارانه =  $۴۲ \rightarrow B$



شکل ۱-۹

## گام دوم

✿ پنس سینه‌ی « ۲۳ → B → ۲۲ → ۴۲ » را به سمت حلقه‌ی گردان (تا) کرده، بیندید.


$$\text{خط پنس بسته} = ۲۲ \rightarrow B$$

✿ پس از بستن پنس سینه، زیر « خط B → ۴۲ → ۴۲' » را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید « ۴۲' → B → ۴۲ » که از اوازمان طبیعی به دست آمده، مشخص شود. (شکل ۱-۹)

$$\text{پنس جدید وسط سرشارانه} = ۴۲ \rightarrow B \rightarrow ۴۲'$$

\* فضابی که از بسته شدن پنس به وجود آید را اوازمان طبیعی می‌گویند.


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۴۱/۲۷-۹۱-۸۷ و ۸۸



شکل ۱-۱۰

## گام سوم

- الگوی بالاتنه‌ی جلو را به صورت افقی حدوداً در خط سینه «تا» کنید؛ به طوری که الگوی «تا» شده از نقطه‌ی B (سرسینه) بگذرد.
- پنس جدید «۴۲ → ۴۲' → B → ۴۲''» را به طرف حلقه‌ی آستین «تا» کنید.
- خط جدید سرشناء را رسم کرده و روی خط رسم شده با رولت<sup>\*</sup> بکشید. (شکل ۱-۱۰)



شکل ۱-۱۱

## گام چهارم

- پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده‌ی سرشناء را مشخص کنید.
- از «نقطه‌ی B» دایره‌ای به شعاع «۲ سانتیمتر» رسم کرده، می‌توانید حدّاًکثر تا «۲ سانتیمتر» پنس‌های سینه و زیر سینه را کوتاه کنید.

$$B \rightarrow 45' = B \rightarrow 45 \rightarrow 45'$$

$$\text{پنس کوتاه شده‌ی سینه} = 42 \rightarrow 45' \rightarrow 42'$$


$$\text{پنس کوتاه شده‌ی زیر سینه} = 41 \rightarrow 45 \rightarrow 41'$$

- خطوط پنس سرشناء و پنس زیرسینه را به وسیله‌ی خط کش مخصوص از نقاط «۴۵' و ۴۵» دوباره ترسیم کنید.

- این پنس را می‌توانید بدوزید یا به صورت برش، چین و پیلی بر مدل‌های گوناگون استفاده کنید. (شکل ۱-۱۱)

\* به این علت از رولت استفاده می‌کنید تا قسمت بیرونی پنس مشخص گردد.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴



شکل ۱-۱۲

برای تبدیل این پنس به پیلی، باید پهنه‌ی اندازه‌ی «۴۲' → ۴۲» (اندازه‌ی پنس سرشانه) را مشخص کنید.

در این مدل،  $7/5$  سانتی متر  $= 42 - 42'$

خط سرشانه «۲۲ → ۲۹» را به تعداد پیلی‌ها تقسیم کنید.

معمولًاً ابتدا و انتهای پیلی‌ها، از خطوط حلقه‌ی آستین و گردن فاصله دارد.

اندازه‌ی «۴۲' → ۴۲» را به صورت دو پیلی یا سه پیلی\* مطابق شکل مشخص کنید.

هر مقدار که اندازه‌ی پهنه‌ی پنس بیشتر باشد، می‌توانید تعداد پیلی‌ها بیشتر کنید.

اندازه‌ی لایلی = اندازه‌ی پهنه‌ی پنس

$= 44 - 44' + 43 - 43' =$

معمولًاً جهت «تا» پیلی‌ها به سمت حلقه‌ی آستین\*\* می‌باشد.

پیلی‌هارا «تا» کرده خط سرشانه «۲۲ → ۲۹» دوباره رسم کرده و روی خط رسم شده بارولت بکشید. (شکل ۱-۱۲)


\* تعداد پیلی‌ها بستگی به پهنه‌ی ساسون دارد.

\*\* «تا» پیلی‌هارا می‌توان بر اساس مدل تغییر داد.


# انتقال نیز سینه به حلقه کردن



## کام اول



شکل ۱-۱۳



شکل ۱-۱۴


## کام دوم

- پنس «۲۲ → ۲۳ → B → ۲۴» را به سمت گردن «تا» کرده، بیندید.  
 $22 \rightarrow B = 23 \rightarrow 24$
- پس از بستن پنس، زیر «خط  $B \rightarrow 42'$  کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید « $42 \rightarrow B \rightarrow 42'$  که از او ازمان طبیعی به دست آمده، مشخص شود. (شکل ۱-۱۴)

پنس جدید حلقه‌ی گردن =  $42 \rightarrow B \rightarrow 42'$

\* فاصله‌ی  $22 \rightarrow 21$  را می‌توانید به دلخواه تقسیم کنید.


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲-۷۷ و ۸۸



شکل ۱-۱۵

## کام هشتم

- بالاتنه را به صورت افقی حدوداً در خط سینه «تا» کنید؛ به طوری که الگوی «تا» شده، از نقطه‌ی B (سرسینه) بگذرد.
- پنس جدید حلقه‌ی گردن «۴۲ → B → ۴۲'» را به طرف خط سرشاره «تا» کنید.
- خط حلقه‌ی گردن را به وسیله‌ی خط کش منحنی رسم کرده و روی خط رسم شده بارولت بکشید. (شکل ۱-۱۵)



شکل ۱-۱۳

## کام هشتم

- پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده‌ی حلقه‌ی گردن را مشخص کنید.
- $B \rightarrow ۴۵' = B \rightarrow ۴۵$  سانتیمتر
- خطوط پنس گردن و پنس زیرسینه را به وسیله‌ی خط کش مخصوص از نقاط «۴۵' و ۴۵» مجدداً رسم کنید.
- این پنس را می‌توانید بدوزید یا چین بدھید. اگر بخواهید مقدار چین خوردگی در حلقه‌ی گردن بیشتر باشد، می‌توانید پنس زیرسینه را نیز بسته و به حلقه‌ی گردن انتقال دهید. (شکل ۱-۱۶)

## آزمون علی



هر جویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس ها و حالت های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می شوید.



آیا می توانید انتقال پنس هارا انجام دهید؟ به نظر شما این پنس ها چه تفاوتی با انتقال پنس گردن دارد؟

\* دقت کنید در اینجا هدف پنس های بالاتنه لباس می باشد. با طراحی قسمت های دیگر لباس مانند آستین، یقه، دامن . . . کاری نداریم.


## انقلال نیپ سینه به پلو



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

## کام اول




شکل ۱-۱۷

- ✿ ابتدا از روی الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس، که پنس آن به وسط سرشاره‌ی جلو منتقل شده، رولت کنید.
- ✿ خط کش گونیا را به شکلی روی الگوی بالاتنه قرار دهید که یک ضلع گونیا روی «خط  $B \rightarrow ۴۲$ » قرار گرفته و ضلع دیگر آن به صورت خطی با خط پهلو برخورد کرده، «نقطه‌ی ۴۳» به دست آید.

خط جدید انتقال پنس پهلو =  $۴۳ \rightarrow B$

- ✿ «خط  $B \rightarrow ۴۳$ » را از سمت پهلو قیچی کنید. (شکل ۱-۱۷)



شکل ۱-۱۸

- ✿ پنس « $۴۲ \rightarrow B \rightarrow ۴۲'$ » را به سمت حلقه‌ی آستین «تا» کرده، ببندید.


خط پنس بسته =  $۴۲ \rightarrow B$

- ✿ پس از بستن پنس، زیر خط « $۴۳ \rightarrow B$ » را کاغذ بچسبانید تا پنس جدید « $۴۳ \rightarrow B \rightarrow ۴۳'$ » که از اوامان طبیعی به دست آمده، مشخص شود. (شکل ۱-۱۸)

پنس جدید پهلو =  $۴۳ \rightarrow B \rightarrow ۴۳'$


استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲-۷۸ و ۷۸-۹۱/۴۱/۲-۴

## کام‌روم



شکل ۱-۱۹

## کام‌چهارم



شکل ۱-۲۰

پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده‌ی پهلو را مشخص کنید.

نقشه‌ی سرسینه = B

از نقطه‌ی B دایره‌ای به شعاع ۲ سانتیمتر رسم کرده، می‌توانید حدّاً کثر تا ۲ سانتیمتر پنس‌های زیر سینه و پهلو را کوتاه کنید. (شکل ۱-۲۰)

$$B \rightarrow 45 = B \rightarrow 45' = 2 \text{ سانتیمتر}$$

$$\text{پنس کوتاه شده‌ی پهلو} = 43 \rightarrow 45' \rightarrow 43'$$

$$\text{پنس کوتاه شده‌ی زیر سینه} = 41 \rightarrow 45 \rightarrow 41'$$

خطوط پنس زیر سینه و پنس پهلو را به وسیله‌ی خطکش مخصوص از نقاط ۴۵ و ۴۵' دوباره ترسیم کنید.

## آزمون علی



هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس ها و حالت های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می شوید.




آیا می توانید انتقال پنس ها را انجام دهید؟ این سه طرح انتقال پنس به پہلو می باشد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟


# انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و هپلو\*



\* این پنس در روش گرلاوین، به نام پنس فرانسوی معروف است.



▲ ۱-۲۱ شکل



▲ ۱-۲۲ شکل

گام رول

ابن‌آزاد روى الگوی جلوی بالاتنه‌ی اصلاح شده‌ی لباس،  رولت کند.

خطوط پنس سینه را از نقاط «۲۲ و ۲۳» به « نقطه‌ی B » (سرسینه) به وسیله‌ی خط کش معمولی دوباره ترسیم کنید.

از «نقطه‌ی B» مطابق شکل، خطی به محل تلاقی خط کمر و خط پهلو رسم کرده، «خط → ۳۸» به دست می‌آید.

خط جدید انتقال پنس در تقاطع کمر و پهلو = B → ۳۸

«خط B → ۳۸» را از سمت پهلو قیچی کنید. (شکل ۱-۲۱)

گام دوم


❖ پنس «۲۲→۲۳→B» رابه سمت حلقه‌ی گردن «تا» کرده، بیندید.

$$خط پنس بسته = B \rightarrow 22$$

پس از بستن پنس زیر «خط B → ۳۸» را کاغذ بچسبانید، تا پنس جدید «۳۸' → B → ۳۸» که از اوامان طبیعی به دست آمده، مشخص شود. (شکل ۱-۲۲)


$38 \rightarrow B \rightarrow 38' =$  پنس جدید

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲-۷۷ و ۸۸



واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸-۹۱/۴۱/۲-۷۷ و ۸۸


## کام‌روم



- ✿ بالاتنه را به صورت افقی حدوداً در خط سینه «تا» کنید؛  
به طوری که الگوی «تا» شده، از « نقطه‌ی B » (سرسینه)  
بگذرد.
- ✿ پنس جدید « ۳۸' → B → ۳۸ » را به طرف حلقه‌ی  
آستین «تا» کنید.
- ✿ خط جدید پهلو را درم کرده و روی خط رسم شده با  
رولت بکشید. (شکل ۱-۲۳)

شکل ۱-۲۳

## کام‌چارم



- ✿ پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده پهلو را  
مشخص کنید.

سرسینه = نقطه‌ی B

- ✿ از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده،  
می‌توانید حدّاًکثر تا « ۲ سانتیمتر » پنس‌های زیرسینه و پهلو را  
کوتاه کنید.

$$B \rightarrow 45' = B \rightarrow 45$$

$$38 \rightarrow 45' \rightarrow 38' = 2$$

$$38 \rightarrow 45' \rightarrow 38' = 2$$


- ✿ خطوط پنس زیرسینه و پنس جدید را به وسیله‌ی خط کش  
مخصوص از نقاط « ۴۵' و ۴۵ » دوباره ترسیم کنید.

- ✿ این پنس را می‌توانید بدوزید یا برای مدل برش یا چین و پیلی  
استفاده کنید. (شکل ۱-۲۴)

شکل ۱-۲۴



هنجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید این انتقال پنس را انجام دهید؟ این دو طرح چه تفاوتی با انتقال پنس محل تلاقي کمر و پهلو دارد؟


## انتقال نیپ سینه به خط مرکزی جلو




استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

واحد کار: توانایی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲-۴

## کام اول



شکل ۱-۲۵



شکل ۱-۲۶

## کام دوم

پنس «۲۲ → ۲۳ → ۲۴ → ۲۳ → ۲۲» را «تا» کرده، بیندید.

خط پنس بسته =  $22 \rightarrow B \rightarrow 23 \rightarrow 24 \rightarrow 23 \rightarrow 22$


پس از بستن پنس، زیر «خط  $B \rightarrow 22 \rightarrow 24 \rightarrow B$ » را کاغذ بچسبانید،  
تا پنس جدید « $22 \rightarrow B \rightarrow 24' \rightarrow B \rightarrow 22'$ » که از اوازمان طبیعی  
به دست آمده، مشخص شود. (شکل ۱-۲۶)

پنس جدید مرکز جلو =  $22 \rightarrow B \rightarrow 24' \rightarrow B \rightarrow 22'$


\* محل ترسیم این خط، بر اساس مدل تغییر می‌کند.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲  
الگوی انتقال پنس و مدل سازی لباس  
شماره‌ی شناسایی: ۴۱/۲/۹۱-۷۸۸

گام سوم



▲ ۱-۲۷ شکل



▲ ۱-۲۸

- بالاتنه را به صورت عمودی به گونه ای «تا» کنید که الگوی «تا» شده از « نقطه‌ی B » (سرسینه) بگذرد.
  - پنس جدید « ۴۲' » را « ۴۲ » B کنید.
  - خط جدید مرکز جلو را رسم کرده و روی خط رسم شده با رولت بکشید. (شکل ۱-۳۷)

کام چارم

- پنس «تا» شده را باز کرده، خطوط اصلاح شده‌ی خط مرکزی جلو را مشخص کنید.

از « نقطه‌ی B » دایره‌ای به شعاع « ۲ سانتیمتر » رسم کرده، می‌توانید حدّاً کثر تا « ۲ سانتیمتر » پنس‌های زیر سینه و مرکز جلو را کو تاه کنید.

$$B \rightarrow 45 = B \rightarrow 45' = 2 \text{ سانتیمتر}$$

- این پنس را می‌توانید بدوزید یا برای مدل برش یا چین استفاده کنید. (شکل ۱-۲۸)

## آزمون علی



هنرجویان محترم در این صفحه جهت بررسی انتقال پنس‌ها و حالت‌های مختلف آنان روی لباس با آثار طراحان لباس آشنا می‌شوید.



آیا می‌توانید این انتقال پنس‌ها را انجام دهید؟ این طرح‌ها چه تفاوتی با انتقال پنس در خط مرکزی جلو دارد؟