

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# فیزیک(۳) و آزمایشگاه

سال سوم آموزش متوسطه

رشته ریاضی و فیزیک

## وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی

نام کتاب : فیزیک (۳) و آزمایشگاه - ۲۵۶/۴

شورای برنامه‌ریزی و تألیف : احمد احمدی، اعظم پورقاضی، روح الله خلیلی بروجنی، ابوالقاسم زالی‌سور،

سیدمهدي شيواني، شيرين فراهاني، حسن عزيزي، غلامعلی محمودزاده و منصور وصالی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی

تهران: خیابان ابرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴۵ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰۰۹۶۶، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

رسم : هدیه بندار

صفحه‌آرا : فائزه محسن‌شیرازی

طراح جلد : علیرضا رضانی کُر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروخشن)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۳۷۵۱۵-۱۳۹، صندوق پستی: ۰۹۶۴-۰۵-۰۹۹۱-۴

چايخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامي خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ دوازدهم ۱۳۹۱

حق چاپ محفوظ است.

شابک ۴-۹۹۱-۰۵-۰۹۹۱-۴ ISBN 964-05-0991-4



هر کاری را که انسان باورش این است که نسبت به آن کار ضعیف است، نمی‌تواند آن کار را انجام بدهد. . . . هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمی‌تواند خودش صنعتی را ایجاد کند این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند، و این اساس نقشه‌هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت‌های بزرگ کشیده‌اند.

امام خمینی

## فهرست

### پیشگفتار

۲	فصل ۱ - ترمودینامیک
۴	۱-۱ - معادله‌ی حالت
۶	۱-۲ - فرایندهای ترمودینامیکی
۷	۱-۳ - تبادل انرژی
۹	۱-۴ - فرایندهای خاص
۱۹	۱-۵ - انرژی درونی
۱۹	۱-۶ - قانون اول ترمودینامیک
۲۱	۱-۷ - ماشین‌های گرمابی
۲۷	۱-۸ - بازدهی ماشین گرمابی
۲۹	۱-۹ - قانون دوم ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمابی)
۳۱	۱-۱۰ - یخچال
۳۶	۱-۱۱ - قانون دوم ترمودینامیک (به بیان یخچالی)
۳۷	تمرین‌های فصل اول
۴۲	فصل ۲ - الکتریسیته‌ی ساکن
۴۲	۲-۱ - قانون کولن
۶۰	۲-۲ - میدان الکتریکی
۶۲	۲-۳ - تعریف کمی میدان الکتریکی
۶۳	۲-۴ - میدان الکتریکی حاصل از یک ذره‌ی باردار
۶۸	۲-۵ - تجسم میدان الکتریکی

٧٠	٦-٦- نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی
٧١	٦-٧- توزیع بار الکتریکی در یک جسم
٧٧	٦-٨- انرژی پتانسیل الکتریکی
٧٩	٦-٩- اختلاف پتانسیل الکتریکی
٨١	٦-١٠- حاضر
٨٣	٦-١١- ظرفیت حاضر
٨٤	٦-١٢- عامل‌های مؤثر بر ظرفیت حاضر تحت
٩٠	٦-١٣- انرژی حاضر
٩٠	٦-١٤- به هم بستن حاضرها
٩٦	تمرين‌های فصل دوم
١٠٠	<b>فصل ٣- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم</b>
١٠٠	٣-١- جریان الکتریکی
١٠٢	٣-٢- قانون اهم
١٠٢	٣-٣- عوامل مؤثر در مقاومت رساناهای فلزی
١٠٩	٣-٤- اثر دما بر مقاومت رساناهای فلزی
١١١	٣-٥- محاسبه‌ی انرژی الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت
١١٥	٣-٦- نیروی محرکه‌ی مولد
١١٦	٣-٧- مدارهای تک حلقه
١٢٣	٣-٨- بهم بستن مقاومت‌ها
١٣١	٣-٩- قانون کیرشهف
١٣٥	تمرين‌های فصل سوم
١٣٩	<b>فصل ٤- مغناطیس</b>
١٤٠	٤-١- آهنربا
١٤٣	٤-٢- میدان مغناطیسی
١٤٣	٤-٣- تعریف میدان مغناطیسی با استفاده از نیروی وارد بر سیم حامل جریان
١٤٧	در میدان مغناطیسی

۱۵۳	۴-۴- نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی
۱۵۵	۴-۵- آثار مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی
۱۶۲	۴-۶- نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان
۱۶۵	۴-۷- خاصیت مغناطیسی مواد
۱۷۱	تمرین‌های فصل چهارم
۱۷۷	<b>فصل ۵- القای الکترومغناطیسی</b>
۱۷۷	۵-۱- پدیده‌ی القای الکترومغناطیسی
۱۸۰	۵-۲- شار مغناطیسی
۱۸۲	۵-۳- قانون القای الکترومغناطیسی فارادی
۱۸۶	۵-۴- محاسبه‌ی جریان القای
۱۸۸	۵-۵- خودالقایی
۱۹۵	۵-۶- انرژی ذخیره شده در القاگر
۱۹۶	۵-۷- جریان متناوب
۲۰۰	تمرین‌های فصل پنجم
۲۰۴	<b>واژه‌نامه‌ی فارسی - انگلیسی</b>
۲۰۷	<b>فهرست مراجع</b>

## پیشگفتار

در قرن بیست و یکم بشر وارد دوره‌ی جدیدی از توسعه‌ی علم و فناوری شده است. حجم اطلاعات علمی بشر طبق تخمین دانشمندان در چند سال آینده در هر چند ماه دو برابر می‌شود. شیوه‌های زندگی نیز به دنبال این تحولات در علم و تکنولوژی خیلی سریع تغییر می‌کنند. بنابراین نیازهای فردای دانش‌آموzan امروز برای ما خیلی آشکار نیست. به دنبال این تحولات شیوه‌های آموزش علوم (فیزیک) به تبع نیازهای مجھول آینده فرزندانمان تغییر چشمگیری در جهان داشته است. در این شیوه‌ها تلاش زیادی می‌شود تا دانش‌آموز «چگونگی آموختن» را باموزد و مهارت برخورد با مطلب یا مسئله جدید و طی مراحلی که منجر به حل آن مسئله می‌شود را فرا گیرد.

کتاب فیزیک (۳) و آزمایشگاه براساس روش فعال تألیف شده است. یعنی دانش‌آموز در ساخت مفاهیم نقش دارد و نقش دیبران محترم، طرح مسئله و سپس راهنمایی دانش‌آموzan برای رسیدن به حل مسئله است. در این کتاب سعی شده سه هدف نگرشی، دانشی و مهارتی مورد توجه کامل قرار گیرد و حجم و تعداد مفاهیم با توجه به اختصاصی بودن درس برای دانش‌آموzan رشته علوم ریاضی و تجربی انتخاب شده است.

انتظار می‌رود همکاران گرامی با تکیه بر تجربه و توانایی‌های خود، فعالیت یا آزمایشی را که در یادگیری می‌تواند کمک کند طراحی کرده و دانش‌آموzan را بر انجام آن‌ها ترغیب کنند و از آنان بخواهند که نتایج آن فعالیتها را در دفتر گزارش کار خود ثبت کنند. این دفتر و عملکرد دانش‌آموzan در حین انجام فعالیت می‌تواند به عنوان یکی از ملاک‌های ارزشیابی مورد توجه

قرار گیرد. لازم به تذکر است که عناوین و مباحث این کتاب براساس سن دانشآموزان و زمان تخصیص داده به این درس تدارک دیده شده است و همکاران محترم بایستی از پیراهن‌های اضافی به این مباحث، بپرهیزنند.

گروه فیزیک دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی همواره از دریافت نظرهای ارزشمند دیوان محترم، صاحب‌نظران و دانشآموزان جهت رفع نارسانی‌ها و لغزش‌های احتمالی به گروه استقبال می‌کنند. نظرهای اصلاحی خود را به نشانی تهران – صندوق پستی ۱۵۸۵۵/۳۶۳ – گروه فیزیک و یا نشانی الکترونیک [physics-dept@talif.sch.ir](mailto:physics-dept@talif.sch.ir) ارسال نمایید.

**گروه فیزیک دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی**

<http://physics-dept.talif.sch.ir>



### نیروگاه شهید سلیمی نکا

نیروگاه شهید سلیمی نکا واقع در استان مازندران از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های حرارتی در خاورمیانه است که به منظور تأمین بخش قابل توجهی از برق کشور، طراحی و نصب گردیده است. ظرفیت اسمی نیروگاه جمعاً ۲۰۳۵ مگاوات است. قسمت‌های اصلی نیروگاه عبارتند از: دیگ بخار، ساختمان میانی، سالن توربین، مبدل‌ها و ساختمان‌های کمکی. سوخت اصلی نیروگاه، گاز طبیعی و سوخت دوم آن نفت کوره یا مازوت است.

# فصل ا


## ترمو دینامیک

در کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدیم که انواع مختلف انرژی می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند، هنگامی که جسمی روی سطح حرکت می‌کند، مقداری از انرژی جنبشی آن به انرژی درونی جسم و سطح تبدیل می‌شود، یا وقتی ظرف آبی را در مقابل نور آفتاب قرار می‌دهیم، ظرف و آب گرم‌تر می‌شوند. در این حالت، بخشی از انرژی نورانی به انرژی درونی ظرف و آب تبدیل می‌شود. برخی از این تبدیل‌ها خود به خود رخ می‌دهند ولی برای وقوع تبدیل‌های دیگر، دستگاه‌هایی طراحی و ساخته شده‌اند؛ مثلاً در گذشته، برای ایجاد روشنایی از تبدیل انرژی شیمیایی موجود در شمع یا نفت به انرژی نورانی استفاده می‌شد ولی بعدها که انسان به انرژی الکتریکی دست یافت، لامپ را اختراع کرد که انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل می‌کند. موتورهای الکتریکی که در وسایل خانگی نظریه جارو ویرقی، پنکه، یخچال و ... به کار می‌روند، برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی طراحی و ساخته شده‌اند. در فصل ۴ در مورد این موتورها صحبت خواهیم کرد.

در این فصل به بررسی وسایلی می‌پردازیم که گرما را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. این وسیله‌ها ماشین گرمایی نامیده می‌شوند. در شکل ۱-۱ طرح یکی از اولین ماشین‌های گرمایی (ماشین نیوکامن) نشان داده شده است. در این ماشین، گرمایی که به دیگر بخار داده می‌شود برای به کارانداختن یک تلمبه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در شکل ۱-۱ الف در اثر وزن پیستون دسته‌ی تلمبه به طرف پایین حرکت می‌کند و بخار آب وارد استوانه می‌شود. با باز شدن شیر در شکل ۱-۱ ب، آب به داخل استوانه فوران می‌کند که درنتیجه‌ی آن مقداری از بخار، مایع می‌شود و فشار گاز در داخل استوانه کاهش می‌یابد. سپس فشار هوا پیستون را به طرف پایین می‌راند و دسته‌ی دیگر تلمبه به طرف بالا کشیده می‌شود. بدین ترتیب، حرکت تلمبه ادامه می‌یابد.

ماشین‌های گرمایی در طول زمان کامل‌تر شده‌اند و امروزه ما با انواع پیشرفته‌ی آن‌ها سروکار داریم. برای آشنایی با طرز کار این ماشین‌ها و این که از چه قانون‌هایی پیروی می‌کنند، لازم است با علم ترمودینامیک آشنا شویم.



شکل ۱-۱- ماشین نیوکامن

در فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم که در مایع‌ها و گازها، مولکول‌ها آزادانه به اطراف حرکت و با یک دیگر برخورد می‌کنند و مکان و سرعت آن‌ها پیوسته در حال تغییر است. اکنون ممکن است این سؤال مطرح شود که برای درک رفتار یک گاز یا مایع، آیا لازم است از چگونگی حرکت تک تک مولکول‌ها اطلاع داشته باشیم؟


بررسی‌های تجربی و نظری نشان داده‌اند که رفتار ماده را می‌توان بر حسب کمیت‌هایی چون فشار، دما، گرمای ویژه ... توضیح داد. این کمیت‌ها به وضعیت ماده در مقیاس بزرگ بستگی دارند و به جزئیات رفتار تک مولکول‌ها وابسته نیستند. این موضوع را می‌توان در این مثال مشاهده کرد که دمای یک لیوان آب که در اتاق به تعادل گرمایی رسیده است، ثابت می‌ماند؛ در حالی که مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن پیوسته به اطراف حرکت می‌کنند و سرعتشان تغییر می‌کند. کمیت‌هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می‌کنند، کمیت‌های ماکروسکوپیک نامیده می‌شوند. علم ترمودینامیک رفتار ماده را بر حسب این کمیت‌ها توصیف می‌کند؛ برای مثال، در فیزیک ۲ دیدیم که اگر به جسمی به جرم  $m$  و گرمای ویژه  $c$  مقدار  $Q$  گرمای بدھیم، دمای آن به

اندازه‌ی  $\Delta T = \frac{Q}{mc}$  افزایش می‌باید. در این مثال ما برای توضیح دادن چگونگی رفتار جسم از کمیت‌های ماکروسکوپیک دما، گرما و گرمای ویژه استفاده کرده‌ایم؛ یعنی علم ترمودینامیک را برای این منظور به کار بردہ‌ایم.

در این فصل، به بررسی و توصیف قانون‌های ترمودینامیک و کاربرد آن‌ها در ماشین‌های گرمایی می‌پردازیم. بهمین منظور، تحولات ماده‌ی خاصی را که معمولاً به صورت گاز یا مایع است، در نظر می‌گیریم. این ماده را دستگاه می‌نامیم. آن‌چه در اطراف دستگاه قرار دارد و می‌تواند با آن تبادل انرژی داشته باشد، محیط نامیده می‌شود.

## ۱-۱- معادله‌ی حالت

مقدار معینی گاز را مطابق شکل ۲-۱ در داخل یک استوانه در نظر بگیرید که با پیستونی مسدود شده است. پیستون می‌تواند در درون استوانه حرکت کند (در اینجا دستگاه مورد بررسی گازاست). اگر پیستون برای مدتی طولانی در وضعیت (۱) (با حجم  $V_1$ ) قرار داشته باشد، دما و فشار آن در همه‌ی نقاط گاز یکسان (متلاً برابر  $T_1$  و  $P_1$ ) خواهد بود. در این صورت، می‌گوییم که گاز در حالت تعادل است.



شکل ۲-۱

### فعالیت ۱-۱

اگر دما و فشار در داخل گاز در شکل ۲-۱ در نقاط مختلف متفاوت باشند، چه رخ می‌دهد؟ این پرسش را در کلاس به بحث بگذارید.

در حالت تعادل هر یک از کمیت‌های فشار، دما و حجم گاز مقدار مشخصی دارد؛ مثلاً هنگامی که گاز درون استوانه در شکل ۲-۱ در وضعیت (۱) قرار دارد، مقدار این کمیت‌ها به ترتیب برابر با  $P_1$  و  $V_1$  است. حال اگر گاز را گرم کنیم یا پیستون را به طرف راست یا چپ جابه‌جا

کنیم، مقدار بعضی از این کمیت‌ها (یا همه‌ی آن‌ها) تغییر خواهد کرد و اگر مدتی نسبتاً طولانی صبر کنیم، این کمیت‌ها مقدارهای مشخص دیگری چون  $P_2$ ،  $T_2$  و  $V_2$  را اختیار خواهند کرد. از این کمیت‌ها برای توصیف حالت دستگاه می‌توان استفاده کرد و گفت که دستگاه در ابتدا در حالتی بود که کمیت‌های فشار، دما و حجم به ترتیب مقدارهای  $P_1$ ،  $T_1$  و  $V_1$  را داشتند. سپس در اثر گرم شدن یا جابه‌جایی پیستون، دستگاه به حالتی تحول یافت که در آن این کمیت‌ها مقادیر  $P_2$ ،  $T_2$  و  $V_2$  را اختیار کردند. این کمیت‌های ماکروسکوپیک که حالت دستگاه را می‌توان بر حسب آن‌ها توصیف کرد، متغیرهای ترمودینامیکی نامیده می‌شوند. متغیرهای ترمودینامیکی از یک دیگر مستقل نیستند و باهم رابطه دارند؛ مثلاً، اگر در شکل ۲-۱ با ثابت نگهداشت پیستون (یعنی، در حجم ثابت) گاز را تا دمای معینی گرم کنیم، فشار آن تغییر خواهد کرد و مقدار متفاوتی خواهد داشت. حال اگر بخواهیم این مقدار فشار باز هم تغییر کند، باید دما یا حجم یا هر دو را تغییر دهیم.

رابطه‌ی بین متغیرهای ترمودینامیکی معادله‌ی حالت نامیده می‌شود. معادله‌ی حالت یک دستگاه در حالت کلی بسیار پیچیده است ولی آزمایش نشان می‌دهد هنگامی که گازها بسیار رقیق‌اند، معادله‌ی حالت آن‌ها ساده و مستقل از نوع گاز است. در این حالت، گاز را گاز کامل می‌نامند.

در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم که برای مقدار معینی گاز کامل نسبت  $\frac{PV}{T}$  مقدار ثابتی دارد. این مقدار ثابت به مقدار گاز بستگی دارد و مستقل از نوع گاز است. درنتیجه،

$$\frac{PV}{T} \propto n \quad (1-1)$$

که در آن  $n$  مقدار گاز بر حسب مول است که به صورت نسبت جرم گاز ( $m$ ) به جرم مولکولی آن ( $M$ ) تعریف می‌شود.

$$n = \frac{m}{M} \quad (2-1)$$

تعداد مولکول‌های موجود در هر مول از یک ماده برابر با عدد آووگادرو است. ثابت تناسب در رابطه‌ی ۱-۱ ثابت گازها نامیده می‌شود و مقدار آن برابر است با  $K = ۸ / ۳۱۴ J/mol \cdot K$ . بنابراین، معادله‌ی حالت گاز کامل که کمیت‌های  $P$ ،  $V$  و  $T$  را به یک دیگر مربوط می‌کند، به صورت زیر است:

$$PV = nRT \quad (3-1)$$

## مثال ۱-۱

تعیین کنید که در شرایط متعارفی (فسار یک آتمسفر، دمای صفر درجه سلسیوس) در اتاقی به ابعاد  $4\text{m} \times 3\text{m} \times 3\text{m}$  چند مول هوا وجود دارد؟  
حل: حجم اتاق برابر با  $36\text{m}^3$  است.

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 10^5 \times 36}{8 / 3 \times 273} = 1589 \text{ mol}$$

## ۱-۲- فرایندهای ترمودینامیکی


در بخش قبل دیدیم که حالت (تعادل) یک دستگاه را می‌توان بر حسب متغیرهای ترمودینامیکی  $P$ ،  $V$  و  $T$  بیان کرد. هم‌چنین، در اثر گرم شدن گاز یا جابه‌جاشدن پیستون حالت گاز تغییر می‌کند و گاز به حالت دیگری می‌رود. هنگامی که دستگاه از یک حالت به حالت دیگر می‌رود، می‌گوییم که یک فرایند ترمودینامیکی انجام شده است.

برای مثال، در بخش قبل دیدیم که گاز ابتدا در حالت  $P_1$ ،  $V_1$  و  $T_1$  بود و در اثر گرم کردن آن با ثابت نگه‌داشتن حجم، گاز به حالت  $P_2$ ،  $V_1$  و  $T_2$  رسید. در این فرایند ترمودینامیکی حالت دستگاه در حجم ثابت از (a) با دمای  $T_1$  و فشار  $P_1$  به (b) با دمای  $T_2$  و فشار  $P_2$  تغییر کرده است.

## فعالیت ۱-۲

چند فرایند ترمودینامیکی را که در اطراف شما رخ می‌دهد، ذکر کنید.

فرایندهای ترمودینامیکی را می‌توان در دستگاه مختصات  $P-V$  (که بر روی یک محور  $P$  و روی محور دیگر  $V$  مشخص می‌شود) و یا دستگاه  $V-T$  یا دستگاه  $P-T$  نمایش داد. نمودار  $P-V$  را در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.



شکل ۱-۳

## تمرین ۱-۱

نمودار T-V را برای مثال بالا رسم کنید.

به همین طریق نیز می‌توان یک فرایند ترمودینامیکی انجام داد که در آن با جابه‌جاکردن پیستون گاز منبسط یا متراکم شود. در این فرایند نیز می‌توان نمودارهای مربوط را رسم کرد. در ادامه می‌فصل با فرایندهای ترمودینامیکی مختلف آشنا می‌شویم.

لازم به تذکر است که ترمودینامیک فقط به بررسی وضعیت ماده در حالت‌های تعادل می‌پردازد؛ بنابراین، برای بررسی رفتار گاز با استفاده از این علم، باید فرایند (مثلاً گرم کردن یا جابه‌جاکردن پیستون) را آن قدر آهسته انجام دهیم که گاز در هر لحظه، به حالت تعادل بسیار نزدیک باشد و درنتیجه، متغیرهای ترمودینامیکی  $P$ ,  $T$  گاز در هین فرایند در همه جا یکسان و مقدار مشخصی داشته باشند. در این صورت، با معلوم بودن متغیرهای ترمودینامیکی می‌توان همه‌ی مراحل فرایند را در نمودارهای مربوط نمایش داد.

## ۱-۳-۱ تبادل انرژی

تبادل انرژی بین محیط و دستگاه از دو طریق گرما و کار صورت می‌گیرد.

**الف - گرما:** در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم که گرما انرژی‌ای است که به علت اختلاف دما بین دو جسم مبادله می‌شود. به عبارت دیگر گرما، هنگامی بین محیط و دستگاه مبادله می‌شود که این دو با هم اختلاف دما داشته باشند. در این کتاب بنا به قرارداد گرمایی را که جسم (دستگاه) می‌گیرد، با علامت مثبت و گرمایی را که دستگاه از دست می‌دهد، با علامت منفی نشان داده‌ایم. در این فصل نیز این قرارداد را رعایت می‌کنیم.

هنگامی که دستگاه با محیط تبادل گرما می‌کند، معمولاً فرض می‌شود که با یک منبع گرما در تماس است. منبع گرما، جسمی است که اگر گرما از دست بدهد یا بگیرد، دمای آن به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر نکند؛ مثلاً هوای اتاق را برای یک استکان چای داغ می‌توان منبع گرما در نظر گرفت. با سردشدن چای، دمای اتاق به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر نمی‌کند.

## پرسش ۱-۱

آیا از محلوت آب و یخ می‌توان به عنوان منبع گرما استفاده کرد؟

**ب**—کار: در بخش قبل دیدیم که ممکن است در یک فرایند ترمودینامیکی، حجم گاز نیز تغییر کند و گاز متراکم یا منبسط شود؛ مثلاً برای متراکم کردن گاز داخل استوانه در شکل ۲-۱ باید به پیستون نیرو وارد و آن را به طرف چپ جابه جا کنیم. در این صورت، همان طور که در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه خواندیم، کار انجام داده ایم. در این مثال، می توان گفت که تبادل انرژی بین دستگاه و محیط از طریق کار صورت گرفته است.

### فعالیت ۱-۳


با انگشت خود انتهای یک سرنگ (یا تلمبه‌ی دوچرخه) را مسدود کنید و الف) سعی کنید گاز داخل آن را متراکم کنید؛ ب) پیستون سرنگ را بکشید و سعی کنید گاز داخل آن را منبسط و سپس آن را رها کنید. مشاهدات خود را به کلاس گزارش دهید.

در فعالیت ۱-۳ در حالت الف گاز بر پیستون نیرو وارد می کند و ما برای متراکم کردن گاز باید حداقل نیروی برابر با این نیرو به پیستون وارد کنیم. در حالت ب، پیستون پس از رهاسدن به وضعیت اولیه برمی گردد. در این حالت نیز گاز به پیستون نیرو وارد می کند ولی نیرویی که محیط (به علت فشار هوا) به پیستون وارد می کند، بیشتر است. در فعالیت ۱-۳ حضور دو نیرو را به ترتیب در بخش الف و ب تجربه می کنیم:

(۱) نیروی  $F$  که محیط (که پیستون را نیز شامل می شود) به گاز وارد می کند؛

(۲) نیروی  $F'$  که گاز به محیط وارد می کند (شکل ۴-۱).

این دو نیرو کشش و واکنش اند و اندازه‌ی آن‌ها با یک‌دیگر برابر است. هنگامی که پیستون جابه جا می شود، هر دوی این نیروها کار انجام می دهند.




شکل ۴-۱

علامت کار این نیروها مخالف یک دیگر است؛ مثلاً در فعالیت ۱-۳ الف کار محیط روی دستگاه ثابت و کار دستگاه بر روی محیط منفی است (چرا؟). کار محیط روی دستگاه را با  $W$  و کار دستگاه روی محیط را با  $W'$  نشان می دهیم. با توجه به مطالب گفته شده،  $W = W'$  است. در تراکم  $W$  و در انسیاط  $W'$  است.

## ۱-۴- فرایندهای خاص

در ترمودینامیک بین دو حالت مشخص (مثلاً حالت های a و b در شکل ۳-۱) فرایندهای متفاوتی می‌تواند رخ دهد. درین این فرایندها، فرایندهای خاصی وجود دارند که کاربرد آنها وسیع‌تر است؛ از جمله: فرایند هم حجم، فرایند هم فشار، فرایند هم دما و فرایند بی در رو. در ادامه، به توصیف این فرایندها می‌پردازیم.

**الف) فرایند هم حجم:** حجم گاز در حین این فرایند ثابت نگه داشته می‌شود. در فرایند هم حجم، کار صفر است (چرا؟) و گاز فقط می‌تواند با محیط تبادل گرما کند. در شکل ۵-۱ نمودارهای  $P - V$  و  $T - V$  برای یک فرایند هم حجم نشان داده شده است. طی این فرایند، گاز مقداری گرما از یک منبع گرما می‌گیرد و دما و فشار آن در حجم ثابت  $V$  بالا می‌رود.



۵-۱

اگر در این مثال، گاز به صورت هم حجم گرما از دست بدده، نمودارهای شکل ۱-۵ به چه صورت درمی‌آیند؟

## ۲-۱- مثال


نمودار  $P-T$  فرایند شکل ۱-۵ را در صورتی که گاز کامل باشد، رسم کنید.

حل: چون گاز کامل است، با استفاده از رابطه‌ی ۱-۳ داریم:

$$P = \frac{nRT}{V}$$

از آنجا که  $\frac{nR}{V}$  ثابت است، رابطه‌ی بالا معادله‌ی یک خط راست است که

امتداد آن از مبدأ مختصات می‌گذرد. نمودار این معادله در شکل ۶-۱ نمایش داده شده است.



۶-۱

اکنون به محاسبه‌ی گرمایی که در فرایند هم حجم به دستگاه داده می‌شود، می‌پردازیم.

در فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم که گرمای لازم برای تغییر دمای یک جسم به اندازه‌ی  $\Delta T$  با رابطه‌ی زیر داده می‌شود.

$$Q = mc\Delta T \quad (4-1)$$

در این رابطه،  $m$  جرم جسم و  $c$  گرمای ویژه‌ی آن است. باید توجه داشت که در مورد گازها مقدار گرمای ویژه به نوع فرایند بستگی دارد. درنتیجه، در رابطه‌ی ۴-۱ باید گرمای ویژه‌ی مربوط به فرایند هم حجم را، که در زیر تعریف می‌شود، فرارداد.

گرمای ویژه‌ی یک گاز در حجم ثابت برابر است با مقدار گرمایی که در حجم ثابت به یکای جرم آن داده می‌شود تا دمای آن یک کلوین بالا رود. گرمای ویژه در حجم ثابت را با  $c_V$  نشان می‌دهیم؛ بنابراین، رابطه‌ی ۴-۱ به صورت زیر درمی‌آید.

$$Q = mc_V\Delta T \quad (5-1)$$

معمولًاً مقدار گازها را بر حسب مول بیان می‌کنند. درنتیجه، اگر با استفاده از رابطه‌ی ۱-۲ جرم گاز را بر حسب مول قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$Q = nMc_V\Delta T \quad (6-1)$$

کمیت  $Mc_V$  را با  $C_{MV}$  نشان می‌دهند و آن را ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت می‌نامند.  $C_{MV}$  مقدار گرمایی است که در حجم ثابت به یک مول از یک گاز داده می‌شود تا دمای آن یک کلوین بالا رود. با استفاده از این کمیت، رابطه‌ی ۶-۱ به صورت زیر درمی‌آید.

$$Q = nC_{MV}\Delta T \quad (7-1)$$

ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت چند گاز در ستون سوم جدول ۱-۱ آمده است. با تقریب خوبی می‌توان نشان داد که ظرفیت گرمایی مولی در حجم ثابت به جنس گاز بستگی ندارد و برای گازهای تک اتمی برابر با  $R$ ، برای گازهای دو اتمی برابر با  $\frac{5}{3}R$  است.

### مثال ۱-۳

به  $100^\circ\text{C}$  مول از گازهای  $\text{He}$ ،  $\text{O}_2$  و  $\text{CO}_2$  در حجم ثابت،  $100\text{ L}$  گرمایی دهیم؛ دمای هریک چه قدر افزایش می‌یابد؟  
حل: از رابطه‌ی ۱-۷ داریم:

$$\Delta T = \frac{Q}{nC_{MV}}$$


با استفاده از جدول ۱-۱ مقادیر  $C_{MV}$  را برای این گازها در رابطه‌ی بالا قرار دهیم.

$$\Delta T = \frac{100}{0.2(12/5)} = 40\text{ K} \quad \text{برای } \text{He}$$

$$\Delta T = \frac{100}{0.2(21/2)} = 23/6\text{ K} \quad \text{برای } \text{O}_2$$


$$\Delta T = \frac{100}{0.2(28/5)} = 17/5\text{ K} \quad \text{برای } \text{CO}_2$$

**ب - فرایند هم فشار:** فشار گاز در هین این فرایند ثابت می‌ماند. به عنوان مثالی از این فرایند، گازی را مطابق شکل ۱-۷ الف در داخل استوانه‌ای که با یک منبع گرمایی در تماس است در نظر بگیرید. گاز ابتدا در فشار  $P$  و حجم  $V_1$  در حالت تعادل قرار دارد. فرض کنید اصطکاک بین پیستون و استوانه ناچیز است.



(ب)

شکل ۱-۷



(الف)

در این صورت، فشار گاز با فشار محیط برابر است (چرا؟) دمای منبع را اندکی بالا می‌بریم. به علت اختلاف دمای بین منبع و دستگاه مقدار کمی گرمایی از گاز منتقل می‌شود که درنتیجه‌ی آن گاز کمی منبسط می‌شود و پیستون را اندکی به سمت راست جابه‌جا می‌کند. اگر گرمایی دادن به گاز را به همین روش به صورت بسیار آهسته ادامه دهیم، گاز به کندی منبسط می‌شود و پیستون بسیار آهسته

به طرف راست حرکت می‌کند. در این حالت، شتاب حرکت پیستون بسیار کوچک و نزدیک به صفر خواهد بود. درنتیجه، نیرویی که گاز به پیستون وارد می‌کند، باید با نیرویی که محیط به پیستون وارد می‌کند، برابر باشد. بنابراین، می‌توان گفت که در حین گرمادادن همواره فشار گاز با فشار محیط برابر است؛ یعنی، در حین فرایند، فشار گاز ثابت می‌ماند. نمودار P-V این فرایند در شکل ۷-۱ بنشان داده شده است.

در این فرایند، هم گرما و هم کار مبادله می‌شوند. در ابتدا کار را محاسبه می‌کنیم.

اگر فشار گاز  $P$  باشد، گاز در حین فرایند نیروی  $PA$  را به پیستون وارد می‌کند که در آن  $A$  مساحت پیستون است. اگر جابه‌جایی پیستون برابر با  $d$  باشد، با استفاده از رابطه‌ی ۴-۱ در فیزیک و آزمایشگاه، کار'  $W'$  که دستگاه روی محیط انجام می‌دهد از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$W' = (PA)d$$

ولی  $Ad$ ، تغییر حجم استوانه است که برابر است با  $V_2 - V_1 = \Delta V$ . درنتیجه،

$$W' = P\Delta V \quad (8-1)$$

در بخش قبل دیدیم که کار محیط روی دستگاه ( $W$ ) و کار دستگاه روی محیط ( $W'$ ) برابرند و علامت مخالف دارند. درنتیجه داریم :

$$W = -P\Delta V \quad (9-1)$$

## تمرین ۲-۱

در بخش ۳-۱ دیدیم که  $W$  در تراکم مثبت و در انبساط منفی است. نشان دهید که این نتیجه از رابطه‌ی ۹-۱ نیز به دست می‌آید.

## پرسش ۲-۱

علامت  $W'$  در تراکم و انبساط گاز چیست؟

با توجه به شکل ۷-۱ ب، حاصل ضرب  $P\Delta V$  برابر با سطح زیر نمودار P-V (مساحت هاشورزده) است. این نتیجه برای حالت خاص فرایند هم فشار به دست آمد ولی می‌توان نشان داد که در مورد تمام فرایندهای دیگر نیز درست است. یعنی، در هر فرایند، قدر مطلق کار انجام شده را با محاسبه‌ی سطح زیر نمودار P-V ای آن فرایند می‌توان به دست آورد. علامت کار را نیز می‌توان با

توجه به ملاحظات صفحه‌ی قبل تعیین کرد. در آن‌چه از این پس می‌آید، که به جز در مواردی که به صراحت قید شود، منظور از کار،  $W$ ، یعنی کار انجام‌شده بر روی دستگاه است.

### مثال ۱-۴

در یک فرایند هم‌فشار یک لیتر گاز کامل  $O_2$  در دمای  $30^\circ C$  مقداری گرمایی از دست می‌دهد و حجم آن در فشار یک آتمسفر به  $9/10$  حجم اولیه‌اش می‌رسد. دمای نهایی و کار انجام‌شده را محاسبه کنید.

حل: چون حجم گاز به طور هم‌فشار کاهش یافته است، داریم:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{1}{300} = \frac{9/10}{T_2}$$

$$T_2 = 270K$$

در این فرایند، کار انجام‌شده با استفاده از رابطه‌ی ۱-۹، به صورت زیر به دست می‌آید.

$$W = P\Delta V = 1 \times 10^5 \times 10^{-3} = 10J$$

اکنون به محاسبه‌ی گرمایی مبادله شده در فرایند هم‌فشار می‌پردازیم. در این حالت نیز می‌توانیم از رابطه‌ی ۱-۴ استفاده کنیم ولی همان‌طور که در مورد فرایند هم‌حجم انجام دادیم، باید از گرمایی ویژه‌ی مربوط به فرایند هم‌فشار که به صورت زیر تعریف می‌شود، استفاده کنیم. گرمایی ویژه‌ی یک گاز در فشار ثابت برابر است با مقدار گرمایی که در فشار ثابت به یکای جرم آن داده می‌شود تا دمای آن یک کلوین بالا رود. گرمایی ویژه در فشار ثابت را با  $C_p$  نشان می‌دهیم؛ بنابراین، رابطه‌ی ۱-۱ در مورد فرایند هم‌فشار به صورت زیر در می‌آید:

$$Q = mc_p \Delta T \quad (1-1)$$

در این‌جا نیز مقدار گاز را برحسب مول بیان می‌کنیم و به جای  $m$  مقدار  $nM$  را در رابطه‌ی ۱-۱ قرار می‌دهیم. سپس کمیت  $M_{C_p}$  را با  $C_{MP}$  نمایش می‌دهیم که ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت نامیده می‌شود.  $C_{MP}$  مقدار گرمایی است که در فشار ثابت به یک مول از یک گاز داده می‌شود تا دمای آن یک کلوین بالا رود. در این صورت، رابطه‌ی ۱-۱ به صورت زیر در می‌آید.

$$Q = nC_{MP} \Delta T \quad (11-1)$$

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت چند گاز در ستون چهارم جدول ۱-۱ آمده است. می‌توان نشان داد که با تقریب خوبی  $C_{MP}$  به جنس گاز بستگی ندارد و برای گازهای تک اتمی برابر با  $\frac{5}{2} R$  برای گازهای دو اتمی برابر با  $\frac{7}{2} R$  است.

### مثال ۱-۵

مقدار گرمایی را که گاز  $O_2$  در مثال ۱-۴ از دست می‌دهد، محاسبه کنید.

حل: مقدار  $n$  در مثال ۱-۴ برابر است با:

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}}{8/3 \times 300} = 0.04 \text{ مول}$$

با استفاده از جدول ۱-۱ و رابطه ۱۱-۱ داریم:


$$Q = nC_{MP}(T_2 - T_1) = 0.04(29/4)(270 - 300) = -35/3 \text{ J}$$

جدول ۱-۱-ظرفیت گرمایی مولی چند گاز در حجم ثابت و در فشار ثابت

$C_{MP}$ J/mol K	$C_{MV}$ J/mol K	گاز	
۲۰/۸	۱۲/۵	He	گازهای تک اتمی
۲۰/۸	۱۲/۵	Ar	
۲۸/۸	۲۰/۴	$H_2$	گازهای دو اتمی
۲۹/۱	۲۰/۸	$N_2$	
۲۹/۴	۲۱/۲	$O_2$	
۳۷	۲۸/۵	$CO_2$	گازهای چند اتمی
۳۶/۸	۲۷/۸	$NH_3$	

پ- فرایند هم دما: دمای دستگاه در حین این فرایند ثابت می‌ماند؛ مثلاً، برای انجام تراکم هم دما در یک گاز، می‌توان استوانه‌ی شکل ۱-۲ را مطابق با شکل ۱-۸ الف در تماس با یک منبع گرم قرار داد و گاز را بسیار آهسته متراکم کرد. قبل از تراکم، گاز و منبع در حالت تعادل‌اند.

در نتیجه‌ی تراکم، دمای گاز اندکی بالا می‌رود و اختلاف دمای آن با منبع سبب می‌شود که گاز مقداری گرم‌ما از دست بدهد و دمای آن با دمای منبع یکسان شود. با ادامه‌ی تراکم، گاز مقداری گرم‌ما از دست می‌دهد و دمای آن در حین تراکم ثابت باقی می‌ماند. نمودار P-V این تراکم در شکل ۸-۱ ب نمایش داده شده است.



### پرسش ۱-۳

در فرایند همدما (شکل ۸-۱) علامت Q و W چیست؟

### فعالیت ۱-۴

انتهای یک سرنگ را مسدود و آن را وارد مخلوط آب و یخ کنید. پس از مدتی گاز را به‌آرامی متراکم کنید. آیا می‌توان این فرایند را همدما در نظر گرفت؟

### مثال ۱-۶

۰/۲ مول از یک گاز کامل در دمای K ۳۰۰ در داخل استوانه‌ای به حجم ۵ لیتر قرار دارد. گاز را به‌طور همدما متراکم می‌کنیم. مطلوب است : (الف) فشار گاز در حجم‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ لیتر؛ (ب) رسم نمودار P-V این فرایند.

حل: (الف) با استفاده از معادله‌ی حالت گاز کامل داریم :


$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.2 \times 8 / 3 \times 300}{5 \times 10^{-3}} = 99600 \approx 1 \text{ atm}$$

به همین ترتیب، برای حجم‌های ۲، ۳، ۴ و ۱ لیتر به‌ترتیب فشارهای ۱/۲۵،

۱/۷ و ۵/۲ آتمسفر به دست می‌آیند.

ب) با استفاده از مقدارهای بالا به کمک نقطه‌یابی نمودار P-V این فرایند در


شکل ۹-۱ رسم شده است.



شکل ۹-۱


### تمرین ۱-۳

در شکل ۱-۱۰ نمودار P-V مربوط به تراکم هم‌دمای یک گاز در دماهای نشان داده شده است. تعیین کنید که هر نمودار مربوط به کدام دماس است.




شکل ۱-۱۰

ت - فرایند بی‌دررو: در این فرایند بین دستگاه و محیط گرم‌اما مبادله نمی‌شود. برای انجام دادن این فرایند، باید دستگاه را مطابق شکل ۱۱-۱ الف عایق‌بندی کنیم و سپس عمل تراکم یا انساط را بسیار آهسته انجام دهیم. نمودار P-V بی‌درروی گاز در شکل ۱۱-۱ ب نشان داده شده است.



شکل ۱۱-۱



(الف)

### پرسش ۱۴

چگونه می‌توان تراکم گاز را در فعالیت ۱-۴ به صورت بی‌درو را انجام داد؟  
توضیح دهید.


هنگامی که یک گاز را به سرعت متراکم (یا منبسط) می‌کنیم، گاز فرصت تبادل گرمای را با محیط پیدا نمی‌کند. در این صورت نیز می‌توان گفت که فرایند به صورت بی‌درو انجام شده است.

### مثال ۱۷

گازی را در حجم  $V_1$  و فشار  $P_1$  در نظر بگیرید. آن را یک بار به صورت همدما و یک بار به صورت بی‌درو منبسط می‌کنیم. نمودارهای مربوط در شکل ۱۲-۱ رسم شده‌اند.  
الف) کدام یک از نمودارها به فرایند بی‌درو و کدام یک به فرایند همدما مربوط

است؟

ب) در کدام فرایند  $|W|$  بیشتر است؟




شکل ۱۲-۱

حل: الف) در انساط هدم فشار گاز کاهش می‌یابد (چرا؟) ولی چون گاز در این فرایند با یک منبع گرمای در تماس است، مقداری گرمای از منبع گرمای می‌گیرد و درنتیجه کاهش در آن در مقایسه با فرایند بی‌درو، که در طی آن گاز گرمای نمی‌گیرد، کمتر است. بنابراین، نمودار هدم در بالای نمودار بی‌درو قرار می‌گیرد.  
ب) چون سطح زیر نمودار مربوط به انساط هدم بیشتر است،  $|W|$  برای این فرایند مقدار بیشتری دارد.

### تمرین ۴

نمودارهای  $P-V$  مربوط به تراکم هم دما و تراکم بی درروی یک گاز کامل را از فشار و حجم اولیه  $P_1$  و  $V_1$  رسم کنید.

دستگاهها می‌توانند فرایندی را طی کنند که از مجموع چند فرایند تشکیل شده باشد. برای مثال، فرایندی را که در شکل ۱۳-۱ می‌بینید، از دو فرایند هم حجم و بی‌دررو تشکیل شده است. طی این فرایند، دستگاه از طریق یک فرایند هم حجم از حالت a (با حجم  $V_1$  و فشار  $P_1$ ) به حالت b (با حجم  $V_2$  و فشار  $P_2$ ) می‌رود. سپس از طریق یک انبساط بی‌دررو به حالت c (با حجم  $V_3$  و فشار  $P_3$ ) می‌رسد.




شکل ۱۳-۱

در این مثال، گاز را مثلاً می‌توان از طریق یک فرایند هم فشار به حالت اولیه ( نقطه a ) برگرداند. فرایندی که در طول آن دستگاه پس از طی چند فرایند به حالت اولیه خود برمی‌گردد، چرخه نامیده می‌شود.

### تمرین ۵

الف) در چرخه‌ی شکل ۱۴-۱ توضیح دهید که در هر مرحله، چه فرایندی انجام می‌شود. ب) تعیین کنید که کار انجام شده در چرخه مثبت است یا منفی؟

پ) نشان دهید که کار کل برابر با مساحت داخل چرخه است.



شکل ۱۴-۱

## تمرین ۱-۶

گاز کاملی را با حجم و فشار اولیه‌ی  $V_1$  و  $P_1$  در نظر بگیرید که چرخه‌ای به شرح زیر را طی می‌کند.

- (۱) حجم و فشار آن از طریق یک انبساط هم‌دما به  $V_2$  و  $P_2$  می‌رسد.
- (۲) سپس حجم و فشار آن از طریق یک انبساط بی‌دورو به  $V_3$  و  $P_3$  می‌رسد.
- (۳) در اثر یک تراکم هم‌دما حجم و فشار آن به  $V_4$  و  $P_4$  می‌رسد؛
- (۴) سپس یک تراکم بی‌دورو طوری انجام می‌شود که حجم و فشار گاز را به مقدار اولیه‌ی آن‌ها بر می‌گرداند. این چرخه را در دستگاه P-V رسم کنید. (این چرخه، چرخه‌ی کارنو نامیده می‌شود).

## ۱-۵- انرژی درونی

در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم که انرژی درونی یک ماده با مجموع انرژی‌های مولکول‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن ماده برابر است. به طور دقیق‌تر، می‌توان گفت که انرژی درونی  $U$  با مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل مولکول‌های آن ماده برابر است. هنگامی که دستگاه در حالت معینی قرار دارد، که مثلاً با  $P$ ،  $T$  تعیین می‌شود، مقدار  $U$  مشخص است و به این متغیرها بستگی دارد. در مورد گاز کامل می‌توان نشان داد که انرژی درونی  **فقط تابع دمای مطلق گاز است**. هنگامی که دستگاه در یک فرایند با مبادله‌ی کار، گرما یا هر دو با محیط از یک حالت اولیه، که مثلاً انرژی درونی آن  $U_1$  است، به یک حالت دیگر می‌رود ممکن است انرژی درونی آن تغییر کند و مثلاً به مقدار  $U_2$  برسد. مقدار تغییر انرژی درونی، یعنی  $U_2 - U_1 = \Delta U$ ، به مقدار گرما و کار مبادله شده بین دستگاه و محیط ارتباط دارد. این ارتباط، موضوع قانون اول ترمودینامیک است.

## پرسش ۱-۵

تغییر انرژی درونی یک دستگاه در یک چرخه چه قدر است؟

## ۱-۶- قانون اول ترمودینامیک

این قانون در واقع همان قانون پایستگی انرژی است که در مورد فرایندهای ترمودینامیکی به کار

می‌رود. اگر دستگاه در فرایندی، گرمای  $Q$  را بگیرد و کار  $W$  بر روی آن انجام شود، تغییر انرژی درونی آن بر طبق این قانون با رابطه‌ی زیر داده می‌شود.

$$\Delta U = Q + W \quad (12-1)$$

این رابطه قانون اوّل ترمودینامیک نامیده می‌شود. در این رابطه،  $Q$  می‌تواند مثبت (دستگاه گرمایی) یا منفی (دستگاه گرمایی از دست بدده) باشد.  $W$  نیز می‌تواند مثبت (محیط روی دستگاه کار انجام دهد) یا منفی (دستگاه روی محیط کار انجام دهد) باشد. بنابراین، هنگامی که دستگاه با محیط تبادل گرمایی دارد، ممکن است انرژی درونی آن افزایش ( $\Delta U > 0$ )، یا کاهش ( $\Delta U < 0$ ) یابد یا این که تغییر نکند ( $\Delta U = 0$ ).

### مثال ۱-۷

در مثال‌های ۱-۴ و ۱-۵ تغییر انرژی درونی گاز چه قدر است؟

حل: در مثال‌های ۱-۴ و ۱-۵ دیدیم که دستگاه  $J = 35/3$  گرمایی از دست می‌دهد

و کار انجام شده بر روی دستگاه  $J = 10$  است. تغییر انرژی درونی دستگاه از رابطه‌ی  $12-1$  به دست می‌آید:

$$\Delta U = Q + W = 35/3 + 10 = 25/3 J$$

### تمرین ۱-۷

دستگاهی در یک انبساط بی‌دررو  $J = 5$  کار بر روی محیط انجام می‌دهد. تغییر انرژی درونی آن چه قدر است؟

گرمایی و کاری که بین دستگاه و محیط مبادله می‌شوند، فقط در حین فرایند معنا دارند. در واقع، می‌توان گفت که انتقال انرژی بین دستگاه و محیط از طریق تبادل کار و گرمای صورت می‌گیرد. پس از اتمام فرایند، انرژی‌های منتقل شده به صورت انرژی درونی دستگاه در می‌آیند و دیگر نمی‌توانیم از موجودی کار یا گرمای دستگاه صحبت کنیم. حتی نمی‌توانیم مشخص کنیم که کدام بخش از افزایش انرژی درونی از کار و کدام بخش از گرمای ناشی شده است. این وضع را می‌توان به دریاچه‌ای تشبيه کرد که آب آن در اثر بارش باران و واردشدن رودها افزایش می‌یابد. پس از این افزایش نمی‌توان گفت که کدام بخش از آب دریاچه از طریق رود و کدام بخش از آن از طریق باران تأمین شده است.

## ۱-۷- ماشین‌های گرمایی


تا حدود ۲۵° سال پیش انرژی مکانیکی مورد نیاز انسان به طور عمدۀ از طریق نیروی ماهیچه‌ای انسان‌ها و حیوان‌ها تأمین می‌شد. از نیروی حاصل از باد و جریان آب (مثلاً در آسیاب‌های بادی و آبی) نیز انرژی مکانیکی به دست می‌آید. اما استفاده از این منابع انرژی فقط در زمان‌ها و مکان‌های خاصی امکان‌پذیر بود. امروزه بیش‌تر انرژی مورد نیاز انسان از طریق ماشین‌های گرمایی به دست می‌آید. این ماشین‌های با استفاده از برخی فرایندهای ترمودینامیکی، گرمایی حاصل از سوخت را به کار تبدیل می‌کنند. از نظر تاریخی اولین ماشین گرمایی، ماشین بخار بوده است. انرژی مکانیکی حاصل از ماشین بخار در مواردی از قبیل لکوموتیو، کشتی بخار و ... به طور مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نیروگاه‌ها این انرژی ابتدا به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود و سپس از طریق شبکه‌ی برق رسانی به مکان‌های مختلف منتقل می‌گردد. از این طریق انرژی مورد نیاز انسان در محل کار و زندگی فراهم می‌آید.

ماشین‌های درون‌سوز نوع دیگری از ماشین‌های گرمایی هستند که با سوخت‌هایی چون بنزین یا گازوئیل کار می‌کنند. این نوع ماشین‌ها در موتور اتوبیل‌ها و کامیون‌ها و نیز در برخی هواپیماها به کار گرفته می‌شوند.

ماشین‌های گرمایی با ترکیب چند فرایند (مانند شکل فرایندهای تمرین‌های ۱-۵ و ۶-۱) مقداری گرما دریافت و بخشی از آن را به کار روی محیط تبدیل می‌کنند. از آنجا که این تبدیل انرژی باید دائمًا انجام شود، طراحی این ماشین‌ها عموماً به این صورت است که دستگاه پس از پیمودن چند فرایند معین به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گردد؛ یعنی، این ماشین‌ها در یک چرخه معین کار می‌کنند و این چرخه، در ضمن کار ماشین دائمًا تکرار می‌شود.

اساس کار همه‌ی ماشین‌های گرمایی یکسان است. در زیرچگونگی کار ماشین بخار و ماشین‌های گرمایی درون‌سوز را توضیح می‌دهیم. با بررسی این دو نمونه، با اساس کار ماشین‌های گرمایی آشنا می‌شویم.

**الف — ماشین بخار:** ماشین بخار در نواحی مختلف جهان به طور گسترده برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیدیم که در ماشین‌های گرمایی، دستگاه در یک چرخه مقداری گرما دریافت می‌کند و بر روی محیط کار انجام می‌دهد. در ماشین بخار دستگاهی که چرخه را طی می‌کند، آب است. همان‌طور که در شکل ۱-۱۵ نشان داده شده است، آب در دیگ بخار مقداری گرما دریافت می‌کند و پس از انجام دادن چند فرایند مختلف، که در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازیم، به حالت اولیه‌ی خود در دیگ بخار بر می‌گردد و این چرخه دائمًا تکرار می‌شود. چون گرما توسط کوره (یعنی از پیرون دستگاه) به آب داده می‌شود، این ماشین را بروون‌سوز می‌نامند.



شکل ۱۵-۱—بخش‌های اصلی ماشین بخار عبارت اند از: دیگ بخار، اتاک، انبساط، چگالنده، تلمبه، شیرهای ورودی و خروجی و لوله‌های رابط.

برای بررسی نحوه‌ی کار ماشین بخار، مقدار مشخصی آب را در دیگ بخار در نظر می‌گیریم. فرایندهایی را که آب در ماشین بخار طی می‌کند، به چهار مرحله‌ی اصلی تقسیم می‌کنیم.

(الف) مرحله‌ی اول: در این مرحله، آب درون دیگ بخار در فشار ثابت از کوره گرما می‌گیرد و به بخار تبدیل می‌شود. دما و حجم بخار آب را در این مرحله تا حد معینی افزایش می‌یابد.

(ب) مرحله‌ی دوم: شیر ورودی باز می‌شود و بخار آب که دما و فشار آن سیار زیاد است، وارد اتاک انبساط می‌شود؛ به پیستون نیرو وارد می‌کند و آن را به حرکت درمی‌آورد. درنتیجه‌ی این حرکت، بخار آب به سرعت منبسط می‌شود و دما و فشار آن کاهش می‌یابد. چون این انبساط سیار سریع انجام می‌شود، این فرایند را می‌توان بی‌دررزو در نظر گرفت. این حرکت پیستون برای به کار اندختن مولد برق، به حرکت درآوردن چرخ‌های لکوموتیو و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاری که دستگاه بر روی محیط انجام می‌دهد (عنی، کاری که ماشین گرمایی انجام می‌دهد) در این مرحله به دست می‌آید.

(پ) مرحله‌ی سوم: طراحی ماشین به گونه‌ای است که وقتی پیستون به انتهای مسیر خود رسید، بازگردانده می‌شود. در هنگام بازگشت پیستون، شیر ورودی بسته و شیر خروجی باز می‌شود و بخار آب به سمت چگالنده، که لوله‌های آب سرد آن را خنک می‌کند، هدایت می‌شود. در چگالنده،


بخار آب در فشار ثابت گرما از دست می‌دهد و به مایع تبدیل می‌شود (میعان). در این فرایند، دما و حجم (بخار آب) کاهش می‌یابد.

ت) مرحله‌ی چهارم: تلمبه، آب حاصل از میعان را به دیگ بخار بر می‌گرداند و فشار آن را به فشار اولیه می‌رساند و یک چرخهٔ ترمودینامیکی کامل می‌شود.

در حین کار ماشین بخار، این چرخه دائمًا تکرار می‌شود. دستگاه در این چرخه به‌طور عمده با دو منبع گرمای (کوره و چگالنده) تبادل گرمای می‌کند. کوره را که در دمای بالاتری قرار دارد، منبع گرم و چگالنده را منبع سرد می‌نامیم.

### فعالیت ۱-۵

نمودار P-V ایک ماشین بخار در شکل ۱۶-۱ نشان داده شده است. با توجه به توضیحات بالا، جمله‌های زیر را کامل کنید.



شکل ۱-۱۶—نمودار P-V ایک ماشین بخار آرمانی

از A تا B — تبدیل آب به بخار آب داغ در فشار ثابت  
از B تا C — انسباط بی‌درروی بخار آب (در این مرحله، انرژی مکانیکی مورد نیاز از ماشین بخار بدست می‌آید)


از C تا D — میعان بخار آب در فشار ثابت  
از D تا A — افزایش فشار آب تا فشار اولیه در حجم تقریباً ثابت

- الف – در مسیر A تا B، آب با گرفتن گرما از کوره به ... تبدیل می‌شود و حجم و دمای آن ... می‌یابد.
- ب – در مسیر B تا C بخار آب داغ وارد استوانه می‌شود و سبب ... می‌شود. درنتیجه‌ی این عمل، فشار و دمای بخار آب ... می‌یابد.
- پ – در مسیر C تا D بخار آب گرما از دست می‌دهد. دمای آن پایین می‌آید و ... می‌شود.
- ت – در مسیر D تا A تلمبه آب را به دیگ بخار بر می‌گرداند. در این عمل، فشار آب به ....
- ث – در یک چرخه‌ی کامل ماشین بخار، دستگاه از ..... مقداری گرما می‌گیرد، مقداری کار انجام می‌دهد و بقیه را به ... می‌دهد.

## فعالیت ۶

- با استفاده از نمودار P-V ماشین بخار
- الف – نوع فرایند را در هر مرحله بیان کنید.
- ب – مشخص کنید که آب در مراحل AB، BC و CD گرما گرفته یا از دست داده است؟
- پ – کار انجام شده را در هر مرحله با استفاده از سطح زیر نمودار مشخص کنید و علامت کار انجام شده در چرخه‌ی کامل را تعیین کنید.
- ت – انرژی درونی دستگاه در فرایند B تا C افزایش می‌یابد یا کاهش؟

**ب – ماشین گرمایی درون‌سوز:** موتورهای پیستونی یکی از متداول‌ترین انواع موتورهای درون‌سوزاند. موتور همه‌ی اتومبیل‌ها، هواپیماهای ملخ‌دار، بعضی از کشتی‌ها و قطارها و نیروگاه‌های کوچک، درون‌سوز است. موتور گرمایی درون‌سوز در دو نوع بنزینی و دیزلی طراحی شده است. در اینجا به توصیف موتور بنزینی می‌پردازیم. قسمت اصلی این موتور از یک استوانه که پیستون در داخل آن حرکت می‌کند، تشکیل شده است. اجزای موتور در شکل ۱۷-۱ نشان داده شده است. در این نوع موتور بخشی از انرژی حاصل از سوخت، سبب حرکت پیستون می‌شود. این حرکت از طریق دسته و میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می‌شود. با انتقال این حرکت دورانی به چرخ‌ها



شکل ۱-۱۷-۱—اجزای موتور

اتومبیل حرکت می‌کند. بخش دیگر انرژی از طریق رادیاتور، که موتور را سرد می‌کند، و لوله‌ی خروجی (اگزوژ) مستقیماً به هوا داده می‌شود.

مراحل مختلف کار ماشین‌های گرمابی درون سوز به شرح زیر است.


(الف) مرحله‌ی مکش: با پایین آمدن پیستون (از یک وضعیت اولیه) مخلوط بنزین و هوا از طریق دریچه‌ی ورودی وارد استوانه می‌شود. وقتی پیستون به پایین ترین وضعیت خود رسید، این دریچه بسته می‌شود و مخلوط بنزین و هوا در داخل استوانه محبوس می‌شوند.

(ب) مرحله‌ی تراکم: پیستون بالا می‌آید، مخلوط را متراکم می‌کند و به حجم اولیه می‌رساند. در این وضعیت، دمای مخلوط بسیار بالا می‌رود.

(پ) مرحله‌ی آتش‌گرفتن: هنگامی که پیستون به بالاترین وضعیت خود رسید، شمع جرقه می‌زند، مخلوط آتش می‌گیرد و دما و فشار آن تا مقدار زیادی بالا می‌رود. چون آتش‌گرفتن مخلوط در داخل استوانه رخ می‌دهد و مخلوط از بیرون گرما نمی‌گیرد، این موتورها را درون سوز می‌گویند.


(ت) مرحله‌ی انجام کار: در این مرحله در اثر فشار زیاد، دستگاه منبسط می‌شود و پیستون را به طرف پایین میراند. کاری که دستگاه بر روی محیط انجام می‌دهد، در این مرحله حاصل می‌شود.

(ث) مرحله‌ی تخلیه: در این مرحله، بخشی از دود حاصل از سوختن مخلوط بنزین و هوا از طریق دریچه‌ی خروج دود، که در این مرحله باز می‌شود، خارج می‌گردد و سپس پیستون بالا آمده و بقیه‌ی دود را خارج می‌کند. به این ترتیب، مقدار زیادی گرما به هوای بیرون داده می‌شود. موتور دائمًاً این چرخه را تکرار می‌کند. مرحله‌های مختلف کار موتور درون سوز در شکل ۱-۱۸-۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۸-۱- مراحل مختلف در چرخه موتورهای درونسوز

معمولًا برای بررسی ساده‌تر و تطبیق طرز کار این موتورها با چرخه‌های ترمودینامیکی، فرض می‌شود که مخلوط آتش نگیرد ولی آن قدر گرما به آن داده شود که به فشار و دمای نهایی در مرحله‌ی آتش گرفتن، برسد. در مرحله‌ی تخلیه نیز فرض می‌شود که دستگاه در داخل استوانه باقی بماند ولی آن قدر از آن گرما گرفته شود تا به وضعیت اولیه برگردد. به این ترتیب، چرخه‌ی معادلی به نام چرخه‌ی او (مطابق شکل ۱۹-۱) برای این ماشین‌ها در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۱۹-۱ - چرخه اتو

A تا B — دستگاه مقداری گرمایی گیرد و دما و فشار آن به مقدار زیادی بالا می‌رود (معادل مرحله‌ی آتش‌گرفتن)

B تا C — دستگاه منبسط می‌شود و پیستون را به طرف پایین می‌راند.

C تا D — دستگاه مقداری گرمایی از دست می‌دهد و دما و فشار آن کاهش می‌یابد (معادل مرحله‌ی تخلیه)


D تا A — دستگاه متراکم می‌شود و فشار و حجم آن به وضعیت اولیه برگردانده می‌شود.

## ۱-۸- بازدهی ماشین گرمایی


در بررسی ماشین‌های بخار و درون‌سوز دیدیم که دستگاه مقداری گرمایی  $Q_H$  از منبع گرم می‌گیرد. قسمتی از آن را به کار  $|W|$  تبدیل می‌کند و بقیه‌ی گرمایی  $Q_C$  را به منبع سرد می‌دهد. این نتیجه برای ماشین‌های بخار و درون‌سوز به دست آمد ولی ماشین‌های گرمایی دیگر نیز بر همین اساس کار می‌کنند. حتی بدن انسان نیز در حدود ۲۵ درصد از انرژی حاصل از مواد غذایی را به کار تبدیل می‌کند و بقیه را به صورت گرمایی و ... به محیط بیرون می‌دهد (شکل ۱ - ۲۰).

با توجه به آن چه گفته شد، طرز کار ماشین‌های گرمایی را می‌توان در شکل ۱-۲۱ خلاصه کرد.

گرمای داده شده به محیط



شکل ۱-۲۱



۲۱-۱ شکل

در این شکل طرز کار ماشین‌های گرمایی به صورت طرح‌وار نشان داده شده است. بخشی از گرمای گرفته شده  $Q_H$  به کار  $|W|$  تبدیل می‌شود و بقیه‌ی آن،  $|Q_C|$ ، به منبع سرد داده می‌شود. قانون اول ترمودینامیک را می‌توان برای یک چرخه‌ی این ماشین‌ها به صورت زیر نوشت:

$$\Delta U = Q_H - |Q_C| - |W| \quad (13-1)$$

چون دستگاه پس از طی کردن یک چرخه به حالت اولیه‌ی خود برمی‌گردد،  $\Delta U = 0$  است. درنتیجه، کاری که ماشین گرمایی بر روی محیط انجام می‌دهد، از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید.

$$|W| = Q_H - |Q_C| \quad (14-1)$$

بازدهی (η) ماشین‌های گرمایی به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} \quad (15-1)$$

این کمیت نشان می‌دهد که چه کسری از گرمای حاصل از سوخت به کار تبدیل می‌شود. با استفاده از رابطه‌ی (۱۴-۱)  $|\eta| \leq Q_H / |W|$  است. درنتیجه، بازدهی ماشین‌های گرمایی نمی‌تواند بیشتر از ۱ باشد. بازدهی ماشین‌های بخار در حدود  $5^{\circ}$  درصد و ماشین‌های درون‌سوز در بهترین وضعیت در حدود  $4^{\circ}$  درصد است.

## پرسش ۶

یکای بازده چیست؟

## پرسش ۱-۷

چگونه می‌توان بازدهی ماشین گرمایی را افزایش داد؟

## مثال ۱-۹

یک ماشین گرمایی در هر چرخه  $J_{\text{H}} = 4000$  گرم را از منبع گرم دریافت می‌کند و  $J_{\text{C}} = 2500$  گرم را به منبع سرد می‌دهد. (الف) در هر چرخه چه مقدار کار بر روی محیط انجام می‌شود؟ (ب) بازدهی این ماشین چه قدر است؟

حل: (الف) از رابطه‌ی ۱۳-۱ داریم:

$$|W| = Q_H - |Q_C|$$

$$|W| = 4000 - 2500 = 1500 \text{ J}$$

(ب) با استفاده از رابطه‌ی ۱۴-۱ بازدهی این ماشین به دست می‌آید.

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H}$$

$$\eta = \frac{1500}{4000} = 0.375$$

در این ماشین گرمایی حدود ۶۲ درصد از گرمای دریافت شده به منبع سرد داده شده و تنها حدود ۳۸ درصد آن به کار تبدیل شده است.

## ۱-۹- قانون دوم ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمایی)

در بررسی ماشین‌های گرمایی در بخش قبل، دیدیم که همه‌ی این ماشین‌ها با دو منبع گرمایی که دمای متفاوتی دارند، کار می‌کنند. در این ماشین‌ها، دستگاه گرمایی  $Q_H$  را از یک منبع گرم می‌گیرد مقداری از آن را به کار ( $|W|$ ) تبدیل می‌کند و بقیه ( $|Q_C|$ ) را به یک منبع سرد می‌دهد. در واقع هیچ‌یک از ماشین‌های گرمایی که تاکنون ساخته شده‌اند، نمی‌توانند همه‌ی گرمای دریافتی را به کار تبدیل کنند.

## پرسش ۱-۸

اگر ماشینی همه‌ی گرمای دریافتی را به کار تبدیل کند، آیا قانون اول ترمودینامیک

نقض می‌شود؟

اکنون این سؤال پیش می آید که آیا فناوری امروز بشر به حدی نرسیده است که ماشینی بسازد که تمام گرمای دریافتی را به کار تبدیل کند؟ آیا در آینده ممکن است چین ماشینی ساخته شود یا این که در آینده نیز ساختن چنین ماشینی امکان‌پذیر نیست؟

قانون دوم ترمودینامیک به این سؤال پاسخ می‌دهد. براساس این قانون، ممکن نیست دستگاه چرخه‌ای را بسیماشد که در حین آن مقداری گرما را از منبع گرم جذب و تمام آن را به کار تبدیل کند.

بیان بالا، قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی نامیده می‌شود. توجه داریم که، همان‌طور که در پرسش ۱-۸ مطرح شد، اگر در یک چرخه تمام گرما به کار تبدیل شود، قانون اوّل ترمودینامیک نقض نمی‌شود اما براساس قانون دوم ترمودینامیک امکان طراحی و ساخت ماشینی که این تبدیل را انجام دهد، غیرممکن است. اگر قانون دوم ترمودینامیک بر فرایندهای ترمودینامیک حاکم نبود، می‌توانستیم قطاری بسازیم که از هوا گرما بگیرد (هوا را سرد کند) و با تبدیل کامل آن به کار حرکت کند یا نیروگاهی در کنار دریا بسازیم که با سرد کردن آب دریا انرژی الکتریکی تولید کند.

## فعالیت ۱-۷

جمله‌های زیر را تکمیل کنید:

الف) بنابر قانون دوم ترمودینامیک، در یک چرخه مقدار مشخصی ..... نمی‌تواند به طور کامل به ..... تبدیل شود. ب) بازدهی یک ماشین گرمایی هرگز نمی‌تواند ..... باشد.

بیشترین بازدهی یک ماشین گرمایی را سعدی کارنو مشخص کرده است. این بازده از ماشینی به دست می‌آید که با چرخه‌ی کارنو (که در تمرین ۱-۶ معرفی شده است)، بین دو منبع گرم و سرد به ترتیب با دمای‌های  $T_H$  و  $T_C$ ، کار می‌کند. بازدهی ماشین کارنو از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \quad (16-1)$$

این بازده از بازدهی هر ماشین دیگری که بین این دو منبع کار کند، بیشتر است. به این علت، بازده با زیرنویس  $\eta_{\max}$  مشخص شده است.

## مثال ۱۰

می خواهیم یک ماشین گرمایی بسازیم که منبع گرم آن آب سطح اقیانوس در دمای  $27^{\circ}\text{C}$  و منبع سرد آن آب اعماق اقیانوس در دمای  $7^{\circ}\text{C}$  باشد. حداکثر بازدهی که می توان به دست آورد (بازدهی ماشین کارنو) چه قدر است؟

$$T_C = 273 + 7 = 280\text{ K}$$

حل:

$$T_H = 273 + 27 = 300\text{ K}$$

با استفاده از رابطه‌ی ۱۶-۱ داریم:

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$


$$\eta_{\max} = 1 - \frac{280}{300} = 0.67 = 67\%$$

بازدهی هر ماشین دیگری که بین این دو منبع کار کند، از این مقدار کمتر است.

## ۱۱- یخچال

اگر جسم سردی را در کار جسمی گرم قرار دهیم، چه اتفاقی می افتد؟ آیا ممکن است گرما خود به خود از جسم سرد به جسم گرم منتقل شود؟ یعنی جسم گرم گرما بگیرد و گرم‌تر شود و جسم سرد گرما از دست بدهد و سردتر شود؟

چه پدیده‌ای اتفاق می افتد که محتويات داخل یخچال سرد می شود؟ اگر یخچال به برق وصل نباشد، آیا باز هم این امر رخ می دهد؟



یخچال وسیله‌ای است که گرما را از جسم سرد به جسم گرم منتقل می کند. در یخچال هم دستگاه یک چرخه را طی می کند و در حین آن محیط با انجام کار  $W$  بر روی دستگاه گرمای  $Q_C$  را از منبع سرد (محتويات درون یخچال) می گیرد و گرمای  $|Q_H|$  را به منبع گرم (هوای بیرون یخچال) می دهد.

طرز کار یخچال به صورت طرح‌وار در شکل ۲۲-۱ نشان داده شده است.

شکل ۲۲-۱

همان طور که در شکل ۲۲-۱ می‌بینید، یخچال مانند یک ماشین گرمایی است که در جهت عکس کار می‌کند. طرز کار یخچال در بخش مطالعه‌ی آزاد آمده است.

## تمرین ۱-۱

علامت  $W$ ,  $Q_H$  و  $Q_C$  را در یخچال مشخص کنید.

$$\Delta U = |Q_H| + Q_C + W \quad \text{با استفاده از قانون اوّل ترمودینامیک,}$$
$$|Q_H| = Q_C + W \quad \text{چون در چرخه } \Delta U = 0 \text{ است,}$$

$$(17-1)$$

ملاحظه می‌شود گرمایی که یخچال به هوای اطراف خود می‌دهد، بیشتر از گرمایی است که از داخل یخچال می‌گیرد.

## مطالعه‌ی آزاد


### ساز و کار یخچال

یخچال یکی از وسایل بسیار ضروری خانگی است. یخچال‌ها را در اندازه‌های مختلف می‌سازند و آن‌ها را با حجم داخلی مشخص می‌کنند؛ مثلًاً یخچال ۹ فوت دارای حجم داخلی ۹ فوت مکعب یا حدود ۲۴۰ لیتر است.

در شکل ۲۳-۱ الف یک یخچال و در شکل ۲۳-۱ ب نمایش طرح‌وار آن را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که در این دو شکل نشان داده شده است، قسمت‌های اصلی یخچال عبارت‌اند از: چگالنده، محفظه‌ی تبخیر، کمپرسور و شیر انساط. چگالنده در تماس با منبع گرم (هوای پیرون یخچال) و محفظه‌ی تبخیر با منبع سرد (محتویات داخل یخچال) در تماس است. ماده‌ای که چرخه‌ی ترمودینامیکی را طی می‌کند، گاز فریون است. این گاز از جمله گازهایی است که به لایه‌ی ازن صدمه می‌زند و پژوهش‌های زیادی برای جایگزینی آن انجام شده است. فریون در چگالنده به صورت مایع در فشار زیاد و در محفظه‌ی تبخیر به صورت گاز در فشار کم قرار دارد.

شیر انساط راه بسیار باریکی است که این دو ناحیه‌ی کم فشار و برفشار را به یک‌دیگر وصل می‌کند.


طرز کار یخچال به طور مختصر به شرح زیر است.  
 کمپرسور با انجمام کار W گاز را از محفظه‌ی تبخیر می‌گیرد و به چگالنده منتقل می‌کند و دما و فشار آن را بالا می‌برد. در این مرحله، گاز که دمای آن از دمای منبع گرم بالاتر است، گرمای  $Q_H$  را به‌این منع می‌دهد و مایع می‌شود. هنگامی که این مایع برفسار از شیر انبساط می‌گذرد و وارد محفظه‌ی تبخیر با فشار کم می‌شود، به بخار تبدیل می‌گردد و گرمای نهان تبخیر  $Q_C$  را از منبع سرد می‌گیرد. در یخچال، این چرخه دائمی تکرار می‌شود.



شکل ۱-۲۳- (الف) یخچال، (ب) نمایش طرح وارآن

## مثال ۱۱

نمودار P-V چرخه‌ای که دستگاه در یک یخچال فرضی طی می‌کند، در شکل ۲۴-۱ نشان داده شده است. اگر دستگاه در هر چرخه  $8\text{ kJ}$  گرمای از منبع سرد بگیرد و مساحت داخل چرخه  $2\text{ kJ}$  باشد،



شکل ۲۴-۱

الف) این یخچال در هر چرخه چه مقدار گرمای به محیط می‌دهد؟

ب) فضایی که یخچال در آن قرار دارد، یک اتاق در بسته به ابعاد  $3\text{ m} \times 4\text{ m} \times 2\text{ m}$  است. در هر چرخه، دمای اتاق چند کلوین افزایش می‌یابد؟ فرض کنید دمای اتاق  $27^\circ\text{C}$  و فشار آن یک آتمسفر و ظرفیت گرمایی مولی هوا در حجم ثابت  $K = 20\text{ J/mol.K}$  است. ( $R \approx 8\text{ J/mol.K}$ )

حل: الف) با استفاده از رابطه ۱-۱۷ داریم :

$$|Q_H| = Q_C + W$$

ب) با استفاده از معادلهٔ حالت گاز کامل تعداد مول‌های موجود در اتاق را

به دست می‌آوریم :

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n = \frac{1.0^5 \times 24}{300 \times 8} = 1.0^3 \text{ مول}$$

با استفاده از رابطهٔ ۱-۷ تغییر دمای اتاق به دست می‌آید.

$$\Delta T = \frac{|Q_H|}{nC_{MV}}$$

$$\Delta T = \frac{1.0 \times 1.0^3}{1.0^3 \times 20} = 0.5^\circ\text{K}$$

ضریب عملکرد یخچال: از نظر اقتصادی بهترین یخچال، یخچالی است که با انجام کار (صرف انرژی الکتریکی) کم‌تر گرمای بیشتری را از درون یخچال (منبع سرد) به بیرون منتقل کند. ضریب عملکرد (K) یخچال به صورت نسبت گرمای گرفته شده از منبع سرد به کاری که موتور یخچال انجام می‌دهد، تعریف می‌شود:

$$K = \frac{Q_C}{W} \quad (18-1)$$

هرچه ضریب عملکرد یخچال بیشتر باشد، استفاده از آن بیشتر مقرن به صرفه است. ضریب عملکرد یخچال‌های تجاری بین ۲ تا ۷ است.

### پرسش ۹-

چگونه می‌توان ضریب عملکرد یخچال را افزایش داد؟

### مثال ۱۲-

توان یک یخچال  $25^{\circ}\text{C}$  وات و ضریب عملکرد آن ۴ است.

(الف) چه مدت طول می‌کشد تا در این یخچال  $1\text{kg}$  آب  $25^{\circ}\text{C}$  به  $4^{\circ}\text{C}$  تبدیل شود؟

(ب) در این مدت، چه مقدار گرمای به هوا بیرون داده می‌شود؟

$$Q_C = mc_{آب} \Delta T + mL_f + mc_{جخ} \Delta T \quad (18-2)$$

حل: (الف) گرمای  $Q_C$  که آب از دست می‌دهد، برابر است با:

$$Q_C = mc_{آب} \Delta T + mL_f + mc_{جخ} \Delta T$$

$$Q_C = 1 \times 4200 \times 25 + 1 \times 335000 + 1 \times 2100 \times 4 = 44840 \text{ J}$$

با استفاده از رابطه ۱۸-۱ برای ضریب عملکرد یخچال داریم:

$$W = \frac{Q_C}{K} = \frac{44840}{4} = 11210 \text{ J}$$

با استفاده از رابطه‌ی توان، زمان لازم برای تبدیل آب به  $4^{\circ}\text{C}$  بدست می‌آید:

$$t = \frac{W}{P} = \frac{11210}{25} = 448 / 4 \text{ s} = 7 / 5 \text{ دقیقه}$$

(ب) با استفاده از قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$|Q_H| = Q_C + W$$

$$|Q_H| = 44840 + 11210 = 56050 \text{ J}$$

طرز کار کولر گازی مانند یخچال است. در کولر گازی منبع سرد در داخل اتاق و منبع گرم در بیرون قرار دارد. کولر با انجام کار، گرمای را از داخل اتاق می‌گیرد و به هوای بیرون می‌دهد.

### تمرین ۹

توان مصرفی یک کولر گازی  $70^{\circ}\text{C}$  وات و ضریب عملکرد آن  $2/5$  است. این کولر در هر دقیقه چه مقدار گرمای اتاق را می‌گیرد و چه مقدار گرمای به فضای بیرون می‌دهد؟

### ۱۱- قانون دوم ترمودینامیک (به بیان یخچالی)

می‌دانیم که گرمای از جسم گرم به جسم سرد منتقل می‌شود ولی عکس این عمل، خود به خود صورت نمی‌گیرد. اگر یک لیوان آب خنک در اتاق قرار داشته باشد، گرمای خود به خود از آب به اتاق منتقل نمی‌شود. ولی وقتی آب را در داخل یخچال قرار می‌دهیم، یخچال با صرف انرژی مقداری گرمای را از آب می‌گیرد و به هوای اتاق منتقل می‌کند. مطالب بالا موضوع قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی را تشکیل می‌دهد. براساس این بیان :


گرمای به خودی خود از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمی‌شود.

می‌توان نشان داد که دو بیان ماشین گرمایی و یخچالی قانون دوم ترمودینامیک، معادل یکدیگرند.

اگر قانون دوم به بیان یخچالی نقض شود (یعنی گرمای به طور خود بخود از جسم سرد به جسم گرم منتقل شود)، قانون دوم به بیان ماشین گرمایی نیز نقض می‌شود (یعنی می‌توان ماشینی ساخت که در یک چرخه تمام گرمای را به کار تبدیل کند) و به عکس.


## تمرین‌های فصل اول

- ۱- در فرایند هم حجم چگونه می‌توان فشار گاز را افزایش داد؟
- ۲- حجم  $5\text{ l}$  مول از یک گاز کامل تک اتمی  $8/3$  لیتر و فشار آن  $1/5$  آتمسفر است. مقداری گرمای آن می‌دهیم تا فشار آن از طریق یک فرایند هم حجم دو برابر شود. کار و گرمای مبادله شده را برای این فرایند محاسبه کنید.
- ۳- در مسئله‌ی ۲ فرض کنید که به جای گرمای دادن حجم گاز را از طریق یک فرایند هم فشار نصف کنیم. کار و گرمای مبادله شده را برای این فرایند محاسبه کنید.
- ۴- نشان دهید در فرایند هم دما، هر چه دمای گاز بیشتر باشد، برای متراکم کردن آن تا یک اندازه‌ی معین باید کار بیشتری انجام داد.
- ۵- نشان دهید در انبساط هم فشار گاز کامل، باید به آن گرمای داد.
- ۶- در یک فرایند  $J = 50\text{ J}$ - کار بروی دستگاه انجام می‌شود و دستگاه  $T = 40^\circ\text{C}$  گرمای دریافت می‌کند، تغییر انرژی درونی آن چه قدر است؟
- ۷- فرایندی را نام ببرید که در آن دمای دستگاه بدون دریافت یا انتقال گرمای تغییر می‌کند.
- ۸- در یک انبساط بی‌دررو گاز  $T = 50^\circ\text{C}$  کار بروی محیط انجام می‌دهد. تغییر انرژی درونی گاز چه قدر است؟
- ۹- در شکل ۲۵-۱ فرایند چرخه‌ای برای گازی نشان داده شده است.
  - (الف) تعیین کنید که گاز در این فرایند گرمایش گرفته یا از دست داده است؟
  - (ب) اگر قدر مطلق گرمای مبادله شده  $J = 40\text{ J}$  باشد، کار انجام شده چه قدر است؟




شکل ۲۵-۱

۱۰- گاز داخل یک استوانه، چرخه‌ای مطابق شکل ۲۶-۱ را می‌پساید. گرمای خالص داده شده به گاز در این چرخه چند ژول است؟



شکل ۲۶-۱

۱۱- دستگاهی مطابق شکل ۲۷-۱ از طریق مسیر abc از حالت a به c می‌رود.



شکل ۲۷-۱

در این مسیر، دستگاه ۹ ژول گرما می‌گیرد و ۷ ژول کار انجام می‌دهد.

الف) تغییر انرژی درونی دستگاه در مسیر abc چه قدر است؟

ب) اگر برای رسیدن به حالت c فرآیند از مسیر adc انجام شود، قدر مطلق کار انجام شده روی

دستگاه در مقایسه با مسیر abc بیشتر است یا کمتر؟ گرمای داده شده به گاز بیشتر است یا کمتر؟

پ) اگر گاز را از مسیر (منحنی) به حالت a برگردانیم، چه قدر باید از آن انرژی بگیریم؟

۱۲- نه یک سرنگ را می‌بندیم. آن را درون مقداری آب می‌اندازیم و آب را به تدریج گرم

می‌کنیم. هوای درون سرنگ چه فرایندی را طی می‌کند؟

۱۳- چرا برخی نیروگاه‌ها را در کنار رودهای بزرگ یا دریاها احداث می‌کنند؟

۱۴- یک ماشین بخار  $21254 \times 10^4 \text{ kJ}$  گرما از دیگ بخار دریافت می‌کند و

$1/915 \times 10^4 \text{ kJ}$  گرما در چگالنده از دست می‌دهد.

الف) کار انجام شده در یک چرخه چند کیلوژول است؟

ب) بازدهی این ماشین چه قدر است؟

پ) بازدهی واقعی از این مقدار کمتر است؟ چرا؟

۱۵- یک موتور درون سوز در هر چرخه  $J = 800 \text{ kJ}$  گرما از سوزاندن سوخت دریافت می کند و  $J = 2000 \text{ kJ}$  کار تحویل می دهد. گرمای حاصل از سوخت  $g/J = 5 \times 10^4 \text{ J/g}$  است و موتور در هر ثانیه  $40 \text{ rev/s}$  چرخه را می بیناید. کمیت های زیر را حساب کنید.

الف - بازدهی موتور،

ب - گرمای تلف شده در هر چرخه،

پ - سوخت مصرف شده در هر چرخه،

ت - توان موتور.

۱۶- ضریب عملکرد یک یخساز (فریزر)  $K = 4$  است. این یخ ساز در هر ساعت،  $1/5 \text{ kg}$  آب با دمای  $C_{\text{آب}} = 20^\circ \text{C}$  را به یخ با دمای  $C_{\text{یخ}} = -10^\circ \text{C}$  تبدیل می کند.

$$L_F = 335000 \text{ J/kg} , C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg.K} , C_{\text{یخ}} = 2100 \text{ J/kg.K}$$

الف - چه مقدار گرما در هر ساعت باید از آب گرفته شود؟

ب - یخ ساز در هر ساعت چه مقدار انرژی الکتریکی مصرف می کند؟

پ - چه مقدار گرما در هر ساعت به بیرون داده می شود؟

۱۷- آیا می توان با بازگذاشتن در یخچال، آشپزخانه را خنک کرد؟ در مورد پاسخ خود توضیح دهید.

۱۸- وجود برفک روی بدنه‌ی داخلی محفظه‌ی یخساز یخچال چه اثری بر عملکرد دستگاه دارد؟

۱۹- یک کولر گازی در هر دقیقه  $J = 10^4 \times 9 \text{ kJ}$  گرما از اتاق می گیرد و در همان مدت،  $J = 1/3 \times 10^5 \text{ J}$  گرما به فضای بیرون می دهد.

الف - توان مصرفی این کولر چند وات است؟

پ - ضریب عملکرد آن چند است؟

۲۰- یک مول از یک گاز کامل تک اتمی در یک ماشین گرمایی چرخه‌ای را مطابق شکل ۲۸-۱ می بیناید. مطلوب است :


الف - کار انجام شده در طی چرخه،

ب - گرمای مبادله شده در فرایند abc

پ - بازدهی چرخه،

ت - بازدهی یک ماشین گرمایی کارنو که بین بالاترین و پایین‌ترین دمای چرخه عمل می‌کند،

چه قدر است؟



شکل ۲۸-۱

۲۱ - کمیت‌های  $Q_C$ ،  $Q_H$  و  $W$  که در یک چرخه در یک ماشین گرمایی یا یخچال مبادله می‌شود، به صورت زیر داده شده است.

$$Q_C = 40\text{J} \quad , \quad W = 60\text{J} \quad , \quad Q_H = 100\text{J} \quad (1)$$

$$Q_C = 0 \quad , \quad W = 100\text{J} \quad , \quad Q_H = 100\text{J} \quad (2)$$

$$Q_C = 40\text{J} \quad , \quad W = 60\text{J} \quad , \quad Q_H = 100\text{J} \quad (3)$$

$$Q_C = 100\text{J} \quad , \quad W = 0 \quad , \quad Q_H = 100\text{J} \quad (4)$$


$$Q_C = 50\text{J} \quad , \quad W = 60\text{J} \quad , \quad Q_H = 100\text{J} \quad (5)$$

الف) در کدام مورد قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی نقض می‌شود؟

ب) در کدام مورد قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی نقض می‌شود؟

پ) در کدام مورد قانون اول ترمودینامیک نقض می‌شود؟

# ۷



شکل بالا یک مولد واندوگراف را در موزه‌ی علوم بوستون نشان می‌دهد. این مولد یک تخلیه‌ی الکتریکی عظیم ایجاد می‌کند. اما همان‌طور که در شکل دیده می‌شود شخص درون قفس فلزی (اتفاق فارادی) از اثرهای این تخلیه حفاظت شده است.

## فصل ۲

### الکتریسیته‌ی ساکن

در کتاب‌های علوم دوره‌ی راهنمایی و نیز کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه، با بارالکتریکی و نحوه‌ی باردار کردن اجسام آشنا شدید و آموختید که دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. بار الکترون را بار منفی و بار پروتون را مثبت نام‌گذاری کرده‌اند. علاوه بر این، دیدید که بار الکتریکی به وجود نمی‌آید و نیز از بین نمی‌رود و فقط از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود. به این بیان، پایستگی بار الکتریکی گفته می‌شود. هم‌چنین آموختید اجسام باردار بر یک دیگر نیرو وارد می‌کنند. این نیروها ممکن است رباشی یا رانشی باشند. بیش‌تر نیروهایی که شما با آن‌ها آشنا هستید و با آنها سر و کار دارید، منشأ الکتریکی دارند. به کمک این نیروها می‌توان ساختار اجسام، پیوند بین ذره‌ها و بسیاری از پدیده‌هایی را که در طبیعت رخ می‌دهند، توصیف کرد. دامنه‌ی کاربرد دانش الکتریسیته در فناوری و صنعت به قدری گسترده است که نیازی به بیان ندارد.

در این فصل، ضمن یادآوری مطالبی که قبلًاً آموخته‌اید، به شرح و توصیف دقیق‌تر کمیت‌های الکتریکی و رابطه‌ی بین آن‌ها می‌پردازیم.

### ۱-۲- قانون کولن

همان‌طور که در فیزیک ۱ و آزمایشگاه خواندید، دو جسم باردار بر یک دیگر نیرو وارد می‌کنند. نیرویی که دو جسم باردار بر یک دیگر وارد می‌کنند، نیروی الکتریکی نام دارد. نیروهای الکتریکی ممکن است رباشی (جادبه‌ای) یا رانشی (دافعه‌ای) باشند. دیدیم که اگر بارهای الکتریکی دو جسم همنام باشند، یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند، نیروهای بین دو جسم، رانشی است. در حالی که اگر بار الکتریکی یک جسم مثبت و بار الکتریکی دیگری منفی باشد، نیروی الکتریکی بین دو جسم، رباشی خواهد بود.

نیروی الکتریکی بین دو جسم، به چه عامل‌هایی بستگی دارد و اندازه‌ی این نیروها را از چه رابطه‌ای می‌توان محاسبه کرد؟


شارل کولن، داشمند فرانسوی، برای اولین بار با انجام دادن آزمایش‌های ساده و هوشمندانه‌ای

توانست عامل‌هایی را که نیروهای الکتریکی به آن‌ها بستگی دارند، شناسایی کند. شما هم می‌توانید با انجام دادن آزمایش‌های ساده‌ای، با این عامل‌ها آشنا شوید.

## آزمایش ۱-۲

**وسیله‌های آزمایش:** میله‌ی پلاستیکی – پارچه‌ی پشمی – ورقه‌ی نازک آلومینیومی و مقداری نخ خشک  
**شرح آزمایش:**

- ۱- کمی ورقه‌ی آلومینیومی را فشرده کنید و آن را به صورت کره‌ی کوچکی در آورید. این کره‌ی کوچک را به کمک یک تکه نخ خشک آویزان کنید. این وسیله را آونگ الکتریکی می‌نامیم و از آن در آزمایش‌های الکتریسیته‌ی ساکن استفاده می‌کنیم.
- ۲- به آونگ الکتریکی به روش القا یا با تماس به جسمی که بار منفی دارد، بار الکتریکی منفی بدھید.
- ۳- میله را باردار کرده و آن را به آونگ الکتریکی نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۴- میله را در فاصله‌ی معینی از آونگ و نزدیک آن نگه‌دارید و زاویه‌ی انحراف آونگ را از وضع قائم با دقت مشاهده کنید.



شکل ۱-۲\*

- ۵- مرحله‌ی ۴ را تکرار کنید و هر بار فاصله‌ی میله را از آونگ تغییر دهید. مراقب باشید که در مراحل ۴ و ۵، میله با آونگ تماس پیدا نکند. نتیجه‌ی آزمایش را بنویسید و به کلاس گزارش دهید.

\* اجسام باردار با بار منفی را، با رنگ آبی و با بار مثبت را با رنگ قرمز نشان می‌دهیم.

کولن نیز با انجام دادن آزمایش و اندازه‌گیری‌های دقیق به این نتیجه رسید که :  
نیروهای الکتریکی بین دو ذره‌ی باردار با مجدد فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر نسبت

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

وارون دارد؛ یعنی :

برای آن که معلوم شود نیروی الکتریکی به چه عامل‌های دیگری بستگی دارد، آزمایش ۲-۲ را انجام دهید.


## ۲-۳ آزمایش

وسیله‌های آزمایش : برای انجام دادن این آزمایش، علاوه بر وسیله‌های آزمایش ۱-۲ به دو کره‌ی فلزی کوچک و هم‌اندازه که روی پایه‌های عایق نصب شده باشند، نیاز دارید.

شرح آزمایش :


۱- دو آونگ الکتریکی کاملاً مشابه بسازید و آن‌ها را از یک نقطه آویزان کنید.

۲- یک کره را باردار کنید و آن را هم‌زمان به دو آونگ تماس دهید. سپس آن را از آونگ‌ها دور کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟ زاویه‌ی بین دو نخ آونگ‌ها را بعد از دور شدن کره‌ی فلزی اندازه‌گیری کنید.



شکل ۲-۲

۳- کره‌ی دیگر را که بدون بار است به کره‌ی باردار تماس دهید و آن‌ها را از یکدیگر جدا کنید. با انجام دادن این عمل، بارالکتریکی به طور مساوی بین دو کره تقسیم می‌شود.



شکل ۲-۳

۴- ابتدا با تماس دست به آونگ‌ها، بار آن‌ها را تخلیه کنید. سپس یکی از کره‌های باردار را مانند مرحله‌ی ۲ به دو آونگ تماس دهید. این بار نیز زاویه‌ی بین دو آونگ را اندازه‌گیری کنید.

۵- نتیجه‌ی مرحله‌های ۲ و ۴ را با یک‌دیگر مقایسه کنید. نتیجه را بنویسید و به کلاس گزارش دهید.



کولن نیز با انجام دادن آزمایش و اندازه‌گیری‌های دقیق به این نتیجه رسید که :  
نیروی الکتریکی با حاصل ضرب اندازه‌ی بار دو ذره نسبت مستقیم دارد؛ یعنی :

$$F \propto q_1 \cdot q_2$$

کولن، نتیجه‌ی آزمایش‌های خود را که امروزه به نام قانون کولن شناخته شده است ، به صورت زیر بیان کرد :

نیروی الکتریکی رباشی یا رانشی بین دو ذره باردار  $q_1$  و  $q_2$  که در فاصله‌ی  $r$  از یک‌دیگر قرار دارند، با حاصل ضرب بار دو ذره نسبت مستقیم و با محدود فاصله‌ی دو ذره از یک‌دیگر نسبت وارون دارد.

$$F \propto \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$



ب) نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی غیرهمان، رباشی است.

الف) نیروی الکتریکی بین دو بار الکتریکی همنام، رانشی است.

شکل ۴-۲

در شکل ۴-۲  $\vec{F}_{12}$  به معنای نیرویی است که ذره‌ی اول به ذره‌ی دوم وارد می‌کند و  $\vec{F}_{21}$  نیرویی است که ذره‌ی دوم به ذره‌ی اول وارد می‌کند.

نیروهای الکتریکی که دو ذره باردار به یک‌دیگر وارد می‌کنند، هماندازه و در جهت‌های مخالف یک‌دیگرند (قانون سوم نیوتون). اگر اندازه‌ی این نیروها را با  $F$  نشان دهیم، داریم :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \rightarrow F_{12} = F_{21} = F$$

قانون کولن را می‌توان با رابطه‌ی زیر بیان کرد :

$$F = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \quad (1-2)$$

در این رابطه،  $q_1$  و  $q_2$  بر حسب کولن،  $r$  بر حسب متر و  $F$  بر حسب نیوتون است.

ضریب تناسب است که در آن ضریب  $\epsilon$  یک ثابت جهانی است و ضریب گذردهی الکتریکی خلا نام دارد.

$$\epsilon = \frac{C^2}{N \cdot m^2} \approx 8 / 85 \times 10^{-12}$$

برای سادگی در نوشتن، می‌توان ضریب قانون کولن را با نماد  $k$  نشان داد.

$$k = \frac{1}{4\pi} \approx 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

به کمک قانون کولن (رابطه‌ی ۱-۲) می‌توان اندازه‌ی نیروی الکتریکی ای را که دو ذره‌ی باردار به یک دیگر وارد می‌کنند، محاسبه کرد. در محاسبه‌ها، علامت مثبت یا منفی بارهای الکتریکی را در رابطه‌ی ۱-۲ وارد نمی‌کنیم و ریاضی یا رانشی بودن نیروها را به کمک نوع بارها مشخص می‌کنیم.

### مثال ۱-۲

دو ذره با بارهای الکتریکی  $C = +2\mu C$  و  $C = +5\mu C$  در فاصله‌ی  $3\text{ cm}$  از یک دیگر ثابت شده‌اند. اندازه‌ی نیرویی که دو ذره به یک دیگر وارد می‌کنند و نوع آن را مشخص کنید.

حل: با استفاده از رابطه‌ی ۱-۲ داریم:

$$F = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})(5 \times 10^{-6})}{9 \times 10^{-4}}$$

$$F = 10^0 N$$

چون بارهای الکتریکی دو ذره همنوع‌اند، نیرویی که دو ذره به یک دیگر وارد می‌کند، رانشی است.

اگر تعدادی ذره‌ی باردار در یک ناحیه از فضا قرار داشته باشند، نیروی الکتریکی وارد بر هر ذره، برایند نیروهایی است که هر یک از ذره‌های دیگر در غیاب سایر ذره‌ها، بر آن ذره وارد می‌کنند.

## مثال ۲-۳

$$q_3 = +4\mu C \quad q_1 = +2/5\mu C \quad q_2 = -1\mu C$$

در نقطه‌های A و B و C مطابق شکل ۲-۵ ثابت شده‌اند. نیروی الکتریکی وارد بر  $q_3$  را محاسبه کنید.  $BC = 2\text{cm}$  و  $AC = 6\text{cm}$ .



شکل ۲-۵

**حل:** نیرویی که بر  $q_3$  وارد می‌شود، برایند دو نیرویی است که از طرف  $q_1$  و  $q_2$  بر آن وارد می‌شوند. برای محاسبه‌ی این نیرو، نیرویی را که هر یک از بارهای  $q_1$  و  $q_2$  در غیاب دیگری، بر  $q_3$  وارد می‌کند، محاسبه‌ی کنیم. نیروی الکتریکی وارد بر  $q_3$ ، برایند این دو نیروست (شکل ۶-۶). با استفاده از رابطه‌ی ۱-۲ داریم :


$$F = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$F_{13} = 9 \times 10^9 \times \frac{2/5 \times 4 \times 10^{-12}}{36 \times 10^{-4}}$$

نیرویی که  $q_1$  بر  $q_3$  وارد می‌کند، رانشی است.

$$F_{23} = 9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 4 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-4}}$$

نیرویی که  $q_2$  بر  $q_3$  وارد می‌کند، ریاضی است.



شکل ۶-۶

مطابق شکل ۶-۶ نیروهای  $\vec{F}_{13}$  و  $\vec{F}_{23}$  در جهت‌های مخالف یک‌دیگرند.

اندازه‌ی برایند آن‌ها،  $\vec{F}_T$ ، برابر تفاضل اندازه‌های آن‌ها و در جهت نیروی بزرگ‌تر (در جهت  $\vec{F}_{23}$ ) است.

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{23} + \vec{F}_{13}$$

$$F_T = F_{23} - F_{13} = 65\text{N}$$


## تمرین ۱-۲

در مثال ۲-۲، نیروی وارد بر  $q_1$  را به دست آورید.

## مثال ۲-۳

سه ذرهی باردار مطابق شکل ۷-۲ در سه رأس مثلث قائم الزاویه‌ی ABC ثابت شده‌اند. بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر ذرهی باردار واقع در رأس زاویه‌ی قائمه را محاسبه کنید؛ در صورتی که  $q_C = -4\mu C$ ،  $q_B = +4\mu C$ ،  $q_A = +2\mu C$  باشد.

$$AC = 2\sqrt{3} \text{ cm} \quad AB = 3 \text{ cm}$$



شکل ۷-۲

حل: نیروی بین  $q_A$  و  $q_B$  را نشی و بین  $q_A$  و  $q_C$  را بایشی است. با استفاده از رابطه‌ی ۱-۲ داریم:


$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$F_{BA} = F_1 = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 2 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-4}}$$

$$F_1 = 8 \text{ N}$$

$$F_{CA} = F_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 2 \times 10^{-12}}{12 \times 10^{-4}}$$

$$F_2 = 6 \text{ N}$$



شکل ۸-۲

نیروهای  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  در شکل ۲-۸ نشان داده شده‌اند. این دو نیرو بر یک دیگر عمودند و  $\vec{F}_T$  برایند آن‌هاست. داریم :

$$\vec{F}_T = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$F_T = F_1 + F_2$$

$$F_T = (8\text{ N}) + (6\text{ N})$$

$$F_T = 14\text{ N}$$

## یادداشت ریاضی


برای حل کردن مسأله‌های فیزیک به محاسبه‌هایی نظری محاسبه‌های برداری نیازمندیم که شما در کتاب‌های ریاضی سال‌های گذشته با آن‌ها آشنا شده‌اید. در اینجا این محاسبه‌ها را صرفاً جهت حل مسأله‌های فیزیکی آورده‌ایم و جزء درس فیزیک منظور نمی‌شوند. در کتاب ریاضی سال سوم راهنمایی و کتاب ریاضی ۲ دییرستان با مؤلفه‌های یک بردار روی محورهای مختصات و نیز نمایش یک بردار بر حسب مؤلفه‌ها و بردارهای یکه و نیز محاسبه‌های برداری به کمک بردارهای یکه آشنا شدید. در اینجا با نحوه‌ی استفاده از آن‌ها در مبحث‌های فیزیک آشنا می‌شوید. مرور این مبحث، از کتاب ریاضی ۲ شما را در حل مسأله‌های فیزیکی یاری می‌دهد.

### مؤلفه‌های یک بردار روی محورهای مختصات

در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم که در محاسبه‌ها می‌توان به جای دو بردار، – مثلاً بردارهای  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  در شکل ۲-۹ – برایند آن‌ها، یعنی بردار  $\vec{C}$  را جایگزین کرد.

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$C^x = A^x + B^x$$



شکل ۲-۹ – بردار  $\vec{C}$  برایند بردارهای  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  است.


به طور وارون و هر جا که مناسب باشد، می‌توان به جای بردار  $\vec{C}$ ، دو بردار  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  را به کار برد. در این صورت، به بردارهای  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$ ، مؤلفه‌های بردار  $\vec{C}$  در امتداد محورهای x و y گفته می‌شود.

معمولًاً مؤلفه‌ی یک بردار روی یک محور را با نام آن بردار و زیرنویس نام

محور، مشخص می‌کنند؛ مثلاً مؤلفه‌ی بردار  $\vec{C}$  در راستای محور x را  $\vec{C}_x$  و مؤلفه‌ی آن در راستای محور y را  $\vec{C}_y$  می‌نامیم.

برای تعیین مؤلفه‌های یک بردار روی دو محور x و y به روش زیر عمل می‌کنیم.

مطابق شکل ۱۰-۲ از انتهای بردار  $\vec{R}$ ، خط‌های موازی هر یک از دو محور  $Ox$  و  $Oy$  رسم می‌کنیم تا محورها را در نقطه‌های A و B قطع کنند. بردارهای  $\vec{OA}$  و  $\vec{OB}$  مؤلفه‌های بردار  $\vec{R}$  روی دو محورند که آن‌ها را  $R_x$  و  $R_y$  می‌نامیم.



شکل ۱۰-۲

اگر زاویه‌ی  $\vec{R}$  با محور x برابر  $\alpha$  باشد، اندازه‌ی مؤلفه‌های آن روی دو محور به روش زیر محاسبه می‌شود.

$$\cos \alpha = \frac{R_x}{R}$$

$$R_x = R \cos \alpha \quad (۱۰-۲)$$

$$\sin \alpha = \frac{R_y}{R}$$

$$R_y = R \sin \alpha \quad (۱۰-۳)$$

مثال ۱: بردار  $\vec{A}$  به بزرگی ۵ واحد با محور x زاویه‌ی  $37^\circ$  درجه می‌سازد. اندازه‌ی مؤلفه‌های آن را روی محورهای x و y به دست آورید.

حل: با استفاده از رابطه‌های ۱۰-۲ و ۱۰-۳ داریم:

$$A_x = A \cos \alpha$$

$$A_x = 5 \cos 37^\circ$$

$$A_x = 5 \times 0 / 8 = 4 \text{ واحد}$$

$$A_y = A \sin \alpha$$

$$A_y = 5 \sin 37^\circ$$

$$A_y = 5 \times 0 / 6 = 3 \text{ واحد}$$


به طور وارون، با معلوم بودن اندازهٔ مؤلفه‌های یک بردار روی دو محور x و y، می‌توان اندازه و جهت بردار را معلوم کرد. جهت هر بردار را با تعیین زاویهٔ آن بردار با جهت محور x مشخص می‌کنیم.

**مثال ۲:** بزرگی مؤلفه‌های بردار  $\vec{R}$  روی محورهای x و y مطابق شکل ۱۱-۲ است. بزرگی این بردار و زاویهٔ آن با محور x (جهت بردار  $\vec{R}$ ) را تعیین کنید.

حل: با استفاده از شکل ۱۱-۲ در مثلث قائم الزاویه OAC، داریم :

$$R^2 = R_x^2 + R_y^2 \quad (4-2)$$

$$R^2 = (\lambda)^2 + (13/9)^2 \rightarrow R = 16 \text{ واحد}$$



شکل ۱۱-۲

اگر در شکل ۱۱-۲ تاثرات زاویهٔ  $\alpha$  را حساب کنیم، نتیجه می‌شود:

$$\tan \alpha = \frac{R_y}{R_x} \quad (5-2)$$


$$\tan \alpha = \frac{13/9}{\lambda} \approx 1/\sqrt{3}$$

$$\alpha \approx 6^\circ$$

## نمایش یک بردار بر حسب بردارهای یکه

در کتاب‌های ریاضی سال سوم راهنمایی و ریاضی ۲ دیبرستان خواندید که با انتخاب بردارهای یکه‌ی  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  به ترتیب روی محورهای  $x$  و  $y$  (شکل ۱۲-۲) می‌توان یک بردار را بر حسب بردارهای یکه نمایش داد. بردار یکه در راستای هر محور، برداری است به طول واحد و در جهت همان محور.

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1 \quad \text{واحد}$$



شکل ۱۲-۲

اگر اندازه‌ی مؤلفه‌های بردار  $\vec{A}$  روی محور  $x$  و  $y$  به ترتیب برابر  $A_x$  و  $A_y$  باشد، نمایش این بردار به کمک بردارهای یکه به صورت رابطه‌ی زیر است.

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} \quad (۶-۲)$$

مثال ۳: بردار  $\vec{A}$  را در مثال ۱ بر حسب بردارهای یکه نشان دهید.

حل: از حل مثال ۱ نتیجه شد که  $A_x = 4$  و  $A_y = 3$  واحد است. با استفاده از رابطه‌ی (۶-۲) داریم:

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j}$$

$$\vec{A} = 4 \vec{i} + 3 \vec{j}$$

## محاسبه‌های برداری به کمک بردارهای یکه

نمایش بردارها بر حسب بردارهای یکه به ما کمک می‌کند تا محاسبه‌های برداری

– مثلاً محاسبه‌ی برايند چند بردار یا تفاضل دو بردار – را به سادگی انجام دهیم.

**مثال ۴:** برایند دو نیروی  $\vec{F}_2 = 3\vec{i} + 8\vec{j}$  و  $\vec{F}_1 = 5\vec{i} - 2\vec{j}$  نیوتونی برابر چند نیوتون است و با محور x چه زاویه‌ای می‌سازد؟

**حل:** با توجه به این که مؤلفه‌های بردارها روی یک محور، هم راستا هستند و برایند آن‌ها برابر جمع جبری آن‌هاست، داریم :

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = (F_{1x} + F_{2x})\vec{i} + (F_{1y} + F_{2y})\vec{j}$$

$$\vec{F} = (5+3)\vec{i} + (-2+8)\vec{j}$$

$$\vec{F} = 8\vec{i} + 6\vec{j}$$

با استفاده از رابطه‌های ۴-۲ و ۵-۲ داریم :

$$F = F_x + F_y$$


$$F = 8\sqrt{2} + 6\sqrt{2}$$

$$F = 10\sqrt{2}$$

$$\tan \alpha = \frac{F_y}{F_x} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\tan \alpha = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\alpha = 37^\circ$$



شکل ۱۳-۲


**مثال ۵:** اگر  $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$  و  $\vec{R} = -3\vec{i} + 4\vec{j}$  واحد و  $\vec{A} = 2\vec{i} - 5\vec{j}$  واحد باشد، بردار  $\vec{B}$  با محور x چه زاویه‌ای می‌سازد؟

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \rightarrow \vec{B} = \vec{R} - \vec{A}$$

$$\vec{B} = (-3\vec{i} + 4\vec{j}) - (2\vec{i} - 5\vec{j})$$

$$\vec{B} = -5\vec{i} + 9\vec{j}$$

شکل ۱۴-۲



حل:

$$\tan \alpha = \frac{B_y}{B_x} = \frac{9}{-5} = -\frac{9}{5}$$

با استفاده از رابطه ۵-۲ داریم :

$$\tan \alpha = \frac{9}{-5} = -1.8$$


$$\alpha \approx 12^\circ$$

توجه کنید که مؤلفه‌ی  $B_y$  مثبت و در جهت محور  $y$  و مؤلفه‌ی  $B_x$  منفی و در خلاف جهت محور  $x$  است. در نتیجه، انتهای بردار  $\vec{B}$  در ربع دوم دستگاه مختصات قرار دارد.

### محاسبه‌ی برایند دو بردار به روش متوازی‌الاضلاع

محاسبه‌ی برایند بردارها به روش متوازی‌الاضلاع، روش ساده‌ای است برای محاسبه‌ی اندازه‌ی برایند و نیز مشخص کردن جهت برایند دو بردار که در یک صفحه قرار دارند. این نوع محاسبه، در فیزیک کاربرد فراوان دارد.

این روش، در واقع همان روش ترسیمی (چند ضلعی) است. همان‌گونه که شکل ۲-۱۵ نشان می‌دهد، ابتدا دو بردار را از یک نقطه رسم می‌کنیم. این دو بردار را دو ضلع یک متوازی‌الاضلاع می‌گیریم و متوازی‌الاضلاع را با رسم دو ضلع دیگر آن کامل می‌کنیم. آن قطر متوازی‌الاضلاع که از محل تلاقی دو بردار می‌گذرد، نشان‌دهنده‌ی برایند دو بردار است.



شکل ۲-۱۵- برایند دو بردار، منطبق بر قطر متوازی‌الاضلاعی است که روی دو بردار ساخته می‌شود.

اگر زاویه‌ی بین دو بردار برابر  $\alpha$  باشد، اندازه‌ی برایند از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید.

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2A \cdot B \cdot \cos \alpha$$

(۷-۲)

**مثال ۶:** برایند دو بردار به بزرگی ۳ و ۵ واحد را که با یکدیگر زاویه‌ی  $60^\circ$  درجه می‌سازند، محاسبه کنید.

حل: با استفاده از رابطه‌ی ۷-۲ داریم :

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2A \cdot B \cdot \cos \alpha$$

$$R^2 = 9 + 25 + 2 \times 3 \times 5 \cos 60^\circ$$

$$R^2 = 49$$

$$R = 7 \text{ واحد}$$

در حالت خاصی که دو بردار  $\vec{A}$  و  $\vec{B}$  هم اندازه باشند، رابطه‌ی ۷-۲ به صورت زیر ساده می‌شود.

$$A = B \rightarrow R^2 = 2A^2(1 + \cos \alpha)$$

در درس ریاضی دیده‌اید که  $1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$  است. در نتیجه، خواهیم

داشت :

$$R^2 = 4A^2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

$$R = 2A \cos \frac{\alpha}{2} \quad (8-2)$$

**مثال ۷:** سرعت جسمی در دو لحظه‌ی  $t_1 = 2s$  و  $t_2 = 5s$  به ترتیب و برحسب

به صورت  $\vec{V}_1 = 2\vec{i} + 1\vec{j}$  و  $\vec{V}_2 = 14\vec{i} + 7\vec{j}$  مشخص شده است. شتاب  $\frac{m}{s^2}$

متوسط این جسم در بازه‌ی زمانی  $t_2 - t_1$  چند  $\frac{m}{s}$  است؟

حل: در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه خواندید که شتاب متوسط برابر تغییرات

سرعت جسم در واحد زمان است. تغییرات سرعت در یک بازه‌ی زمانی، برابر تفاضل

برداری سرعت جسم در شروع و پایان آن بازه است؛ بنابراین، داریم :

$$\Delta \vec{V} = \vec{V}_2 - \vec{V}_1$$

$$\Delta \vec{V} = (14\vec{i} + 7\vec{j}) - (2\vec{i} + 1\vec{j})$$

$$\Delta \vec{V} = 12\vec{i} + 6\vec{j}$$

با توجه به تعریف شتاب متوسط داریم :

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$$

$$\vec{a} = \frac{12 \vec{i} + 9 \vec{j}}{5 - 2}$$

$$\vec{a} = 4 \vec{i} + 3 \vec{j}$$

با استفاده از رابطه‌ی ۴-۲ نتیجه می‌شود :

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{16 + 9}$$

$$|\vec{a}| = 5 \text{ m/s}^2$$

اکنون به مثال‌های دیگری از نیروهای الکتریکی توجه کنید.

### مثال ۲

سه ذرهی باردار، مطابق شکل ۱۶-۲ در سه رأس مثلث متساوی‌الاضلاعی به ضلع ۶cm ثابت شده‌اند. بزرگی نیروی الکتریکی وارد بر بار  $q_3$  را محاسبه کنید.

حل: نیروهای وارد بر بار  $q_3$  و برایند این نیروها در شکل ۱۷-۲ نشان داده شده


است. با استفاده از رابطه‌ی ۱-۲ داریم:

$$F_{13} = 9 \times 10^9 \times \frac{2/5 \times 0.8 \times 10^{-12}}{36 \times 10^{-4}}$$

ربایشی

$$F_{23} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 0.8 \times 10^{-12}}{36 \times 10^{-4}}$$

رانشی



شکل ۲-۲

اکنون با استفاده از رابطه‌ی ۷-۲، برایند دو نیرو را حساب می‌کنیم.


$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} + 2\vec{F}_{13} \cdot \vec{F}_{23} \cdot \cos \alpha$$

$$\alpha = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$$F_T = \sqrt{25 + 64 + 2 \times 5 \times 8 \times \cos 120^\circ}$$

$$F_T = 49 \rightarrow F_T = 7N$$



شکل ۱۷-۲

### تمرین ۲

نیروهای وارد بر بارهای الکتریکی  $q_1$  و  $q_2$  را در مثال ۲-۴ محاسبه کنید.

### مثال ۵-۲

مطابق شکل ۱۸-۲ چهار بار الکتریکی در رأس‌های مربعی به ضلع ۶ cm قرار دارند.

نیروی الکتریکی وارد بر بار الکتریکی  $q_1$  را محاسبه کنید.

حل: با استفاده از رابطه‌ی ۱-۲ داریم:

$$F_{21} = 9 \times 10^9 \times \frac{3 \times 4 \times 10^{-12}}{36 \times 10^{-4}}$$


$$F_{21} = 3.0 \text{ N}$$

$$F_{31} = 9 \times 10^9 \times \frac{12 \times 4 \times 10^{-12}}{36 \times 2 \times 10^{-4}}$$

$$F_{31} = 6.0 \text{ N}$$

$$F_{41} = 9 \times 10^9 \times \frac{5 \times 4 \times 10^{-12}}{36 \times 10^{-4}}$$

$$F_{41} = 5.0 \text{ N}$$



شکل ۱۸-۲

با انتخاب محورهای مختصات مطابق شکل ۱۹-۲ و استفاده از رابطه‌های


۲-۲ و ۳-۲ و ۴-۲ داریم:

$$\vec{F}_{21} = -3.0 \vec{i}$$

$$\vec{F}_{31} = (6.0 \cos 45^\circ) (\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{F}_{31} \approx 42 (\vec{i} + \vec{j})$$

$$\vec{F}_{41} = 5.0 \vec{j}$$



شکل ۱۹-۲

$$\vec{F}_T = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41}$$

$$\vec{F}_T = (-3.0 + 42) \vec{i} + (42 + 5.0) \vec{j}$$

$$\vec{F}_T = 12 \vec{i} + 47 \vec{j}$$

$$F_T = \sqrt{12^2 + 47^2} \approx 49.7 \text{ N}$$

## تمرین ۲-۳

نیروی الکتریکی وارد بر  $q_4$  را در مثال ۲-۵ محاسبه کنید.

رابطه‌ی ۱-۲ برای محاسبه‌ی نیروی الکتریکی بین دو ذره‌ی باردار به کار می‌رود. محاسبه‌ی نیروی الکتریکی بین دو جسم باردار به چگونگی آرایش (یا توزیع) بار در دو جسم بستگی دارد و محاسبه‌ی آن نیازمند ریاضیات پیشرفته‌تری است. در این کتاب، همواره نیروهای بین دو ذره‌ی باردار را محاسبه می‌کنیم. روش است که اگر فاصله‌ی جسم باردار از ذره‌ی باردار (یا جسم باردار دیگر) آنقدر زیاد باشد که ابعاد جسم در مقابله‌ی فاصله‌ی بین آن‌ها قابل چشم‌پوشی باشد، می‌توان جسم را مانند یک ذره‌ی باردار در نظر گرفت و از رابطه‌ی ۱-۲ برای محاسبه‌ی نیروی الکتریکی استفاده کرد.

## فعالیت ۲-۱

اکنون که با قانون کولن و محاسبه‌ی نیروی الکتریکی آشنا شده‌اید، شایسته است آزمایش‌های کولن و چگونگی کار او را بیشتر بشناسیم. در سال ۱۷۸۰ میلادی شارل کولن، دانشمند فرانسوی، با استفاده از وسیله‌ای که «ترازوی پیچشی» نام دارد، آزمایش‌هایی انجام داد. نتیجه‌ی آن‌ها به بیان قانون کولن منجر شد. در مورد آزمایش‌های کولن تحقیق کنید و شرح آزمایش‌ها و نتیجه‌گیری‌های او را به کلاس گزارش دهید.




شکل ۲-۲۰- ترازوی پیچشی کولن

## ۲-۲- میدان الکتریکی

در بخش ۱-۲ دیدید که دو بار الکتریکی  $q_1$  و  $q_2$  که در فاصله‌ی  $r$  از یکدیگر واقع‌اند (شکل ۲-۲۱)، برهم نیروی الکتریکی وارد می‌کنند. اگر دو آهنربای در فاصله‌ی کمی از یکدیگر قرار گیرند، برهم نیرو وارد می‌کنند. زمین و

خورشید نیز با وجود آن که میلیون‌ها کیلومتر از یک دیگر دورند، بر هم نیروی جاذبه‌ی گرانشی وارد می‌کنند.




شکل ۲۱-۲ - دو بار الکتریکی از فاصله‌ی  $r$  برهم نیرو وارد می‌کنند.

## ۲-۲ فعالیت

- ۱- یک آونگ الکتریکی بسازید و آن را از نقطه‌ای پیاویزید.
- ۲- آونگ را به روش القای الکتریکی یا تماس با جسم باردار دیگری باردار کنید.
- ۳- به یک میله‌ی پلاستیکی (یا شیشه‌ای) به کمک مالش با پارچه پشمی (یا ابرپشمی) بار الکتریکی بدهید.
- ۴- میله را بدون تماس با آونگ از جهت‌های مختلف به آونگ تزدیک کنید و نتیجه‌ی آن‌چه را که مشاهده می‌کنید، به کلاس گزارش دهید.

فرض کنید که باردار کوچکی با بار  $q +$  مطابق شکل ۲۲-۲ در نقطه‌ی A قرار دارد. اگر ذره‌ای با بار الکتریکی  $q'$  را در نقطه‌ی B قرار دهیم، از طرف بار  $q +$  بر آن نیروی  $\vec{F}$  وارد می‌شود (می‌دانید که بار  $q'$  نیز بر بار  $q$  نیرو وارد می‌کند که واکنش نیروی  $\vec{F}$  است اما در شکل نشان داده نشده است).




شکل ۲۲-۲



شکل ۲۳-۲

اکنون به این پرسش و نیز پاسخ آن بیندیشید: «اگر کره‌ی باردار  $q$  را از نقطه‌ی A برداریم (شکل ۲۳-۲) آیا در نقطه‌ی B بر بار'  $q'$  نیروی الکتریکی وارد می‌شود؟ پاسخ شما چیست؟ آیا قبول دارید که وجود بار  $q$  در نقطه‌ی A باعث می‌شود که بر بار'  $q'$  در نقطه‌ی B نیروی الکتریکی وارد شود؟ آیا می‌توانیم بگوییم که وقتی بار  $q$  را در نقطه‌ی A قرار می‌دهیم، در نقطه‌ی B خاصیتی ایجاد می‌شود که اگر بار  $q$  در A نباشد، این خاصیت نیز در B وجود نخواهد داشت؟ آیا وجود بار  $q$  در نقطه‌ی A، این خاصیت را فقط در نقطه‌ی B ایجاد کرده است یا اگر بار'  $q'$  را در هر نقطه‌ی دیگری در مجاورت نقطه‌ی A قرار دهیم، باز هم بر آن نیروی الکتریکی وارد می‌شود؟ مثلاً در فعالیتی که انجماد دارد، اگر آونگ الکتریکی باردار را در هر نقطه‌ای مجاور میله‌ی باردار قرار دهید، آیا به آن نیروی الکتریکی وارد می‌شود؟



شکل ۲۴-۲

با توجه به آن‌چه گفته شد، یک بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود، خاصیتی ایجاد می‌کند که به آن میدان الکتریکی می‌گویند. اگر یک بار الکتریکی را در نقطه‌ای از میدان الکتریکی قرار دهیم، از طرف میدان بر آن نیروی الکتریکی وارد می‌شود. میدان الکتریکی به طور کمی در بخش ۳-۲ تعریف شده است.


## ۲-۳-۲ تعریف کمی میدان الکتریکی

میدان الکتریکی به طور کمی را به کمک نیرویی که میدان بر یک بار الکتریکی واقع در میدان وارد می‌کند، به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

نیروی وارد بر یکای بار الکتریکی مثبت را در هر نقطه، میدان الکتریکی در آن نقطه می‌نامیم.

اگر بار الکتریکی نقطه‌ای  $q$  + مطابق شکل ۲۵-۲ در میدان الکتریکی حاصل از بار  $q$  قرار گیرد، از طرف میدان حاصل از بار  $q$  بر آن نیروی  $\vec{F}$  وارد می‌شود. بر اساس تعریف بالا، میدان بار  $q$  در محل قرارگرفتن بار  $q$  + که آن را با نماد  $\vec{E}$  نشان می‌دهیم، از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{+q_0} \quad (9-2)$$



شکل ۲۵-۲

میدان الکتریکی کمیتی برداری است و در محاسبه‌ها باید به این نکته توجه کرد. یکای میدان الکتریکی، نیوتون بر کولن ( $\frac{N}{C}$ ) نام دارد.

### مثال ۶-۲

بر بار الکتریکی  $C = 2\mu C$  در یک نقطه از میدان بار  $q$ ، نیروی  $N = 5 \times 10^{-2}$  وارد می‌شود. اندازه‌ی میدان الکتریکی را در این نقطه محاسبه کنید.

حل: از رابطه‌ی  $E = k \cdot \frac{q}{r^2}$  می‌توان اندازه‌ی میدان الکتریکی را محاسبه کرد.

$$E = \frac{F}{q}$$

$$E = \frac{5 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-7}}$$

$$E = 2 / 5 \times 10^5 \frac{N}{C}$$


### ۶-۴-۲ میدان الکتریکی حاصل از یک ذره‌ی باردار

می‌خواهیم میدان الکتریکی حاصل از بار ذره‌ای  $q$  را در نقطه‌ی  $A$  که به فاصله‌ی  $r$  از بار  $q$  است، محاسبه کنیم (شکل ۲۶-۲). برای این محاسبه از رابطه‌ی  $E = k \cdot \frac{q}{r^2}$  استفاده می‌کنیم. اگر بار ذره‌ای  $q$  در نقطه‌ی  $A$  قرار گیرد، از طرف بار  $q$  به آن نیروی  $F$  وارد می‌شود. با استفاده از قانون کولن، بزرگی نیروی  $F$  را محاسبه می‌کنیم و با جای‌گذاری در رابطه‌ی  $E = k \cdot \frac{q}{r^2}$ ، بزرگی میدان الکتریکی بار  $q$  را در نقطه‌ی  $A$  بدست می‌آوریم.

$$F = \frac{1}{4\pi} \frac{q \cdot q_0}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q_0}$$

$$E = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2}$$



شکل ۲۶-۲

(۱۰-۲)

رابطه‌ی  $E = k \cdot \frac{q}{r^2}$  عامل‌های مؤثر بر بزرگی میدان الکتریکی حاصل از بار ذره‌ای  $q$  را مشخص

می‌کند. بنابراین رابطه، میدان با اندازه‌ی بار  $q$  نسبت مستقیم و با مجدد فاصله از آن، نسبت وارون دارد.

برای مشخص کردن جهت بردار میدان در یک نقطه – مثلاً نقطه‌ی A در شکل ۲-۶-۲، فرض می‌کنیم که بار الکتریکی مثبتی را در آن نقطه قرار داده‌ایم. میدان در آن نقطه، در جهت نیروی وارد بر این بار فرضی خواهد بود. بنابراین، میدان الکتریکی در هر نقطه، هم جهت با نیروی وارد بر بار الکتریکی مثبت واقع در آن نقطه است.

### ۷-۳ مثال

بزرگی میدان الکتریکی بار ذره‌ای  $C = 2\mu C$  را در نقطه‌ی M به فاصله‌ی (الف)  $2\text{ mm}$  و (ب)  $2\text{ cm}$  از این بار الکتریکی محاسبه کنید و بردار میدان را در این نقطه برای یک حالت رسم کنید.

حل: با استفاده از رابطه‌ی  $E = k \frac{q}{r^2}$  اندازه‌ی میدان را در نقطه‌های خواسته شده، به دست می‌آوریم :

$$E = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \quad (\text{الف})$$


$$E_1 = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-6}}$$

$$E_1 = 4/5 \times 10^9 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{2 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-2}}$$

$$E_2 = 4/5 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

برای نشان دادن میدان، فرض می‌کنیم بار مثبتی در نقطه‌ی M، در  $2\text{ میلی‌متری}$  بار  $q$  واقع باشد. چون بار  $q$  منفی است، بار مثبت فرضی را جذب می‌کند. میدان بار  $q$  در جهت همین نیروست که در شکل ۲-۷-۲ نشان داده شده است.



شکل ۲-۷-۲ – میدان بار منفی  $q$  در نقطه‌ی M

همان‌طور که مثال‌های ۲-۶ و ۲-۷ نشان می‌دهند در محاسبه‌ی اندازه‌ی میدان الکتریکی، علامت بار را در رابطه‌ی ۲-۹ یا ۱۰-۲ وارد نمی‌کنیم و جهت میدان در هر نقطه را به کمک جهت نیروی وارد بر بار الکتریکی مثبت فرضی واقع در آن نقطه، تعیین می‌کنیم.

میدان الکتریکی حاصل از مجموعه‌ی ذره‌های باردار: اگر در یک ناحیه از فضا چند ذره‌ی باردار قرار داشته باشند، در هر نقطه یک میدان الکتریکی وجود دارد. این میدان، برایند میدان‌هایی است که هر ذره‌ی باردار در غیاب سایر بارهای الکتریکی در آن نقطه ایجاد می‌کند.

### مثال ۲-۸

دو بار الکتریکی ذره‌ای  $C = +4\mu C$  و  $C_2 = -6\mu C$  در فاصله‌ی  $8\text{ cm}$  یک‌دیگر ثابت شده‌اند. بزرگی میدان الکتریکی را در نقطه‌های زیر به‌دست آورید.

الف – در وسط خط واصل دو ذره‌ی باردار،

ب – در نقطه‌ای به فاصله‌ی  $2\text{ cm}$  از بار  $C_2$  و  $10\text{ cm}$  از بار  $C_1$  و روی خط واصل دوبار.

حل: در غیاب هر یک از دو ذره، میدان حاصل از بار دیگر را محاسبه می‌کنیم.

میدان حاصل از مجموعه‌ی دوبار، برایند این دو میدان خواهد بود.

الف – اگر بار مثبتی را در نقطه‌ی A قرار دهیم، بار  $C_1$  آن را می‌راند و بار  $C_2$

آن را می‌رباید. بنابراین،  $\vec{E}_1$  و  $\vec{E}_2$  در نقطه‌ی A هم‌جهت و به سوی بار  $C_2$  هستند  
(شکل ۲۸-۲ الف و ب).

با استفاده از رابطه‌ی ۲-۱۰ داریم:


$$E = k \frac{q}{r^2}$$

$$E_1 = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-6}}{16 \times 10^{-4}} \text{ N/C}$$


$$E_1 = 2 / 25 \times 10^7 \text{ N/C}$$

$$E_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-6}}{16 \times 10^{-4}} \text{ N/C}$$

$$E_2 = 3 / 375 \times 10^7 \text{ N/C}$$



الف



ب

شکل ۲۸-۲

چون  $\vec{E}_1$  و  $\vec{E}_2$  هم جهت‌اند، اندازه‌ی برایند آن‌ها برابر مجموع اندازه‌ی آن‌هاست.  
توجه داشته باشید که در نقطه‌ی A تنها میدان  $\vec{E}_A$  وجود دارد.

$$\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E_A = E_1 + E_2$$

$$E_A = 5/625 \times 1.0^6 \frac{N}{C}$$

ب- اگر بار الکتریکی مثبتی در نقطه‌ی B قرار گیرد، بار  $q_1$  آن را می‌راند و بار  $q_2$  آن را می‌رباید. در نتیجه،  $\vec{E}'_1$  به طرف بار  $q_2$  و  $\vec{E}'_2$  در خلاف جهت  $\vec{E}_2$  است  
(شکل ۲۹-۲ الف و ب).

$$E'_1 = 9 \times 1.0^9 \times \frac{4 \times 1.0^{-6}}{1.0^{-2}}$$


$$E'_1 = 3/6 \times 1.0^6 \frac{N}{C}$$

$$E'_2 = 9 \times 1.0^9 \times \frac{6 \times 1.0^{-6}}{4 \times 1.0^{-4}}$$

$$E'_2 = 135 \times 1.0^6 \frac{N}{C}$$



الف



ب

شکل ۲۹-۲

چون  $\vec{E}'_1$  و  $\vec{E}'_2$  در خلاف جهت یک‌دیگرند، برایند آن‌ها برابر تفاضل اندازه‌های  $E'_1$  و  $E'_2$  است.

$$\vec{E}_B = \vec{E}'_1 + \vec{E}'_2$$

$$E_B = E'_1 - E'_2$$

$$E_B = 131/4 \times 1.0^6 \frac{N}{C}$$

## مثال ۹-۲

دو بار الکتریکی ذرهای  $C$  و  $-C$  در فاصله‌ی  $8\text{ cm}$  از یکدیگر ثابت شده‌اند. میدان الکتریکی را روی عمود منصف خطی که دو ذره را به یکدیگر وصل می‌کند و به فاصله‌ی  $3\text{ cm}$  از وسط خط واصل دو ذره، بدست آورید. به مجموعه‌ی این دو بار الکتریکی، دو قطبی الکتریکی گفته می‌شود.

حل: میدان الکتریکی حاصل از این دو بار، در نقطه‌ی مذکور هماندازه‌اند (شکل ۲-۳°).


$$r_1 = r_2 = \sqrt{16 + 9} = 5\text{ cm}$$

با استفاده از رابطه‌ی ۲-۱° داریم:

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

$$E_1 = E_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{5 \times 10^{-9}}{25 \times 10^{-4}} \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

$$E_1 = 1/8 \times 10^7 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$



شکل ۲-۳°

چون  $E_1$  و  $E_2$  هم اندازه‌اند، با استفاده از رابطه‌ی ۲-۸° داریم:

$$E_1 = E_2$$

$$E_M = 2E_1 \cos \frac{\alpha}{2} = 2E_1 \cos \alpha$$

با استفاده از مثلث قائم الزاویه‌ی  $AOM$  اندازه‌ی  $\cos \alpha$  را حساب می‌کنیم:

$$\cos \alpha = \frac{OA}{AM} = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$E_M = 2 \times 1 / 8 \times 10^7 \times 0 / 8$$

$$E_M = 2 / 88 \times 10^7 \frac{N}{C}$$

شکل ۲-۳ نشان می دهد که میدان الکتریکی روی عمود منصف دو نقطی، موازی محور دو نقطی (خط واصل دو ذره باردار) و در خلاف جهت محور  $y$  است؛ یعنی، مؤلفه های  $E_1$  و  $\vec{E}_2$  در امتداد محور  $x$  یک دیگر را خشی می کنند.

#### تمرین ۴-۲

میدان الکتریکی حاصل از دو نقطی را در مثال ۹-۲ در نقطه ای روی محور دو نقطی و به فاصله  $5\text{ cm}$  از مرکز دو نقطی ( نقطه  $O$  در شکل ۲-۳) بدست آورید.

### ۲-۵- تجسم میدان الکتریکی


میدان الکتریکی را در اطراف یک جسم باردار با خط های نشان می دهیم که به آنها خط های میدان الکتریکی می گویند.  
این خط ها دارای ویژگی های زیرند:

۱- خط های میدان در هر نقطه، هم جهت با نیروی وارد بر بار مثبت واقع در آن نقطه اند.  
درنتیجه، جهت این خط ها از بار مثبت رو به خارج و به سوی بار منفی است. (بر بار منفی، نیرو در خلاف جهت میدان وارد می شود).


۲- خط میدان در هر نقطه، جهت میدان را در آن نقطه نشان می دهد و میدان در هر نقطه، برداری است مماس بر خط میدانی که از آن نقطه می گذرد و با آن هم جهت است.

۳- در هر ناحیه که میدان قوی تر باشد، خط های میدان به یک دیگر نزدیک تر و فشرده ترند.


۴- خط های میدان یک دیگر را قطع نمی کنند، یعنی از هر نقطه فقط یک خط میدان می گذرد. به بیان دیگر، در هر نقطه ای فضای فقط یک میدان الکتریکی وجود دارد که همان میدان الکتریکی برایند است.  
در شکل ۲-۳ خط های میدان الکتریکی را در اطراف چند جسم باردار الکتریکی مشاهده می کنید.




ب) بار منفی منفرد




الف) بار مثبت منفرد



ت) دوبار الکتریکی مثبت و همان اندازه



پ) دوقطبی الکتریکی



ث) میدان بین دو صفحه‌ی رسانای موازی با بارهای همان اندازه (میدان یکنواخت)

شکل ۳۱-۲ – میدان الکتریکی در اطراف چند جسم باردار

## تمرین ۵

میدان الکتریکی حاصل از بارهای مثبت و منفی و برایند آنها در نقطه‌های M و N در شکل ۳۱-۲ پ رسم کرده و با نتیجه‌ی مثال ۹-۲ و تمرین ۴-۲ مقایسه کنید.

### ۳-۲ فعالیت

- ۱- میدان الکتریکی را در اطراف دو بار الکتریکی منفی و هم اندازه رسم کنید.
- ۲- با توجه به ویژگی های خطهای میدان الکتریکی، خطهای میدان را در اطراف دو بار الکتریکی نقطه ای مثبت  $q_1$  و منفی  $q_2$  با فرض  $|q_1| > |q_2|$  رسم کنید.
- ۳- بردار میدان الکتریکی را در چند نقطه روی شکلی که در مرحله ۲ رسم کرده اید، نشان دهید.
- ۴- نیروی وارد بر بار الکتریکی مثبت '  $q'$  و نیز بار منفی "  $q$  را که روی یک خط میدان واقع اند روی شکل مرحله ۲ رسم کنید.
- ۵- با توجه به تعریف میدان الکتریکی و ویژگی خطهای میدان و با رجوع به شکل ۲-۳۱ ث برای میدان الکتریکی یکنواخت، تعریفی بیان کنید.

## ۲-۶ نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان الکتریکی

اگر بار الکتریکی  $q$  در میدان الکتریکی  $\vec{E}$  قرار گیرد، از طرف میدان بر آن نیرو وارد می شود. این نیرو از رابطه  $9-2$  به دست می آید.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad (11-2)$$

اگر  $q$  مثبت باشد،  $\vec{F}$  و  $\vec{E}$  هم جهت اند اما اگر  $q$  منفی باشد،  $\vec{F}$  در خلاف جهت  $\vec{E}$  خواهد بود.

### ۱۰-۲ مثال

ذره ای به جرم  $2\mu C$  و بار الکتریکی  $2\mu g$  را در میدان الکتریکی خارجی  $\frac{N}{C} = 4 \times 10^4$  قرار می دهیم. شتاب حاصل از نیروی الکتریکی وارد بر این ذره را محاسبه کنید.

حل: با استفاده از رابطه  $11-2$  داریم:

$$F = qE$$

$$F = 2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^4$$

$$F = 8 \times 10^{-2} N$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a = \frac{8 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$a = 40 m/s^2$$

مثال‌های حل شده نشان می‌دهند که میدان الکتریکی در یک نقطه، به عامل‌های مختلفی بستگی دارد. اندازه‌ی بار الکتریکی، نحوه‌ی توزیع بار الکتریکی و فاصله‌ی نقطه‌ی مورد نظر از جسم باردار، از جمله‌ی این عامل‌ها هستند.

## ۷-۲- توزیع بار الکتریکی در یک جسم

**الف - جسم نارسانا:** وقتی به یک جسم نارسانا بار الکتریکی داده می‌شود، بار در محل داده شده به جسم باقی می‌ماند و در جسم جایه‌جا نمی‌شود.

**ب - جسم رسانا:** بر خلاف جسم نارسانا، وقتی به یک جسم رسانا بار الکتریکی داده می‌شود، آن بار الکتریکی در محل داده شده ساکن نمی‌ماند و در جسم رسانا توزیع می‌شود. برای بی‌بردن به چگونگی توزیع بار در جسم رسانا، آزمایش ۳-۲ را انجام دهید.

### آزمایش ۳

**هدف:** نحوه‌ی توزیع بار در جسم رسانا

**وسیله‌های آزمایش:** ظرف فلزی دردار با پایه‌ی نارسانا (شکل ۳۲-۲ الف)، گوی فلزی، نخ، الکتروسکوپ، چسب نواری، واندوگراف و یا میله‌ی پلاستیکی و پارچه‌ی پشمی.

**شرح آزمایش:**


- ۱- به کمک چسب نواری یک سر نخ را به گوی فلزی و سر دیگر آن را به در ظرف وصل کنید به طوری که طول نخ باقیمانده از عمق ظرف کمتر باشد (شکل ۳۲-۲ ب).
- ۲- گوی فلزی را توسط واندوگراف یا روش القا و یا روش‌های دیگر باردار

کنید و از باردار شدن آن پس از تزدیک کردن به کلاهک یک الکتروسکوپ بدون بار مطمئن شوید. (در اینجا بارگوی فلزی را مثبت فرض کرده‌ایم).

۳- بدون آن که گوی باردار با دست شما یا بدنی ظرف تماس یابد در ظرف را به آرامی بر روی ظرف قرار دهید (شکل ۳۲-۲ پ).

۴- پایه‌ی نارسانای ظرف را بگیرید و آن را به نحوی کج کنید تا گوی فلزی باردار برای لحظه‌ای کوتاه با درون ظرف تماس یابد (شکل ۳۲-۲ ت).

۵- در ظرف را برداشته و گلوله و همچنین ظرف را دوباره به کلاهک الکتروسکوپ تزدیک کنید. نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را به کلاس گزارش کرده و در ارتباط با آن بحث کنید.



شکل ۳۲-۲

آزمایش‌هایی مانند آن‌چه شما انجام دادید، نشان می‌دهد که بار الکتریکی درون جسم رسانا باقی نمی‌ماند. تمام بار الکتریکی داده شده به جسم رسانا به سطح خارجی آن می‌رود و در آن‌جا توزیع می‌شود.

#### فعالیت ۲-۴


در جسم رسانا، الکترون‌های آزاد می‌توانند جابه‌جا شوند. با بحث در گروه خود برای پرسش زیر، پاسخ مناسبی تهیه کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

با توجه به این‌که در جسم جامد بارهای الکتریکی مثبت جابه‌جا نمی‌شوند، در این‌باره توضیح دهید: وقتی به یک جسم رسانا بار الکتریکی مثبت یا منفی داده می‌شود، این بارهای الکتریکی چگونه در جسم جابه‌جا شده و به سطح خارجی آن می‌روند؟

## مطالعه‌ی آزاد مولد و اندوگراف

مولد وان دوگراف دستگاهی است که بار الکتریکی روی کلاهک فلزی آن انباسته می‌شود. اگر یک جسم رسانا با کلاهک این دستگاه تماس پیدا کند، دارای بار الکتریکی می‌شود.

در نمونه‌ی ساده‌ی مولد وان دوگراف، غلتک  $M$  توسط موتور  $A$  می‌چرخد و تسمه روی دو غلتک چرخانده می‌شود. غلتک  $M$  از جنس پلی‌تن و  $M'$  از جنس پرسپیکس است. شانه‌ی فلزی  $B$  به پایه‌ی عایق متصل است. در اثر مالش تسمه با غلتک‌ها، غلتک  $M$  بار منفی و غلتک  $M'$  بار مثبت پیدا می‌کند. غلتک  $M$  که بار منفی دارد، در شانه‌ی فلزی  $B$  (که به زمین اتصال دارد)، بار مثبت القا می‌کند. بار مثبت توسط شانه‌ی  $B$  روی سطح بیرونی تسمه قرار داده می‌شود. این بارهای مثبت، توسط تسمه که عایق است به کمک شانه‌ی فلزی  $C$  به کلاهک منتقل شده و به سطح خارجی کلاهک می‌روند. به این ترتیب، بار الکتریکی مثبت روی سطح خارجی کلاهک انباسته می‌شود. اگر جای غلتک‌های  $M$  و  $M'$  با هم عوض شود، بار منفی در سطح خارجی کلاهک انباسته خواهد شد.





شکل ۲-۲

### رسوب دهنده‌ی الکتروستاتیکی

رسوب دهنده‌ی الکتروستاتیکی، دود و غبار را از گازهای زایدی که از دودکش کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها بالا می‌رود، جدا می‌سازد. شکل زیر چگونگی کار یک رسوب دهنده را نشان می‌دهد. توری سیمی را به مقدار زیاد باردار می‌کنند، به‌گونه‌ای که تخلیه‌ی الکتریکی پیوسته‌ای بین توری و تیغه‌های فلزی متصل به زمین روی دهد. این تخلیه، جریان پیوسته‌ای از یونها را به همراه دارد که خود را به ذره‌های غبار در گازی که از دودکش بالا می‌رود، متصل می‌کنند.

سپس ذره‌های باردار غبار از تور سیمی دفع شده و به سوی تیغه‌های متصل به زمین رانده می‌شوند و در آنجا رسوب می‌کنند. پس از مدتی این تیغه‌ها را با زدن ضربه می‌تکانند تا ذره‌های غبار و دود از دودکش پایین بریزد و در آنجا این ذره‌ها را جمع می‌کنند.

دودکش این کارخانه در هر دو عکس مورد بهره‌برداری است ولی در عکس پایین دستگاه رسوب دهنده‌ی الکتروستاتیکی کار می‌کند.



شکل ۳۴-۲

چگالی سطحی بار الکتریکی: دیدیم که بار الکتریکی داده شده به یک جسم رسانا، در سطح خارجی آن توزیع می‌شود. بنا به تعریف، بار الکتریکی موجود در واحد سطح جسم را چگالی سطحی بار الکتریکی می‌نامند.

اگر بار الکتریکی جسم برابر  $q$  و مساحت سطحی که بار روی آن توزیع شده  $A$  باشد، چگالی سطحی بار – که با نماد  $\sigma$  (سیگما) نشان داده می‌شود – از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

$$\sigma = \frac{q}{A} \quad (12-2)$$

در S.I. بار الکتریکی بر حسب کولن و مساحت بر حسب مترمربع است. در نتیجه، یکای چگالی سطحی بار، کولن بر مترمربع خواهد بود.

## مثال ۱۲-۲

الف – به یک کره‌ی رسانا به قطر  $2\text{ cm}$  بار الکتریکی  $125\mu\text{C}$  داده شده است.

چگالی سطحی بار کره را حساب کنید.

ب – اگر همین بار به کره‌ای به قطر  $2\text{ m}$  داده شود، چگالی سطحی بار آن

چه قدر می‌شود؟

حل:

الف – مساحت سطح خارجی کره‌ای به شعاع  $R$  از رابطه‌ی  $A = 4\pi R^2$  به دست

می‌آید.

$$A = 4\pi R^2$$

$$R = \frac{d}{2} = 1\text{ cm} = 10^{-2}\text{ m}$$

$$A = 4\pi \times 10^{-4}\text{ m}^2 = 1/256 \times 10^{-3}\text{ m}^2$$

با استفاده از رابطه‌ی ۱۲-۲ داریم:

$$\sigma = \frac{q}{A}$$

$$\sigma = \frac{125 \times 10^{-9}}{1/256 \times 10^{-3}} \approx 10^{-1} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 10^5 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2$$

ب –


$$\frac{\sigma_2}{10^5} = \left(\frac{1}{100}\right)^2$$

$$\sigma_2 = 10^5 \frac{\mu\text{C}}{\text{m}^2}$$

## آزمایش ۳


وسیله‌های آزمایش: مولد واندوگراف یا دستگاه مشابه دیگر، مخروط فلزی روی پایه‌ی نارسانا، چند آونگ الکتریکی.

شرح آزمایش: مطابق شکل زیر، چند آونگ الکتریکی را در اطراف مخروط فلزی و در تماس با آن قرار دهید. با اتصال واندوگراف به مخروط، به آن بار الکتریکی بدهید. انحراف آونگ‌ها را مشاهده کرده و با هم مقایسه کنید.



شکل ۳۵-۲

در جسمی مانند کره که سطح خارجی آن متقارن است، چگالی سطحی بار در همه جای آن یکسان است اما در جسم‌هایی که سطح خارجی متقارن ندارند، چگالی سطحی بار در همه جای سطح خارجی یکسان نیست. تجربه نشان می‌دهد که در مکان‌های برجسته و نوک‌تیز جسم رسانا، چگالی سطحی بار از سایر مکان‌های دیگر جسم بیشتر است. یعنی، فاصله‌ی بارهای داده شده به جسم، در مکان‌های نوک‌تیز کمتر از فاصله‌ی آن‌ها در مکان‌های پهن است. شکل ۳۶-۲ به گونه‌ای طرح‌وار نشان دهنده‌ی این مطلب است.



شکل ۳۶-۲

## ۲-۸- انرژی پتانسیل الکتریکی

در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه با انرژی پتانسیل گرانشی آشنا شدید و دیدید که با صرف انرژی و انجام کار، می‌توان جسمی به جرم  $m$  را از سطح زمین تا ارتفاع  $h$  بالا برد. انرژی ای که صرف بالا بردن جسم (با سرعت ثابت) شده است، به صورت انرژی پتانسیل گرانشی ( $U = mgh$ ) در آن ذخیره می‌شود. با انرژی پتانسیل کشسانی نیز آشنا شدید و دیدید که وقتی فنری را به آرامی فشرده می‌کنیم یا می‌کشیم، کار انجام شده به صورت انرژی پتانسیل کشسانی در فنر ذخیره می‌شود. در اینجا می‌خواهیم با انرژی پتانسیل الکتریکی بیشتر آشنا شویم.

در بخش ۱-۲ دیدید که دو ذره‌ی باردار بر یک دیگر نیرو وارد می‌کنند. همان‌طور که در کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه دیدیم، وقتی دو ذره‌ی باردار را که بار هم‌نام دارند با سرعت ثابت به یک دیگر نزدیک می‌کنیم، برای غلبه بر نیروی رانشی آن‌ها باید کار انجام دهیم و یا اگر بخواهیم دو ذره‌ی باردار را که بار غیرهم‌نام دارند با سرعت ثابت از هم دور کنیم، باز هم باید کار انجام دهیم. کار انجام شده به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در بارهای الکتریکی ذخیره می‌شود.

### ۱۲-۲- مثال


ذره‌ای با بار الکتریکی مثبت  $q$  را با سرعت ثابت در میدان الکتریکی یک‌تواخت (یعنی میدانی که باردار میدان در همه جای آن یکسان است)  $\vec{E}$ ، در خلاف جهت میدان و به موازات خط‌های میدان به اندازه‌ی  $d$  جابه‌جا می‌کنیم. برای این جابه‌جایی، چه مقدار کار باید انجام دهیم؟

حل: میدان الکتریکی بر بار مثبت  $q$ ، نیرویی برابر  $F = qE$  و در جهت میدان وارد می‌کند. برای آن که ذره‌ی  $q$  را با سرعت ثابت در خلاف جهت میدان جابه‌جا کنیم، باید به آن نیرویی برابر  $F' = qE'$  و در خلاف جهت میدان – یعنی در جهت جابه‌جایی – وارد کنیم (شکل ۲-۳۷). بنابراین، زاویه‌ی بین نیرویی که ما وارد می‌کنیم (یعنی نیروی  $\vec{F}'$ ) و جابه‌جایی ( $\vec{d}$ ) برابر صفر است. کاری که ما انجام می‌دهیم، برابر است با :

$$W = F' \cdot d \cdot \cos 0^\circ$$

$$W = q \cdot E \cdot d \cdot \cos(0^\circ)$$

$$W = q \cdot E \cdot d$$



شکل ۲-۳۷


در اینجا، کاری که ما انجام می‌دهیم مثبت است و انرژی مصرفی ما به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی، در بار الکتریکی  $q$  ذخیره می‌شود. هرچه اندازه جابه‌جایی بیش‌تر باشد، کار و انرژی مصرفی ما بیش‌تر می‌شود و در نتیجه، افزایش انرژی پتانسیل الکتریکی بار  $q$ ، بیش‌تر می‌شود. درست مانند وقتی که یک جسم را روی زمین، از یک نقطه به نقطه‌ی بالاتری می‌بریم و انرژی پتانسیل گرانشی آن افزایش می‌یابد. اگر بار الکتریکی  $q$  را در نقطه‌ی B (شکل ۳۸-۲) رها کنیم، در جهت خط‌های میدان به حرکت درمی‌آید و انرژی پتانسیل الکتریکی آن به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. مانند وقتی که یک جسم را از نقطه‌ی بالای زمین رها می‌کنیم و جسم به پایین حرکت می‌کند. در این حالت، انرژی پتانسیل گرانشی آن کاهش می‌یابد و به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود.

### مثال ۱۳-۲

بار الکتریکی منفی  $q$  را در میدان الکتریکی یکنواختی به بزرگی E با سرعت ثابت و در جهت میدان به اندازه‌ی d جابه‌جا می‌کنیم. کاری را که در این جابه‌جایی انجام می‌شود، محاسبه کنید.

حل: میدان الکتریکی، نیرویی به اندازه‌ی  $F = q \cdot E$  در خلاف جهت میدان به بار الکتریکی منفی وارد می‌کند. در نتیجه، برای جابه‌جایی بار  $q$  با سرعت ثابت باید نیروی  $E' = F = q \cdot E$  در جهت میدان، یعنی در جهت جابه‌جایی، به آن وارد کنیم (شکل ۳۸-۲). کار انجام شده توسط ما در این جابه‌جایی برابر است با :

$$W = F' \cdot d \cdot \cos \alpha \rightarrow W = q \cdot E \cdot d \quad \longrightarrow$$



شکل ۳۸-۲

در این مثال نیز کار انجام شده توسط ما مثبت است و انرژی مصرفی به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در بار  $q$  ذخیره می‌شود. اگر بار  $q$  را رها کنیم، در خلاف جهت میدان شروع به حرکت می‌کند. در این حال، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد و به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود. از مثال‌های ۱۲-۲ و ۱۳-۲ چنین نتیجه می‌گیریم که تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی یک بار الکتریکی وقتی آن را در یک میدان الکتریکی جابه‌جا می‌کنیم، برابر انرژی‌ای است که برای جابه‌جایی

آن بار الکتریکی صرف می‌شود.

$$\Delta U = W \quad (13-2)$$

اگر کاری که ما برای جابه‌جایی بار الکتریکی (با سرعت ثابت) انجام می‌دهیم مثبت باشد  $W > 0$ ، انرژی پتانسیل بار، افزایش می‌یابد؛ یعنی،  $\Delta U > 0$  و  $U_2 > U_1$  می‌شود. در صورتی که کار انجام شده توسط ما منفی باشد ( $W < 0$ )، انرژی پتانسیل بار الکتریکی کاهش می‌یابد؛ یعنی،  $\Delta U < 0$  و  $U_2 < U_1$  است.

## ۹-۲ اختلاف پتانسیل الکتریکی

در بخش ۲-۸ دیدید که بار الکتریکی در میدان الکتریکی، دارای انرژی پتانسیل الکتریکی است. در یک نقطه‌ی میدان، اندازه‌ی انرژی پتانسیل الکتریکی باری واقع در آن نقطه، به اندازه‌ی بار الکتریکی بستگی دارد. هرچه اندازه‌ی بار الکتریکی بیشتر باشد، انرژی پتانسیل الکتریکی آن نیز بیشتر می‌شود. در مبحث الکتریسیته، معمولاً به‌غیر از انرژی پتانسیل، مفهوم دیگری نیز تعریف می‌شود که کاربرد عملی آن بیشتر است و به آن پتانسیل الکتریکی می‌گویند. با این کمیت در کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه آشنا شدید و دیدید که اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه عامل شارش بار الکتریکی بین آن دو نقطه است. هم‌چنین، در همان کتاب دیدید که اگر دو ظرف آب به یک‌دیگر مربوط شوند، آب از ظرفی که انرژی پتانسیل گرانشی یکای جرم آن بیشتر است، به ظرف دیگر شارش می‌کند. در الکتریسیته نیز عامل شارش بار الکتریکی به کمک اختلاف انرژی پتانسیل الکتریکی بار در دو نقطه به صورت زیر تعریف می‌شود:

**اختلاف پتانسیل الکتریکی دو نقطه، برابر تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی یکای بار الکتریکی مثبت است، وقتی یکای بار از نقطه‌ی اول تا نقطه‌ی دوم جابه‌جا می‌شود.**  
بنابراین، اگر انرژی پتانسیل الکتریکی بار مثبت  $q$  در یک نقطه‌ی میدان برابر  $U_1$  و در نقطه‌ی دیگر برابر  $U_2$  باشد، اختلاف پتانسیل الکتریکی بین این دو نقطه، که با نماد  $\Delta V$  نشان داده می‌شود، از رابطه‌ی ۱۴-۲ به دست می‌آید:

$$\Delta V = V_2 - V_1 \quad \Delta U = U_2 - U_1$$

با توجه به تعریف اختلاف پتانسیل الکتریکی، داریم:

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \quad (14-2)$$

در این رابطه،  $U$  بر حسب ژول (J)،  $q$  بر حسب کولن (C) و  $V$  بر حسب ولت (V) است.

در بخش ۸-۲ دیدید که اگر بار الکتریکی مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن کاهش می‌یابد. تغییر پتانسیل الکتریکی به تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بستگی دارد (رابطه‌ی ۱۴-۲)؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که هرگاه بار الکتریکی مثبت در جهت میدان الکتریکی جابه‌جا شود، از پتانسیل الکتریکی بیشتر به پتانسیل الکتریکی کمتر رفته است. شما با انواع پیل (قوه) که در وسیله‌های الکتریکی نظری چراغ قوه یا رادیو از آن‌ها استفاده می‌شود و نیز با باتری خودرو آشنایی دارید. پیل‌ها معمولاً  $1/5$  ولتی،  $4/5$  ولتی یا  $9$  ولتی‌اند. باتری خودروهای سواری معمولاً  $12$  ولتی و باتری کامیون‌ها  $24$  ولتی یا بیشتراند. هر پیل یا باتری دوپایانه دارد که یکی مثبت و دیگری منفی است. وقتی می‌گوییم باتری خودرو  $12$  ولت است، یعنی اختلاف پتانسیل الکتریکی بین پایانه‌های منفی و مثبت آن برابر  $12$  ولت است. اگر پتانسیل پایانه‌ی منفی را با  $V_-$  و پتانسیل پایانه‌ی مثبت را با  $V_+$  نشان دهیم، داریم:

$$\Delta V = V_+ - V_- = 12V$$

$$V_+ = 12 + V_-$$

بنابراین، پتانسیل پایانه‌ی مثبت به اندازه‌ی  $12$  ولت از پتانسیل پایانه‌ی منفی آن بیشتر است. مثلاً اگر پتانسیل پایانه‌ی منفی را برابر  $4V$  - یا  $+4V$  فرض کنیم، پتانسیل پایانه‌ی مثبت به ترتیب برابر  $+8V$  یا  $+16V$  خواهد شد. ممکن است پتانسیل پایانه‌ی منفی را برابر صفر بگیریم، در این صورت، پتانسیل پایانه‌ی مثبت برابر  $+12V$  می‌شود. معمولاً (به خصوص در مهندسی برق) پتانسیل زمین را برابر صفر می‌گیرند و پتانسیل نقطه‌های دیگر را نسبت به زمین می‌سنجدند. در این صورت، پتانسیل هر جسم رسانا که به زمین وصل شود، برابر صفر می‌شود. مثلاً اگر پایانه‌ی منفی باتری را به زمین وصل کنیم، پتانسیل پایانه‌ی مثبت آن برابر  $+12$  ولت می‌شود. در هر حال، نکته‌ی مهم، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه است که در محاسبه‌ها وارد می‌شود.

## تمرین ۶-۲

اگر پایانه‌ی مثبت یک باتری  $12$  ولتی را به زمین وصل کنیم، پتانسیل پایانه‌ی منفی آن چند ولت خواهد شد؟

## مثال ۱۴-۲

اختلاف پتانسیل الکتریکی پایانه‌های باتری یک خودرو برابر  $12V$  است. اگر

بار الکتریکی  $+1/5$  کولن از پایانه‌ی مثبت تا منفی با تری جابه‌جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن چه اندازه و چگونه تغییر می‌کند؟  
حل: با استفاده از رابطه‌ی  $14-2$  داریم :

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q}$$

$$\Delta U = q \cdot \Delta V = q \cdot (V_- - V_+)$$

$$\Delta U = 1/5 \times (-12) = -18J$$

بنابر این، انرژی پتانسیل الکتریکی این بار به اندازه‌ی  $18J$  کاهش یافته است.


## تمرین ۲-۷

اگر بار الکتریکی جابه‌جا شده در مثال  $14-2$  منفی باشد، انرژی پتانسیل الکتریکی آن چه اندازه و چگونه تغییر می‌کند؟

## ۱۰-۲ خازن

خازن یک قطعه‌ی الکتریکی است که می‌تواند مقداری بار الکتریکی و انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند و هر زمان که لازم باشد، آن را در مدار تخلیه کند. هر خازن از دو رسانا که به یک‌دیگر اتصال الکتریکی ندارند، تشکیل می‌شود.

خازن را به شکل‌های مختلف و برای مصرف‌های متفاوتی می‌سازند. در مدار لامپ‌های مهتابی (فلوئورستن)، بلندگو، دلکوی ماشین، رادیو، تلویزیون، رایانه و ... از خازن استفاده می‌شود. برای آشنا شدن با چگونگی عمل خازن در مدار، ساده‌ترین شکل خازن را بررسی می‌کنیم. به این خازن،




خازن تخت یا مسطح گفته می‌شود. رساناهای خازن تخت، دو صفحه‌ی فلزی موازی یک‌دیگرند. به همین دلیل به این خازن، خازن با صفحه‌های موازی نیز گفته می‌شود. خازن تخت را در مدارها با نماد «—||—» نشان می‌دهیم.

شکل ۳۹-۲ خازن تخت

**ذخیره‌ی بارالکتریکی در خازن :** وقتی به یک خازن مقداری بارالکتریکی داده شود، می‌گوییم در خازن بارالکتریکی ذخیره شده است. برای ذخیره‌ی بارالکتریکی در خازن، به مولدی مانند یک باتری نیاز است. ابتدا دو صفحه‌ی خازن را مطابق شکل ۲-۴۰ الف با سیم‌های رابط و یک کلید به پایانه‌های مولد وصل می‌کنیم. با بستن کلید، باتری بارالکتریکی « $q^-$ » را روی صفحه‌ی متصل به پایانه‌ی منفی انباشته می‌کند. بار « $q^-$ »، بارالکتریکی « $+q$ » را روی صفحه‌ی مقابل القا می‌کند. بارهای منفی رانده شده از این صفحه، به مولد برミ‌گردند. برای روشن شدن موضوع به سازوکار ذخیره‌ی بار در خازن می‌پردازم.

همان‌گونه که در شکل ۲-۴۰ الف به صورت طرح وار نشان داده شده است، در هر یک از صفحه‌های خازن، بارهای مثبت و منفی وجود دارد. وقتی کلید (K) را وصل می‌کنیم، به علت وجود اختلاف پتانسیل الکتریکی بین هر پایانه، با صفحه‌ی رسانای متصل به آن، بارهای الکتریکی شروع به جابه‌جا شدن می‌کنند (شکل ۲-۴۰ ب). چون در رساناهای فلزی الکترون‌های آزاد می‌توانند جابه‌جا



شکل ۲-۴۰

شوند، باتری با مصرف کردن انرژی هر دو صفحه را باردار می‌کند. از پایانه‌ی منفی، تعدادی الکترون به صفحه‌ی B منتقل می‌شود؛ در حالی که پایانه‌ی مثبت باتری از صفحه‌ی A الکترون می‌گیرد. جابه‌جایی بارهای الکتریکی آن قدر ادامه می‌یابد تا پتانسیل الکتریکی هر یک از صفحه‌های خازن با پتانسیل پایانه‌ی متصل به آن برابر شود. به این ترتیب، اختلاف پتانسیل بین دو صفحه‌ی خازن (که به آن اختلاف پتانسیل دو سر خازن می‌گوییم) با اختلاف پتانسیل بین پایانه‌های باتری برابر می‌شود (شکل ۲-۴۰ ب).

$$V_A = V_+ \quad V_B = V_- \\ V_A - V_B = V_+ - V_- \quad (15-2)$$

در نتیجه، هر یک از صفحه‌های خازن دارای بار الکتریکی می‌شود. روی صفحه‌ی A بار  $q_+$  و روی صفحه‌ی B، بار  $q_-$  اباشته می‌شود. در این حالت، می‌گوییم که بار الکتریکی  $q$  در خازن ذخیره شده است. در واقع، باتری با صرف انرژی، بار  $q$  را در خازن ذخیره کرده است. انرژی‌ای که باتری مصرف کرده، به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در خازن ذخیره شده است. اکنون، خازن دارای بار الکتریکی و انرژی است.

## ۱۱-۲ ظرفیت خازن

آزمایش نشان می‌دهد که هرچه اختلاف پتانسیل بین پایانه‌های مولد بیشتر باشد، بار ذخیره شده در خازن نیز بیشتر می‌شود. به عبارتی نسبت بار الکتریکی خازن ( $q$ ) به اختلاف پتانسیل بین دو صفحه‌ی آن ( $V$ )، یعنی نسبت  $\frac{q}{V}$ ، در آزمایش‌های مختلف ثابت می‌ماند. این نسبت را که به اندازه‌ی بار الکتریکی خازن و نیز به اختلاف پتانسیل دو سر آن بستگی ندارد، با نماد «C» نشان می‌دهیم و به آن ظرفیت خازن می‌گوییم. بنابراین، ظرفیت خازن برابر نسبت بار ذخیره شده در آن به اختلاف پتانسیل بین دو صفحه‌ی آن است.

$$C = \frac{q}{V} \quad (16-2)$$

به پاس خدمات مایکل فارادی، داشمند انگلیسی، یکای ظرفیت فاراد نامیده شده است. در رابطه‌ی ۱۶-۲ بار الکتریکی بر حسب کولن، اختلاف پتانسیل بر حسب ولت و ظرفیت بر حسب فاراد (F) است. فاراد یکای بسیار بزرگی است و ظرفیت خازن‌های تحت از حدود چند میکروفاراد تجاوز نمی‌کند.

## مثال ۲-۱۵

صفحه‌های خازن تختی را به پایانه‌های مولدی به اختلاف پتانسیل ۲۴۷ وصل می‌کنیم. اگر بار  $20\mu C$  روی هر صفحه‌ی خازن ذخیره شود، ظرفیت خازن را محاسبه کنید. اگر این خازن را به اختلاف پتانسیل ۳۶ ولت وصل کنیم، بار الکتریکی ذخیره شده در آن چه اندازه می‌شود؟

حل: با استفاده از رابطه‌ی ۲-۱۶ داریم:

$$C = \frac{q}{V}$$

$$C = \frac{1/2 \times 10^{-4}}{24}$$

با استفاده از این رابطه، داریم:

$$C = 5 \times 10^{-6} F = 5 \mu F$$

رابطه‌ی ۲-۱۶) را می‌توان به صورت  $C = q/V$  نوشت. با استفاده از این

$$q = 5 \times 36 = 180 \mu C$$

رابطه، داریم:

## ۲-۱۶- عامل‌های مؤثر بر ظرفیت خازن تخت

ظرفیت خازن به بار الکتریکی خازن و اختلاف پتانسیل دو سر آن بستگی ندارد. ظرفیت خازن تخت از مشخصات ساختمانی خازن است و به عامل‌های زیر بستگی دارد.

۱- با مساحت سطح مشترک صفحه‌های خازن که رو به روی یک‌دیگر قرار دارند، نسبت مستقیم دارد.

$$C \propto A$$

۲- با فاصله‌ی دو صفحه از یک‌دیگر نسبت وارون دارد.

$$C \propto \frac{1}{d}$$

اگر بین دو صفحه‌ی خازن خلاً باشد، ظرفیت خازن تخت از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (17-2)$$

در رابطه‌ی ۱۷-۲،  $\epsilon_0$  ضریب گذردهی الکتریکی خلاً است. در این رابطه،  $A$  بر حسب مترمربع،  $d$  بر حسب متر و  $C$  بر حسب فاراد (F) است.

اگر یک دیالکتریک (نارسانا) مانند شیشه یا پارافین فضای بین دو صفحه‌ی خازن تختی را

پُر کند، ظرفیت خازن افزایش می‌یابد. در این صورت، ظرفیت خازن از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

$$C = k\varepsilon \cdot \frac{A}{d} \quad (18-2)$$

در رابطه‌ی ۱۸-۲،  $k$  ضریبی بدون یکاست که به آن ثابت دی‌الکتریک گفته می‌شود. ثابت دی‌الکتریک به جنس دی‌الکتریک بستگی دارد. اگر بین دو صفحه خلاً باشد،  $k = 1$  است.  $k$  برای سایر دی‌الکتریک‌ها بزرگ‌تر از یک است ( $k > 1$ ). ثابت دی‌الکتریک برحی از ماده‌ها در جدول ۱-۲ آورده شده است. همان‌طور که در این جدول دیده می‌شود ثابت دی‌الکتریک هوا تقریباً برابر ۱ است.

جدول ۱-۲ - ثابت دی‌الکتریک دی‌الکتریک‌های متداول

ثابت دی‌الکتریک	دی‌الکتریک
$6 - 1^\circ$	دی‌الکتریک‌های جامد شیشه
$5/6 - 6/6$	میکا
$2/1 - 2/3$	کاغذ پارافینی
$2/1 - 2/5$	پارافین (در ${}^{\circ}\text{C}$ )
$25$	دی‌الکتریک‌های مایع الکل
$2 - 2/2$	روغن
$8^\circ - 83$	آب
$1/000\,97$	دی‌الکتریک‌های گازی دی‌اکسید کربن
$1/000\,60$	هوا
$1/000\,26$	هیدروژن

## مثال ۱۶-۲

هر یک از صفحه‌های خازن تختی، به شکل مستطیلی به طول  $60\text{ cm}$  و عرض  $20\text{ cm}$  است که بین آن‌ها از دیالکتریکی به ضخامت  $1/5\text{ mm}$  و ثابت دیالکتریک

$$10 \text{ پُرس} \text{ است. ظرفیت این خازن را محاسبه کنید. } C = k \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

حل: با استفاده از رابطه‌ی ۱۸-۲ داریم:

$$C = k \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C = 10 \times 9 \times 10^{-12} \times \frac{20 \times 60 \times 10^{-4}}{1/5 \times 10^{-3}}$$


$$C = 7/2 \times 10^{-9} \text{ F} = 7/2 \text{ nF}$$

## فروشکست

دیدیم که اگر اختلاف پتانسیل دو سر خازن را افزایش دهیم، بار ذخیره شده در خازن نیز افزایش می‌یابد. آزمایش نشان می‌دهد که اگر بار الکتریکی خازن از مقدار معینی بیشتر شود، یک میدان الکتریکی بسیار قوی بین دو صفحه ایجاد می‌شود. این میدان الکتریکی باعث می‌شود که دیالکتریک بین دو صفحه به طور موقت رسانا شود. در نتیجه، با ایجاد جرقه بین دو صفحه، خازن تخلیه می‌شود. این پدیده را فروشکست دیالکتریک می‌نامند. پدیده‌ی فروشکست باعث تغییر ماهیت یا سوراخ شدن دیالکتریک جامد و سوختن خازن می‌شود.

بررسی میکروسکوپیک نقش دیالکتریک: در بخش ۱۲-۲ دیدیم که قراردادن دیالکتریک بین صفحه‌های یک خازن تخت، باعث افزایش ظرفیت آن می‌شود. اما دیالکتریک چگونه ظرفیت خازن را افزایش می‌دهد؟

وقتی یک دیالکتریک در میدان الکتریکی قرار می‌گیرد، تأثیر میدان الکتریکی بر اتم باعث می‌شود که ابر الکترونی در خلاف جهت میدان و هسته در جهت میدان جابه‌جا شوند (چرا؟). در نتیجه، مرکز مؤثر بار مثبت و منفی از هم جدا می‌شوند. در این حالت، می‌گوییم که اتم در میدان الکتریکی قطبیده شده است.




ب - در حضور میدان الکتریکی، مرکز مؤثر بارهای مثبت و منفی از هم جدا شده‌اند.

الف - در غیاب میدان الکتریکی، مرکز مؤثر بارهای مثبت و منفی بر هم منطبق‌اند.


شکل ۴۱-۲

در شکل ۴۱-۲ الف - یک اتم در غیاب میدان الکتریکی و ب - همان اتم در حضور میدان الکتریکی  $\vec{E}$  به طور طرح‌وار نشان داده شده است. مولکول‌های دی‌الکتریک‌ها در میدان الکتریکی قطبیده می‌شوند.  
همان‌طور که در شکل ۴۲ نشان داده شده است، درون دی‌الکتریک، بارهای الکتریکی یک‌دیگر را خشی می‌کنند.



شکل ۴۲-۲ - دی‌الکتریک در میدان الکتریکی

ولی در مجاورت صفحه‌های خازن، در سطح دی‌الکتریک بارهای غیر همنام با بار صفحه‌ها ایجاد می‌شود (شکل ۴۳-۲). نیروی رباشی بین این بارهای الکتریکی باعث می‌شود که با ولتاژ ثابت، بار خازن نسبت به وقتی که دی‌الکتریک ندارد، افزایش یابد و این به معنای افزایش ظرفیت خازن است.



شکل ۴۳-۲

### فناوری

**انواع خازن‌ها:** غالباً خازن‌ها را براساس دی‌الکتریک آن‌ها دسته‌بندی می‌کنند؛ مثلاً خازن کاغذی، الکتروولیتی، سرامیکی، میکا و ... . خازن‌ها بسیار متنوع‌اند؛ زیرا برای کاربردهای مختلفی ساخته می‌شوند. در اینجا با چند نمونه خازن آشنا می‌شویم.



شکل ۴۴-۲

**خازن‌های کاغذی:** این خازن‌ها از دو ورقه قلع یا آلومینیوم تشکیل شده‌اند که بین آن‌ها دو ورقه کاغذ ظریف و نازک آغشته به روغن جا داده می‌شود. این ورق‌ها را


لوله می‌کنند و به صورت یک استوانه‌ی فشرده درمی‌آورند و آن را در محفظه‌ی پلاستیکی یا پوشش موئی قرار می‌دهند. ظرفیت این نوع خازن‌ها از  $1\text{nF}$  تا  $1\mu\text{F}$  است.

**خازن‌های میکا:** بین ورقه‌های فلزی نازک قلعی، ورقه‌های نازک میکا قرار می‌دهند و ورقه‌های قلع را یک در میان به یک دیگر وصل می‌کنند. همه‌ی ورقه‌ها در محفظه‌ی فیبر استخوانی قرار می‌گیرند. ظرفیت این خازن‌ها حدود  $500$  تا  $5000$  پیکوفاراد است.

**خازن‌های سرامیکی:** دی‌الکتریک این خازن‌ها سرامیک است که با استفاده از انواع سیلیکات‌ها در دمای بالا تهیه می‌شود. ثابت دی‌الکتریک این خازن‌ها بالا و در حدود  $1000$  است. خازن‌های سرامیکی به شکل عدس تهیه می‌شوند و حجم آن‌ها کم است. صفحه‌های رسانای آن‌ها نیز با ذوب نقره در دو طرف سرامیک تهیه می‌شود. ظرفیت این خازن‌ها حدود ده نانوفاراد ( $\text{nF}$ ) است.

**خازن‌های الکترولیتی:** این نوع خازن‌ها از صفحه‌های آلومینیومی تشکیل شده‌اند که در میان آن‌ها الکترولیت‌هایی از انواع مختلف فسفات یا کربنات قرار می‌دهند. در بین صفحه‌ها ماده‌ای اسفنجی است که الکترولیت را به خود جذب می‌کند. ظرفیت این خازن‌ها بالاست و حدود  $100\text{nF}$  می‌رسد.

**خازن‌های متغیر:** دی‌الکتریک این خازن‌ها معمولاً هوا است. در ساختمان آن‌ها دو نوع صفحه‌ی فلزی، یک دسته ثابت و دسته‌ی دیگر متغیر به کار رفته است که هر دو دسته، روی یک محور قرار گرفته‌اند. ولی صفحه‌های متغیر روی این محور می‌چرخند. صفحه‌ها به شکل نیم‌دایره‌اند و با چرخیدن صفحه‌های متغیر، مساحت خازن کم و زیاد می‌شود. این نوع خازن در گیرنده‌های رادیویی به کار می‌رود.



شکل ۲—۴۵

## ۱۳-۲- انرژی خازن

در بخش ۸-۱ دیدیم که وقتی دو بار الکتریکی (هم‌نام یا غیرهم‌نام) در مجاورت یک‌دیگر قرار گیرند، مجموعه‌ی بارها دارای انرژی پتانسیل الکتریکی می‌شوند. خازن پر شده نیز به همین علت دارای انرژی پتانسیل الکتریکی است. در واقع، انرژی‌ای که مولد برای پُر کردن خازن مصرف می‌کند، به صورت انرژی پتانسیل الکتریکی در خازن ذخیره می‌شود. این انرژی را خازن در هنگام تخلیه در یک مدار، پس می‌دهد. انرژی ذخیره شده در خازن را می‌توان از رابطه‌ی زیر محاسبه کرد:

$$U = \frac{1}{2}qV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{q^2}{2C} \quad (19-2)$$

## ۱۷-۲- مثال

خازنی به ظرفیت  $6\text{ }\mu\text{F}$  را به ولتاژ  $200\text{ V}$  وصل می‌کنیم. بار الکتریکی و انرژی ذخیره شده در خازن را محاسبه کنید.

حل: با استفاده از رابطه‌های ۱۶-۲ و ۱۹-۲ داریم:

$$q = CV$$

$$q = 6 \times 10^{-6} \times 200$$

$$q = 1/2 \times 10^{-3} \text{ C} = 1/2 \text{ mC}$$

$$U = \frac{1}{2}qV$$

$$U = \frac{1}{2} \times 1/2 \times 10^{-3} \times 200 = 0.12 \text{ J}$$

## ۱۴-۲- به هم بستن خازن‌ها

در مدارهای الکتریکی، گاهی لازم می‌شود که از ظرفیت معینی استفاده کنیم اما آن را در اختیار نداریم. در این گونه موارد می‌توانیم خازن‌ها را به یک‌دیگر بیندیم و ظرفیت موردنظر را به دست آوریم. همچنین می‌توان یک خازن را جایگزین چند خازن در یک مدار کرد. به این خازن، خازن معادل و به ظرفیت آن، ظرفیت معادل می‌گوییم. ظرفیت معادل چند خازن، ظرفیت خازنی است که اگر به جای آن خازن‌ها در مدار قرار گیرد و به همان ولتاژی که به دو سر مجموعه‌ی خازن‌ها وصل است، متصل شود، انرژی الکتریکی ذخیره شده در آن برابر انرژی‌ای باشد که در مجموعه‌ی خازن‌ها ذخیره شده است.

در حالت ساده، خازن‌ها ممکن است به طور موازی یا متواالی به یک دیگر وصل شده باشند.


حالاتی پیچیده‌تر را به کمک این دو حالت ساده می‌توان بررسی کرد.

**الف** — به هم بستن خازن‌ها: اگر خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  و ... را مطابق شکل ۴۶-۲ به یک دیگر وصل کنیم، می‌گوییم خازن‌ها را به طور موازی به هم وصل کرده‌ایم. اگر ولتاژ  $V$  را به دو سر مجموعه وصل کنیم، اختلاف پتانسیل دو سر هر خازن برابر  $V$  می‌شود. بار الکتریکی هر یک از خازن‌ها برابر است با :

$$q_1 = C_1 V$$

$$q_2 = C_2 V$$

$$q_3 = C_3 V$$



شکل ۴۶-۲

بار الکتریکی ذخیره شده در مجموعه‌ی خازن‌ها برابر  $q = q_1 + q_2 + q_3 = C_T V$  است. اگر خازن معادل به ظرفیت  $C_T$  را به همین ولتاژ وصل کنیم، بار ذخیره شده در آن  $q = C_T V$  می‌شود. درنتیجه، داریم :

$$q = C_T V$$

$$q_1 + q_2 + q_3 = C_T V$$


$$(C_1 + C_2 + C_3)V = C_T V$$

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 \quad (۲۰-۲)$$

بنابراین، ظرفیت خازن معادل مجموعه‌ای از خازن‌ها که به طور موازی به یک دیگر وصل شده‌اند، برابر مجموع ظرفیت خازن‌هاست و ظرفیت خازن معادل از ظرفیت هر یک از خازن‌ها بیش‌تر است.

**ب** — به هم بستن متواالی خازن‌ها: در شکل

۴۷-۲ سه خازن به طور متواالی به یک دیگر وصل شده‌اند. وقتی خازن‌ها به طور متواالی به یک ولتاژ وصل می‌شوند، هیچ کدام از آن‌ها به طور مستقل به ولتاژ  $V$  وصل نیستند. اگر روی صفحه‌ی ۱ بار  $+q$



شکل ۴۷-۲

انباسته شود، بار  $q$ - روی صفحه‌ی ۲ القا می‌گردد. مجموع بار صفحه‌های ۲ و ۳ برابر صفر است ( $چرا؟$ )؛ بنابراین، بار  $q +$  روی صفحه‌ی ۳ انباسته می‌شود و به همین ترتیب، بار هر خازن برابر  $q$  می‌شود. بار ذخیره شده روی مجموعه‌ی خازن‌ها نیز برابر  $q$  است. اگر ولتاژ خازن‌ها به ترتیب  $V_1$  و  $V_2$  باشد، ولتاژ دو سر مدار برابر مجموع ولتاژ دو سر خازن‌هاست.

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

اگر به جای  $V_1$  و  $V_2$  مساوی آن‌ها را از رابطه‌های  $V_1 = \frac{q}{C_1}$  و  $V_2 = \frac{q}{C_2}$

$$V_3 = \frac{q}{C_3} \quad \text{قرار دهیم، نتیجه می‌شود :}$$

$$V = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3}$$

اگر  $C_T$  ظرفیت خازن معادل باشد، وقتی به ولتاژ  $V$  وصل شود، بار آن برابر  $q$  می‌شود و

$$در نتیجه، V = \frac{q}{C_T} \quad \text{است. با قرار دادن } \frac{q}{C_T} \text{ به جای } V \text{ نتیجه می‌شود :}$$

$$\frac{q}{C_T} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3} \quad \text{و یا :}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (21-2)$$

بنابراین، وقتی خازن‌ها به طور متواالی به یک دیگر وصل می‌شوند، بار هر یک از خازن‌ها برابر با بار خازن معادل آن‌ها و وارون ظرفیت معادل، برابر مجموع وارون ظرفیت خازن‌هاست و ظرفیت معادل از کوچک‌ترین ظرفیت نیز کوچک‌تر است.

### مثال ۲۱-۲

به دو سر مجموعه‌ی سه خازن به ظرفیت‌های  $6\mu F$ ،  $3\mu F$  و  $2\mu F$  که به طور متواالی به یک دیگر وصل‌اند، اختلاف پتانسیل  $15^\circ V$  را وصل می‌کنیم. الف - ظرفیت خازن معادل، ب - بار الکتریکی هر خازن و پ - ولتاژ دو سر هر خازن را حساب کنید.

حل: الف - با استفاده از رابطه‌ی ۲۱-۲ داریم :

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1+2+3}{6}$$

$$C_T = 1\mu F$$

ب - بار الکتریکی هر خازن، برابر با بار خازن معادل آن است.

$$q = CV$$

$$q = 1 \times 15 = 15 \mu C$$

$$q_1 = q_2 = q_3 = q = 15 \mu C$$

پ - با استفاده از رابطه  $q = CV$  داریم :

$$V = \frac{q}{C}$$

$$V_1 = \frac{15}{6} = 25 V$$

$$V_2 = \frac{15}{3} = 5 V$$


$$V_3 = \frac{15}{2} = 75 V$$

ممکن است در یک مدار، خازن‌ها به صورت پیچیده‌تری به یک دیگر وصل شده باشند. با استفاده از محاسبه‌ی ظرفیت خازن‌های موازی و متوالی، می‌توان مدار را ساده کرد و در نهایت ظرفیت معادل را به دست آورد.

### ۱۹-۲ مثال

ظرفیت معادل بین دو نقطه‌ی A و B در شکل ۴۸-۲ محاسبه کنید. ظرفیت

هر خازن بر حسب میکروفاراد روی شکل داده شده است.




شکل ۴۸-۲

حل: دو خازن  $8\mu F$  و  $12\mu F$  با یکدیگر موازی و خازن  $4\mu F$  با  $6\mu F$  به طور متوالی به یکدیگر وصل شده‌اند. اگر به جای آن‌ها خازن معادل آن‌ها را قرار دهیم، مدار به صورت شکل ۴۹-۲ ساده می‌شود.

$$C_1 = 12 + 8 = 20 \mu F$$

$$C_T = \frac{6 \times 4}{6 + 4} = 2.4 \mu F$$




شکل ۴۹-۲

اکنون خازن‌های  $20\mu F$  میکروفارادی با یکدیگر متوالی‌اند و خازن  $C_2$  با خازن  $C_3$   $3/6\mu F$  میکروفارادی موازی است. مدار به صورت شکل ۵۰-۲ ساده می‌شود.

$$C_3 = \frac{20}{2} = 10 \mu F$$

$$C_4 = 2.4 + 3/6 = 6 \mu F$$



شکل ۵۰-۲


اگر خازن معادل سه خازن  $18\mu F$ ،  $C_4$  و  $9\mu F$  را که متوالی‌اند را با  $C_5$  نشان دهیم، مدار به صورت شکل ۵۱-۲ ساده می‌شود.

$$\frac{1}{C_5} = \frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{1}{18}$$

$$\frac{1}{C_5} = \frac{2+3+1}{18}$$

$$C_5 = \frac{18}{6} = 3 \mu F$$

$$C_T = 10 + 3 = 13 \mu F$$



شکل ۵۱-۲

## مثال ۲

دو خازن به ظرفیت  $C_1 = 2\mu F$  و  $C_2 = 1\mu F$  را به یک دیگر وصل می‌کنیم و ولتاژ  $100V$  را به دو سر مجموعه‌ی آن‌ها می‌بندیم. اگر انرژی ذخیره شده در مجموعه‌ی خازن‌ها برابر  $25$  میلیژول شود، تعیین کنید که خازن‌ها چگونه به یک دیگر وصل شده‌اند.

ظرفیت  $C_2$  را نیز محاسبه کنید.

حل: اگر ظرفیت معادل دو خازن برابر  $C_T$  باشد، داریم:

$$U = \frac{1}{2} C_T V^2$$

$$25 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} C_T \times 10^4$$

$$C_T = 5 \times 10^{-9} F = 5\mu F$$

چون ظرفیت معادل از  $C_1$  بزرگ‌تر است، دو خازن به‌طور موازی به یک دیگر وصل شده‌اند.


$$C_T = C_1 + C_2$$

$$5 = 2 + C_2$$


$$C_2 = 3\mu F$$

## تمرین‌های فصل دوم

- ۱- یک کره‌ی فلزی بدون بار الکتریکی را که روی پایه‌ی نارسانایی قرار دارد، به آونگ الکتریکی بارداری تزدیک می‌کنیم. با ذکر دلیل توضیح دهید که چه اتفاقی می‌افتد.




شکل ۵۲-۲



۹۵

- ۲- بارهای الکتریکی نقطه‌ای  $q_1 = -4\mu C$  و  $q_2 = -3\mu C$  مطابق شکل در فاصله‌ی  $8cm$  از یک دیگر ثابت شده‌اند. بار نقطه‌ای  $q_3 = -5\mu C$  را در نقطه‌ای که فاصله‌ی آن از هر یک از دو بار الکتریکی قبلی برابر  $5cm$  است، قرار می‌دهیم. نیروی الکتریکی وارد بر بار  $q_3$  را محاسبه کنید.


۳- توضیح دهید که چرا خط‌های میدان الکتریکی یکنواخت، به صورت خط‌های راست و موازی با فاصله‌های مساوی با یکدیگرند.



شکل ۵۴-۲

۴- دو بار الکتریکی نقطه‌ای هم نام  $q = +5\mu C$

مطابق شکل ۵۴-۲ به فاصله‌ی  $6\text{ cm}$  از یکدیگر قرار دارند. جهت و اندازه‌ی میدان الکتریکی را در نقطه‌ی A واقع بر عمود منصف خط واصل دو بار، در فاصله‌ی  $4\text{ cm}$  از نقطه‌ی O (وسط خط واصل دو بار) مشخص کنید.



شکل ۵۵-۲

۵- سه ذره‌ی باردار  $q_1$ ،  $q_2$  و  $q_3$  مطابق شکل ۵۵-۲ در سه

رأس مربعی ثابت شده‌اند. اگر  $q_1 = q_3 = -5\mu C$  باشد، نوع و اندازه‌ی بار  $q_2$  را طوری تعیین کنید که بار  $q_4$  در حال تعادل باشد.

۶- در یک میدان الکتریکی یکنواخت به بزرگی  $\frac{N}{C} = 5 \times 10^4$  که

جهت آن قائم و رو به پایین است، ذره‌ی بارداری به جرم  $2\text{ g}$  معلق و به حال سکون قرار دارد. اگر  $\frac{N}{kg} = 10$  باشد، اندازه و نوع بار الکتریکی ذره را مشخص کنید.



شکل ۵۶-۲

۷- غلظت الکترون‌ها در ارتفاعات مختلف جو زمین متفاوت است. وقتی ماهواره‌ای به دور زمین می‌چرخد بر

اثر عبور از فضای اطراف زمین باردار می‌شود (شکل ۵۶-۲). این بارها ممکن است موجب آسیب رساندن به قطعات الکترونیکی ماهواره شود. فرض کنید ماهواره‌ی

امید در اثر عبور از یکی از لایه‌های جو دارای بار الکتریکی  $q = 2 \times 10^{-5}\text{ C}$  شود. این ماهواره مکعبی به ابعاد  $40\text{ cm} \times 40\text{ cm} \times 40\text{ cm}$  است. چگالی سطحی بار

الکتریکی روی سطح این ماهواره را محاسبه کنید. (از تجمع بار بر روی لبه‌ها چشم‌پوشی شود).


۸- بار  $C = +5 \mu C$  را با سرعت ثابت در میدان الکتریکی یکنواخت  $\frac{N}{C} = 8 \times 10^5$  مطابق شکل

۹- از نقطه‌ی A تا B جابه‌جا می‌کنیم. اگر  $AB = 2m$  و  $\alpha = 30^\circ$  درجه باشد:

الف - نیروی الکتریکی وارد بر بار q،

ب - کاری که برای این جابه‌جایی باید انجام دهیم،

پ - تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی بار q را حساب کنید.



۱۰- دو صفحه‌ی رسانا با فاصله‌ی  $2\text{ cm}$  را موازی یک‌دیگر قرار می‌دهیم و آن‌ها را به اختلاف پتانسیل  $V_0 = 700$  وصل می‌کنیم. درنتیجه، یکی از صفحه‌ها به طور منفی و دیگری به طور مثبت باردار می‌شوند و میان دو صفحه میدان الکتریکی یکنواختی بوجود می‌آید. اندازه‌ی این میدان الکتریکی را حساب کنید و توضیح دهید که کدام‌یک از دو صفحه پتانسیل الکتریکی بیشتری دارند.

۱۱- در یک میدان الکتریکی، بار  $C = +2 \mu C$  از نقطه‌ی A تا B جابه‌جا می‌شود. اگر انرژی پتانسیل آن در نقطه‌های A و B به ترتیب  $J_A = 4 \times 10^{-5}$  و  $J_B = 5 \times 10^{-5}$  باشد، اختلاف پتانسیل الکتریکی میان دو نقطه  $(V_B - V_A)$  را محاسبه کنید.

۱۲- بار الکتریکی  $C = -4 \mu C$  از نقطه‌ای با پتانسیل الکتریکی  $V_1 = -40\text{ V}$  تا نقطه‌ای با پتانسیل  $V_2 = -10\text{ V}$  آزادانه جابه‌جا می‌شود. الف - انرژی پتانسیل الکتریکی بار q چه اندازه و چگونه تغییر می‌کند؟ ب - توضیح دهید که تغییر انرژی پتانسیل بار q (با توجه به قانون پایستگی انرژی) به چه انرژی‌ای تبدیل می‌شود؟

۱۳- دو صفحه‌ی رسانا به فاصله‌ی یک سانتی‌متر از هم و موازی یک‌دیگر واقع‌اند. اختلاف پتانسیل میان دو صفحه برابر  $V = 1000$  است. یک ذره به بار  $C = 10^{-19} \text{ C}$  و جرم  $m = 1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$  (یک پروتون) از مجاور صفحه‌ی مثبت و از حال سکون به طرف صفحه‌ی منفی شتاب می‌گیرد. انرژی پتانسیل الکتریکی این ذره وقتی به صفحه‌ی روبرو می‌رسد، افزایش می‌یابد یا کاهش؟ اندازه‌ی تغییرات این انرژی را حساب کنید. سرعت ذره در لحظه‌ی رسیدن به این صفحه چه قدر است؟

۱۴- اختلاف پتانسیل بین دو صفحه‌ی یک خازن را از  $28$  ولت به  $40$  ولت افزایش می‌دهیم. اگر با این کار  $15$  میکروکولن بر بار ذخیره شده در خازن افزوده شود، ظرفیت خازن را حساب کنید.

۱۴- دو صفحه‌ی مربعی شکل به ضلع ۱۶cm در فاصله‌ی ۱۲mm از یک دیگر قرار دارند. فضای بین دو صفحه از پارافین با ضریب دیکتریکی  $2/5$  پرشده است. ظرفیت خازن حاصل چه اندازه است؟

۱۵- خازنی به ظرفیت  $C_1 = 5\mu F$  با اختلاف پتانسیل  $120V$  و خازنی به ظرفیت  $C_2 = 10\mu F$  با اختلاف پتانسیل  $75V$  ولت پرشده‌اند. اگر این خازن‌های بر را از مدار اصلی آن‌ها جدا و صفحه‌های هم‌نام آن‌ها را به هم وصل کنیم، الف- اختلاف پتانسیل بین دو صفحه و بار ذخیره شده در هر خازن چه اندازه می‌شود؟


ب- مجموع انرژی ذخیره شده در دو خازن را قبل و بعد از اتصال به یک دیگر محاسبه و با هم مقایسه کنید.

۱۶- ظرفیت خازنی  $12\text{ mF}$  میکروفاراد و بار الکتریکی آن  $q$  است.  $AJ$  انرژی باید مصرف کنیم تا  $+3mC$  بار الکتریکی را از صفحه‌ی منفی جدا کرده و به صفحه‌ی مثبت منتقل کنیم.  $q$  را محاسبه کنید.


۱۷- در مدار شکل ۵۸-۲ اختلاف پتانسیل در سر مدار برابر  $10V$  است.

الف- ظرفیت معادل مدار

ب- بار الکتریکی و اختلاف پتانسیل دو سر هر یک از خازن‌ها را حساب کنید.




شکل ۵۸-۲



شکل ۵۹-۲

۱۸- در شکل ۵۹-۲، انرژی ذخیره شده در مجموعه‌ی خازن‌ها را در حالتی که الف- کلید  $S$  باز و ب- کلید  $S$  بسته است، حساب کنید.

# ۳



شکل بالا تعدادی از قطعات مورد استفاده در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را نشان می‌دهد.


## فصل ۳

# جريان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم


در فصل دوم، مفهوم‌های بار الکتریکی، میدان الکتریکی و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از میدان الکتریکی را معرفی کردیم و به بررسی پاره‌ای از ویژگی‌های بار الکتریکی ساکن پرداختیم. در این فصل آثار ناشی از حرکت بارهای الکتریکی – یعنی پدیده‌ی شارش بار – در مواد رسانا را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که شارش بار در رسانا سبب انتقال انرژی در آن می‌شود. این انرژی به انرژی‌های دیگر نظیر انرژی درونی، انرژی مکانیکی و انواع دیگر انرژی تبدیل می‌شود.

### ۱-۳- جریان الکتریکی

در فیزیک ۱ دیدیم که رسانایی فلز‌ها به دلیل وجود الکترون‌های آزاد است که در داخل آن‌ها با سرعت‌های متفاوت به طور کاتوره‌ای در حرکت‌اند. تا زمانی که اختلاف پتانسیل الکتریکی به دو سر رسانا اعمال نشده باشد، الکترون‌های آزادی که در بازه‌ی زمانی  $\Delta t$  از مقطع 'AA' (شکل ۱-۳) از راست به چپ در حرکت‌اند، با الکترون‌های آزادی که در همان بازه‌ی زمانی از همان مقطع از چپ به راست حرکت می‌کنند، برابرند؛ یعنی، به طور متوسط بارخالصی که از مقطع 'AA' یا هر مقطع عرضی دیگر رسانا می‌گذرد، در یک بازه‌ی زمانی صفر است. هنگامی که دو سر رسانا را به باطری وصل و به این وسیله به دو سر آن اختلاف پتانسیل اعمال می‌کنیم، یک میدان الکتریکی در داخل رسانا ایجاد می‌شود. این میدان به الکترون‌های آزاد درون رسانا نیرو وارد می‌کند و آن‌ها را به خلاف جهت میدان سوق می‌دهد (چرا؟) (شکل ۱-۳ ب).



ب



الف

وقتی در دو سر رسانا اختلاف پتانسیل وجود ندارد، شارش بار خالص از مقطع 'AA' صفر است.

شكل ۱-۳

در این حالت، بار خالصی که از هر مقطع عبور می‌کند صفر نیست و می‌گوییم در رسانا شارش بار وجود دارد. به عبارت دیگر، در آن جریان الکتریکی برقرار شده است.

در کتاب فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدیم که جریان الکتریکی در خلاف جهت شارش الکترون‌ها است یعنی جریان الکتریکی در جهت میدان الکتریکی است و چون پتانسیل در جهت میدان کاهش می‌یابد، جهت جریان الکتریکی از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر است.

بار شارش شده در واحد زمان را شدت جریان متوسط گویند. اگر در بازه‌ی  $\Delta t$  بار  $\Delta q$  در رسانا شارش کرده باشد، شدت جریان متوسط از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

$$\bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (1-3)$$

همان‌طور که می‌دانید، یکای شدت جریان، آمپر نام دارد.

اگر در تمام بازه‌های زمانی شدت جریان متوسط ثابت بماند، جریان را مستقیم می‌نامند. در این صورت، شدت جریان لحظه‌ای با شدت جریان متوسط برابر می‌شود. در این حالت، رابطه‌ی (۱-۳) به صورت زیر نوشته می‌شود :

$$I = \frac{q}{t} \quad (2-3)$$

در این رابطه،  $q$  بار شارش شده در مدت  $t$  بحسب کولن و  $t$  بحسب ثانیه و  $I$ ، شدت جریان بحسب آمپر است.


در رابطه‌ی  $q=It$  اگر  $I$  بحسب آمپر و  $t$  بحسب ساعت باشد، مقدار بار بحسب آمپر ساعت به دست می‌آید.

### فعالیت ۱-۳

بار ذخیره شده در باتری‌های اتمیل را معمولاً با آمپر ساعت مشخص می‌کنند. منظور از این اصطلاح یشینه‌ی بار الکتریکی است که در باتری ذخیره می‌شود. اگر بار الکتریکی باتری یک اتمیل  $60$  آمپر ساعت باشد و در مدت  $10$  ساعت از آن جریان بگیریم، شدت جریان متوسط را برآورد کنید.

برای آن که جریان الکتریکی برقرار شود، باید بار در یک مسیر بسته شارش کند. این مسیر بسته را مدار الکتریکی می‌نامیم. مدارهای الکتریکی ای که در این فصل بررسی می‌کنیم، شامل رساناهای فلزی (سیم یا لامپ رشته‌ای)، منبع تأمین انرژی الکتریکی (باتری یا پیل یا منبع تقدیمی)، کلید قطع و

وصل، وسیله‌های اندازه‌گیری شدت جریان و اختلاف پتانسیل (آمپرسنج و ولتسنج) است. این قطعه‌ها را اجزای مدار الکتریکی می‌نامند و برای رسم هر یک نمادی را به طور قراردادی به کار می‌برند. شما در کتاب فیزیک ۱ با این نمادها آشنا شده‌اید. شکل ۲-۳ یک مدار الکتریکی و طرز قرار گرفتن آمپرسنج و ولتسنج را در این مدار نشان می‌دهد.



شکل ۲-۳

### ۲-۲- قانون اهم

همان طور که در فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدید، بنا به قانون اهم نسبت اختلاف پتانسیل دو سر رسانای فلزی به شدت جریانی که از آن می‌گذرد، در دمای ثابت، مقدار ثابتی است. این نسبت را مقاومت الکتریکی رسانا می‌نامند و یکای آن  $\Omega$  است.

$$\frac{V}{I} = R \quad (3-3)$$

مقاومت را با وسیله‌ای به نام اهم سنج اندازه می‌گیرند. این وسیله همراه با ولت سنج و آمپرسنج یک دستگاه را تشکیل می‌دهند که آوومتر(AVOMetre) نامیده اند. برای آمپر، V برای ولت و ۰ برای اهم نامیده می‌شود.

### ۳-۳- عوامل مؤثر در مقاومت رساناهای فلزی


مقاومت یک رسانای فلزی در دمای ثابت به طول، سطح مقطع و جنس آن بستگی دارد. برای بررسی رابطه‌ی مقاومت رسانا با عوامل یاد شده آزمایش ۳-۱ را انجام دهید.

### آزمایش ۱-۳

و سیله‌های آزمایش: منبع تغذیه، سیم رابط، سیم‌هایی از جنس تنگستن، نیکروم (یا آلیاژهای مختلف دیگر)، آمپرسنج، ولت‌سنج، کلید.

۱- در مداری مطابق شکل ۳-۳ بین دو نقطه‌ی A و B قطعه‌ای با طول معین (مثلًاً  $1/5$  متر) از سیم تنگستن یا نیکروم را قرار دهید. پس از بستن کلید، اختلاف پتانسیل دو سر سیم و شدت جریانی را که از مدار می‌گذرد، اندازه بگیرید و با استفاده از قانون اهم ( $R = \frac{V}{I}$ )، مقاومت قطعه سیم را به دست آورید.

در آزمایشی دیگر، از همان سیم تنگستن قطعه‌ای به طول  $\frac{1}{3}$  یا  $\frac{1}{5}$  طول قبلی را بین دو نقطه‌ی A و B قرار دهید و با اندازه‌گیری V و I مقاومت قطعه اخیر را به دست آورید. نتیجه را در جدول ثبت کنید.



شکل ۳-۳

منبع تغذیه

۲- آزمایش را با دو قطعه سیم هم طول و با سطح مقطع یکسان یکی از جنس تنگستن و دیگری از جنس نیکروم تکرار کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.  
- این بار با انجام دادن دو آزمایش با سیم‌های هم طول از یک جنس ولی با سطح مقطع‌های متفاوت، به همان ترتیب، مقاومت هر یک از سیم‌ها را به دست آورید و ارقام را در جدول ثبت کنید.

$\frac{V}{I} = R$	V	I	سطح مقطع سیم A	طول سیم I	جنس سیم	شماره‌ی آزمایش

نتیجه‌های به دست آمده را با یک دیگر مقایسه کنید و به کلاس گزارش دهید.

آزمایش ۱-۳ نشان می‌دهد که اگر سطح مقطع سیم در تمام طول آن یکسان باشد، رابطه‌ی مقاومت سیم با سایر ویژگی‌های آن به صورت زیر است.

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (4-3)$$

در این رابطه،  $\rho$  مربوط به جنس سیم است و مقاومت ویژه‌ی رسانا نام دارد. مقاومت ویژه‌ی هر فلز، مقاومت قطعه‌ای از آن فلز است به طول یک متر و به سطح مقطع یک مترمربع. طول سیم بر حسب متر و سطح مقطع سیم بر حسب مترمربع است.

### تمرین ۳-۱

طول و قطر سیم مسی A دو برابر طول و قطر سیم مسی B است. مقاومت سیم A چند برابر مقاومت سیم B است؟

مقاومت ویژه‌ی پاره‌ای از رساناها – مانند نقره و مس – کم و پاره‌ای دیگر – مانند تنگستن و آهن – نسبتاً زیاد است.

### فعالیت ۳-۲


آزمایشی برای اندازه‌گیری مقاومت ویژه‌ی فلز طراحی کنید و توضیح دهید که چگونه می‌توانید دقت اندازه‌گیری را افزایش دهید.

**کُدگذاری مقاومت‌ها:** مقاومت‌های الکتریکی را برای مصرف‌های مختلف می‌سازند. کارخانه‌های سازنده برای سهولت در تولید، مقاومت‌های خاصی را به عنوان استاندارد انتخاب می‌کنند و می‌سازند و با حلقه‌های رنگی که در روی آن‌ها اندازه مقاومت‌ها را مشخص می‌کنند، به هر رنگ عدد خاصی را نسبت می‌دهند. در انتهای نیز با یک حلقه‌ی طلایی یا نقره‌ای درصد خطرا را مشخص می‌کنند. در این نوع مقاومت‌ها اغلب از کربن هم استفاده می‌شود؛ به این دلیل آن‌ها را مقاومت کربنی نیز می‌گویند.



شکل ۴-۳

در روی مقاومت کربنی چهار حلقه‌ی رنگی مشاهده می‌شود (شکل ۴-۵). حلقه‌ی طلایی یا نقره‌ای را سمت راست قرار می‌دهیم و حلقه‌ها را از سمت چپ به ترتیب رقم اول و رقم دوم و سوم نام‌گذاری می‌کنیم. هر رنگ معرف عددی است؛ این اعداد در جدول ۱-۳ آورده شده‌اند. حلقه‌ی اول از سمت چپ رقم اول و حلقه‌ی دوم، رقم دوم مقاومت را نشان می‌دهد. رقم سوم ضریب مقاومت به صورت  $10^n$  است که در ستون چهارم جدول ۱-۳ داده شده است. حلقه‌ی چهارم درصد خطرا را در تعیین مقاومت مشخص می‌کند. به عنوان مثال فرض کنید حلقه‌ی اول قرمز و حلقه‌ی دوم بنفش و حلقه‌ی سوم سیاه است. قرمز معرف عدد ۲ و بنفش معرف عدد ۷ است. تا اینجا مشخص می‌شود که دو رقم اول مقدار مقاومت مورد نظر ۲۷ است. چون حلقه‌ی سوم سیاه است،  $n = 0$  و اندازه‌ی مقاومت  $27\Omega$  است.



شکل ۵-۳

به جدول زیر توجه کنید. (حفظ کردن ارقام این جدول ضرورت ندارد.)

جدول ۱-۳

رنگ حلقه	حلقه‌ی اول رقم اول	حلقه‌ی دوم رقم دوم	حلقه‌ی سوم عدد $10^n$ در
سیاه	۰	۰	۰
قهوه‌ای	۱	۱	۱
قرمز	۲	۲	۲
نارنجی	۳	۳	۳
زرد	۴	۴	۴
سبز	۵	۵	۵
آبی	۶	۶	۶
بنفش	۷	۷	۷
خاکستری	۸	۸	—
سفید	۹	۹	—

### مثال ۱-۳

اندازه‌ی مقاومت زیر چند اهم است؟

حل: با توجه به جدول ۱-۳، رنگ سبز عدد ۵ و رنگ آبی عدد ۶ را نشان می‌دهد

و چون قرمز معرف ۲ است:

$$R = \overline{ab} \times 10^n \rightarrow \begin{array}{l} \text{رقم سوم} \\ \text{رقم اول} \\ \text{رقم دوم} \end{array}$$



$$R = 56 \times 10^2 = 5600 \Omega$$

شكل ۳-۶

## ۲-۳ آزمایش

و سیله‌های آزمایش: اهم‌تر، تعدادی مقاومت مختلف

به کمک اعضای گروه خود ابتدا با استفاده از جدول و سپس با به‌کارگیری اهم‌تر مقاومت ده نمونه از مقاومت‌هایی را که در آزمایشگاه در اختیار شماست، به‌دست آورید و نتیجه را در جدول قرار دهید.


$\Delta R$	R از روی رنگ‌ها	R با استفاده از اهم‌سنچ	ردیف

مقاومت‌های کربنی معمولاً با توان کم – بین ۱ تا ۲ وات – کار می‌کنند. اندازه‌های استاندارد آن‌ها نیز عمدهاً به صورت زیر است.

$$R = (1/7, 2/7, 3/9, 4/7, 5/6, 6/8, 8/2, 10, 12, 15, 18, 22) \times 10^n$$

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

استفاده از مقاومت متغیر برای کنترل جریان: معمولاً در آزمایشگاه برای تنظیم و کنترل جریان از یک مقاومت متغیر استفاده می‌کنند. این وسیله رئوستا نام دارد. در شکل ۷-۳ یک رئوستا را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید، این وسیله از یک سیم دراز با مقاومت ویژه نسبتاً زیاد (تنگ‌گشتن) تشکیل می‌شود. این سیم روی استوانه‌ای نارسانا پیچیده شده است. با استفاده از یک دکمه‌ی لغزنه که روی ریلی در بالای استوانه قرار دارد و انتهای آن با سیم در تماس است، می‌توان قسمت‌های دلخواه از سیم را در مسیر جریان قرار داده و مقاومت را به دلخواه تغییر داد. به این ترتیب، می‌توان جریان را در مدار کنترل کرد. رئوستا به صورت‌های دیگری از جمله به شکل دایره‌ای ساخته می‌شود. در این صورت، لغزنه به صورت عقربه‌ای در مرکز دایره قرار می‌گیرد. برای استفاده



شکل ۷-۳

از رئوستا ابتدا آن را با بیشترین مقادیر مقاومت در مدار قرار می‌دهند. سپس با لغزنه، مقاومت مناسب را برای جریان مورد نظر تنظیم می‌کنند.

از جعبه‌ی مقاومت نیز می‌توان به عنوان مقاومت متغیر استفاده کرد. ساختمان این جعبه به گونه‌ای است که با برداشتن فیش مربوط به هریک از مقاومت‌ها، آن مقاومت در مسیر جریان برق قرار می‌گیرد.



شکل ۸-۳



شکل ۹-۳

### ۴-۳ اثر دما بر مقاومت رساناهای فلزی

تجربه نشان می‌دهد که مقاومت ویژه رساناهای آن‌ها بستگی دارد. در رساناهای فلزی افزایش دما سبب افزایش مقاومت ویژه و درنتیجه، افزایش مقاومت رسانا می‌شود. اگر افزایش دما زیاد نباشد، رابطه‌ی مقاومت ویژه با افزایش دما به صورت زیر است.

$$R_2 = R_1(1 + \alpha \Delta T) \quad (5-3)$$

$R_1$  مقاومت ویژه در دمای  $\theta_1$  و  $R_2$  مقاومت ویژه در دمای  $\theta_2 = \theta_1 + \Delta T$  است.  $\alpha$  ضریب دمایی مقاومت ویژه برحسب  $K^{-1}$  (بر کلوین) است.

با استفاده از رابطه‌های ۴-۳ و ۵-۳، رابطه‌ی زیر برای مقاومت رسانا به دست می‌آید :

$$R_2 = R_1(1 + \alpha \Delta T) \quad (6-3)$$

جدول ۲-۳ ضریب دمایی و مقاومت ویژه را در دمای  $20^\circ C$  برای چند فلز نشان می‌دهد.

جدول ۲-۳

ضریب دمایی $K^{-1}$	مقاطومت ویژه $\Omega m$	رسانا
۰/۰۰۶۱	$1/59 \times 10^{-8}$	نقره
۰/۰۰۶۸	$1/68 \times 10^{-8}$	مس
۰/۰۰۴۲۹	$2/65 \times 10^{-8}$	آلومینیم
۰/۰۰۴۵	$5/6 \times 10^{-8}$	تنگستن
۰/۰۰۶۵۱	$9/7 \times 10^{-8}$	آهن
۰/۰۰۰۴	$100 \times 10^{-8}$	آلیاژ کرم و نیکل

### ۲-۳ مثال

مقاومت سیم مسی به طول  $6/28m$  و به قطر  $4/0$  میلی‌متر را با استفاده از جدول ۲-۳ در دمای  $20^\circ C$  محاسبه کنید.

حل: مساحت مقطع سیم از رابطه‌ی  $A = \pi r^2$  به دست می‌آید؛ بنابر رابطه‌ی

۴-۳ می‌توان نوشت:

$$R = \frac{1}{A} = \frac{1}{\pi r^2}$$

$$R = 1 / 68 \times 10^{-8} \frac{6 / 28}{3 / 14(0 / 2 \times 10^{-3})^2} =$$

$R = 0 / 84 \Omega$  مقاومت سیم

### مثال ۳-۳

مقاومت سیمی از آلیاژ کرم و نیکل در دمای  $20^\circ C$  برابر  $10\Omega$  است. مقاومت این قطعه در دمای  $100^\circ C$  چه اندازه است؟

حل: بنا به رابطه  $3-6$  می‌توان نوشت:

$$R_t = R_0(1 + \alpha \Delta T)$$

مقاومت در دمای  $100^\circ C$  برابر است با:


$$R_t = 10(1 + 0 / 0004 \times 80) = 10(1 / 0.32) = 10 / 32 \Omega$$

افت پتانسیل در مقاومت: دیدیم که با اعمال اختلاف پتانسیل در دو سر یک رسانا، در درون آن یک میدان الکتریکی برقرار می‌گردد. این میدان باعث شارش بار می‌شود. جهت میدان الکتریکی در داخل رسانا از پایانه‌ی مثبت باتری به طرف پایانه‌ی منفی آن است.

در فصل قبل، دیدیم که پتانسیل در جهت میدان کاهش می‌یابد؛ یعنی، وقتی از پایانه‌ی مثبت باتری به طرف پایانه‌ی منفی آن می‌رویم، پتانسیل الکتریکی کاهش می‌یابد، در این صورت، می‌گویند که در رسانا افت پتانسیل ایجاد شده است. اگر مقاومت الکتریکی رسانا کوچک باشد، بر طبق قانون اهم این افت پتانسیل ناچیز است؛ مثلاً در بستن مدار از سیم‌های رابط با مقاومت کم استفاده می‌کنیم تا بتوانیم از افت پتانسیل در آن‌ها صرف نظر کنیم ولی هنگامی که یک قطعه با مقاومت قابل توجه در مدار قرار دارد – مانند مقاومت  $R$  در شکل ۳-۱ – افت پتانسیل قابل ملاحظه است و مقدار آن طبق رابطه  $3-3$  برابر می‌شود با:

$$\Delta V = V_B - V_A = IR \quad (3-3)$$

در این رابطه  $I$  جریانی است که از مقاومت  $R$  می‌گذرد.



شکل ۳-۱

### ۳-۵- محاسبه ارزی الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت

در فصل قبل، دیدیم هنگامی که بار مثبت  $q$  در جهت میدان الکتریکی یکنواخت حرکت می‌کند، ارزی پتانسیل آن به اندازه  $q\Delta V$  کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، اگر بار  $q$  از مقاومت  $R$  در شکل ۳-۱۰ عبور کند، ارزی پتانسیل الکتریکی آن به اندازه  $\Delta U = q\Delta V$  کاهش می‌یابد. این کاهش ارزی صرف افزایش ارزی جنبشی بارها می‌شود. در اثر برخورد آن‌ها با اتم‌ها، این ارزی به اتم‌های رسانا منتقل می‌شود و ارزی درونی رسانا را افزایش می‌دهد. در نتیجه، رسانا در اثر عبور جریان گرم می‌شود. در یک لامپ، بخشی از ارزی پتانسیل الکتریکی به ارزی نورانی و در موتور الکتریکی به ارزی مکانیکی و ارزی درونی تبدیل می‌شود.

اگر جریان ثابت  $I$  در مدت  $t$  ثانیه در سیمی به مقاومت  $R$  برقرار باشد، بنابر آن چه گفته شد، ارزی پتانسیل الکتریکی  $U$  که به ارزی درونی رسانا تبدیل می‌شود از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$U = qV \quad (8-3)$$

در این رابطه،  $V$  اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  $R$  و  $U$  ارزی است که بار هنگام عبور از سیم از دست می‌دهد. با جایگذاری به جای  $q$  و  $V$ ، داریم :

$$U = (It)(RI) = RI^t \quad (9-3)$$

### مثال ۳

مقاومت سیم گرم کن یک اتوی برقی  $50\Omega$  و جریانی که از آن می‌گذرد  $4$  آمپر است. در مدت  $15$  دقیقه، چند ژول و چند کیلووات ساعت ارزی الکتریکی در آن مصرف می‌شود؟

حل: بنابر رابطه  $9-3$  می‌توان نوشت :

$$U = RI^t \Rightarrow U = 50 \times 16 \times 900$$

$$U = 72 \times 10^4$$

$$کیلووات ساعت = \frac{72 \times 10^4}{36 \times 10^5} = 0.2$$

### فعالیت ۳-۳

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوان درستی رابطه‌ی  $P = RI^2$  را تحقیق کرد.

### تمرین ۲-۳

در دو سر یک سیم نیکروم (آلیاژ کرم و نیکل) به طول ۵ متر و سطح مقطع  $4 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$ ، اختلاف پتانسیل  $200$  ولت را برقرار کرده‌ایم. در هر نیمساعت چند کیلوژول انرژی الکتریکی در این سیم به انرژی درونی تبدیل می‌شود؟ مقاومت ویره‌ی نیکروم  $1 \times 10^{-6} \Omega$  است.

توان الکتریکی مصرف شده در یک مقاومت: در فیزیک ۲ و آزمایشگاه خواندید که توان از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید و یکای آن رُول بر ثانیه است که وات نامیده می‌شود.

$$P = \frac{U}{t} \quad (10-3)$$

بنابر رابطه‌ی ۳-۸ داریم:

$$P = \frac{qV}{t} = VI \quad (11-3)$$

با استفاده از رابطه‌ی ۳-۳، رابطه‌ی ۱۱-۳ را می‌توان به صورت زیرنوشت:

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (12-3)$$

$$P = RI^2 \quad (13-3)$$



### فعالیت ۴-۳

بایک اهم‌متر، مقاومت رشته‌ی سیم داخل لامپ  $100$  واتی را اندازه‌گیری کنید.

شکل ۱۱-۳

سپس با استفاده از رابطه‌ی ۱۲-۳ و با داشتن مشخصات روی لامپ مقاومت آن را محاسبه کنید. نتیجه‌ی محاسبه را با مقدار اندازه‌گیری مقایسه کنید و نتیجه را پس از بحث گروهی گزارش دهید.

### فعالیت ۳-۵

با استفاده از نتیجه‌ی به دست آمده از فعالیت ۳-۴، دمای رشته‌ی سیم داخل لامپ را در حال روشن برآورد کنید (رشته سیم لامپ از جنس تنگستن است. ضریب دمایی آن را با مراجعه به جدول ۱-۳ به دست آورید).

### مثال ۳-۵

بر روی یک بخاری برقی رقم‌های  $220\text{V}$  و  $1500\text{W}$  ثبت شده است. الف – این بخاری هنگامی که به ولتاژ  $220$  ولت وصل است، در هر دقیقه چه مقدار انرژی الکتریکی بر حسب کیلووات ساعت مصرف می‌کند؟ ب – مقاومت سیم گرم کن آن چند اهم است؟

حل: الف – بنا به رابطه‌ی ۱۰ داریم :

$$U = Pt \Rightarrow U = 1500 \times 60 = 9 \times 10^4 \text{ J}$$

$$U = \frac{9 \times 10^4}{3/6 \times 10^6} = \frac{9}{3/6 \times 10^2} = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ kWh}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow 1500 = \frac{220 \times 220}{R} \quad 12-3 \quad 12-3$$

$$R = \frac{22 \times 22}{15} = 32/26 \Omega$$

### آثار تخریبی الکتریسیته بر بدن انسان

بررسی آثار الکتریسیته بر بدن انسان از دو جنبه اهمیت دارد. نخست آن که در بسیاری از موارد در اثری احتیاطی و یا حادثه‌های پیش‌بینی نشده، افرادی در معرض شوک الکتریکی قرار می‌گیرند، و دیگر اینکه برای برخی از بیماری‌ها می‌توان از شوک الکتریکی به عنوان یکی از راه‌های معالجه بهره جست.

تجربه نشان داده است که آثار تخریبی با شدت جریان الکتریکی متناسب است نه با ولتاژ. می‌دانیم که شدت جریان الکتریکی با ولتاژ نسبت مستقیم و با مقاومت الکتریکی نسبت عکس دارد.

در بیشتر موارد در حوادث برق‌گرفتگی، تماس بدن با منبع ولتاژ کامل نیست، و مقاومت الکتریکی زیاد منطقه‌ی تماس باعث می‌شود که شدت جریانی که شارش می‌کند بسیار کوچک باشد. ولی اگر شخصی بر زمین خیس و یا در آب ایستاده باشد و بین نقطه‌ای از بدن او با منبع ولتاژ تماس خوبی برقرار شود، جریان نسبتاً زیادی از بدن وی عبور خواهد کرد. در این صورت حتی اگر ولتاژ کم هم باشد، جریان می‌تواند آنقدر زیاد باشد که موجب مرگ شود. از سوی دیگر اگر مقاومت الکتریکی منطقه‌ی تماس زیاد باشد و مثلاً شخصی بر پایه‌های عایق ایستاده باشد، این خطر وجود ندارد. حتی در ولتاژ زیاد هم که جریان مقدار قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند تنها در محل تماس که مقاومت الکتریکی زیاد است گرمای زیادی ایجاد می‌شود و سوختگی‌های سطحی پوستی روی خواهد داد.

دستگاه مرکزی اعصاب انسان در مقابل حادثه‌های الکتریکی بسیار آسیب‌پذیر است. اگر جریانی که در یک شوک الکتریکی از مغز می‌گذرد بزرگ باشد، حتی ممکن است منجر به بیهوشی کامل و حتی در برخی موارد موجب فراموشی می‌شود. به طوری که بیمار زمان‌های قبل از وقوع حادثه را نیز به یاد نمی‌آورد. مرگ در اثر شوک الکتریکی معمولاً در اثر ایست قلبی یا تنفسی روی می‌دهد.

### تمرین ۳-۳

- روی یک لامپ الکتریکی رقم‌های ۷ و ۲۰ و ۱۰۰ W ثبت شده است.
- الف) از رژی الکتریکی مصرفی این لامپ هنگامی که به ولتاژ ۲۲۰ ولت متصل است، در مدت ۱۰ ساعت چند کیلووات ساعت است؟
- ب) اگر این لامپ به اختلاف پتانسیل ۱۸۰ ولت وصل شود، با فرض ثابت ماندن مقاومت توان مصرفی آن چه قدر می‌شود؟

### ۳-۶- نیروی محرکهٔ مولد

بارهای الکتریکی ضمن شارش در مدار، انرژی جنبشی‌ای را که به دست آورده‌اند از دست می‌دهند. کارمولد این است که این انرژی را دوباره تأمین کند. همان‌طور که دیدیم، بارهای الکتریکی در رسانا از پتانسیل بالاتر به پتانسیل پایین‌تر شارش می‌کنند و وارد مولد می‌شوند. مولد با صرف انرژی، بارهای الکتریکی را از پتانسیل پایین‌تر به پتانسیل بالاتر سوق می‌دهد و سبب شارش آن‌ها در مدار می‌شود. بارهای الکتریکی هنگام شارش در رسانا، انرژی خود را از دست می‌دهند. برای این‌که شارش بار در مدار تداوم بابد، این انرژی باید به وسیله‌ی مولد تأمین شود. همان‌طور که در فیزیک ۱ و آزمایشگاه خواندید، کار مولد در این مورد نظیر کار تلمبه‌ای است که آب را از سطح زمین یا عمق چاه (پتانسیل گرانشی پایین‌تر) تا ارتفاع معینی (پتانسیل گرانشی بالاتر) بالا می‌برد. با این کار، آب انرژی پتانسیل لازم را برای جریان یافتن و به کارانداختن یک پروانه (توربین) کسب می‌کند.

تا زمانی که مولد بتواند انرژی لازم را به بارهای الکتریکی بدهد، شارش و در نتیجه، جریان الکتریکی در مدار ادامه می‌بابد.

انرژی‌ای را که مولد به واحد بار الکتریکی (یعنی یک کولن) می‌دهد تا در مدار شارش کند، نیروی محرکه‌ی مولد نامیده می‌شود. اگر مولد انرژی U را به بار q بدهد تا آن را از پایانه‌ی منفی به پایانه‌ی مثبت منتقل کند، بنا به تعریف نیروی محرکه‌ی مولد – که آن را با نماد  $\epsilon$  نشان می‌دهیم – می‌توان نوشت:

$$\epsilon = \frac{U}{q} \quad (14-3)$$

یکای نیروی محرکهٔ زول بر کولن ( $\frac{J}{C}$ ) است یا ولت<sup>۱</sup> نامیده می‌شود. در نتیجه، انرژی‌ای که مولد به بار q می‌دهد، برابر  $\epsilon q$  است.

۱- واژه‌ی ولت به افتخار الکساندر ولتا، سازنده‌ی اولین پل الکتریکی، انتخاب شده است.

### ۱۲-۳ مدارهای تک حلقه


یک مدار الکتریکی ساده‌ی تک حلقه از یک یا چند مولد و یک یا چند مقاومت تشکیل شده است که یکی پس از دیگری به کمک سیم‌های رابط (که بدون مقاومت الکتریکی فرض می‌شوند) به دنبال هم بسته شده‌اند. شدت جریان در تمام قسمت‌های مدار یکسان است.

#### تمرین ۱۲-۳

با استفاده از قانون پایستگی بار، توضیح دهید چرا در مدار تک حلقه شدت جریان در همه‌ی قسمت‌های مدار یکسان است؟


در این بخش، قاعده‌ی کلی برای محاسبه‌ی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مدار و محاسبه‌ی شدت جریان مدار را شرح می‌دهیم.

هر مولد دارای مقاومتی است که آن را با نماد  $(r)$  نشان می‌دهیم و آن را مقاومت درونی مولد می‌نامیم. در شکل ۱۲-۳ یک مولد به نیروی محرکه‌ی  $U$  و مقاومت درونی  $r$  نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۳

الف - محاسبه‌ی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مدار: شکل ۱۲-۳ یک مدار تک حلقه را نشان می‌دهد. مدار شامل مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  و مولدهای  $\epsilon_1$  و  $\epsilon_2$  است.



شکل ۱۲-۳

با توجه به آن‌چه در بخش‌های قبل توضیح داده شد، معلوم می‌شود که تغییر پتانسیل (یعنی کاهش یا افزایش پتانسیل) بین دو نقطه از مدار به جهت جریان و اجزایی که بین آن دو نقطه قرار دارند، بستگی دارد.

در مداری که در شکل ۱۳-۳ می‌بینید، اگر بار الکتریکی  $q$  از نقطه‌ی A در جهت نشان داده شده حرکت کند، انرژی پتانسیل آن هنگام عبور از باتری به اندازه‌ی  $\epsilon_2 q$  افزایش و به اندازه‌ی  $q$  کاهش می‌یابد. در عبور از مقاومت  $R_2$  انرژی پتانسیل آن به اندازه‌ی  $IR_2 q$  کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، هنگام عبور از باتری  $\epsilon_1 q$  افزایش انرژی  $q$  و کاهش انرژی  $IR_1 q$  را خواهیم داشت. در  $R_1$  انرژی پتانسیل بار  $q$  به اندازه‌ی  $IR_1 q$  کاهش می‌یابد. هنگامی که بار  $q$  به نقطه‌ی A بر می‌گردد، چون تمام انرژی از دست رفته‌ی آن توسط باتری‌ها تأمین شده است، بنا به اصل پایستگی انرژی، باید بار  $q$  در این نقطه همان انرژی اولیه را داشته باشد؛ بنابراین،

$$U_A + \epsilon_2 q - IR_2 q - IR_1 q + \epsilon_1 q - IR_1 q = U_A$$

اگر طرفین این رابطه را بر  $q$  تقسیم کنیم، رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$V_A + \epsilon_2 - IR_2 - IR_1 + \epsilon_1 - IR_1 = V_A \quad (15-3)$$

با توجه به رابطه‌ی ۱۵-۳ دستورالعمل زیر به دست می‌آید.


۱- هرگاه روی مدار در جهت جریان از مقاومت R یا  $r$  بگذریم، پتانسیل به اندازه‌ی  $IR$  یا  $Ir$  کاهش می‌یابد و اگر در خلاف جهت جریان از مقاومت‌ها بگذریم، پتانسیل به اندازه‌ی  $IR$  یا  $Ir$  افزایش می‌یابد.

۲- هرگاه برای گذر از مولّد (بدون توجه به جهت جریان) از پایانه‌ی منفی به طرف پایانه‌ی مثبت بگذریم، پتانسیل به اندازه‌ی نیروی محرکه‌ی مولّد افزایش می‌یابد. اگر ضمن گذر از مولّد (بدون توجه به جهت جریان) از پایانه‌ی مثبت به پایانه‌ی منفی برویم، پتانسیل به اندازه‌ی نیروی محرکه‌ی مولّد کاهش می‌یابد.

بنابراین، برای محاسبه‌ی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مدار، ابتدا پتانسیل نقطه‌ی اول (مثالاً  $V_A$ ) را می‌نویسیم. آن‌گاه از این نقطه روی مدار در جهت دلخواه به طرف نقطه‌ی دوم می‌رویم و ضمن گذر از هر جزء، تغییر پتانسیل آن جزء را اضافه می‌کنیم تا به نقطه‌ی دوم برسیم. حاصل، برای پتانسیل نقطه‌ی دوم است.

### مثال ۶-۳

در یک مدار تک حلقه مطابق شکل ۱۴-۳ شدت جریان در جهت نشان داده شده ۵ آمپر است. اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ی A و B (یعنی  $V_B - V_A$ ) چه اندازه است؟



شکل ۱۴-۳

حل: اگر در جهت جریان از نقطه‌ی A به سمت نقطه‌ی B جلو رویم، می‌توانیم

بنویسیم:

$$V_A - Ir_2 + \varepsilon_2 - IR_1 - IR_3 = V_B$$

$$- / 5 \times 1 + 12 - / 5 \times 2 - / 5 \times 3 = V_B - V_A$$


$$V_B - V_A = 9 \text{ ولت}$$

### مثال ۷-۳

در مدار شکل ۱۵-۳ اختلاف پتانسیل دو سر مولّد را در دو حالت زیر حساب کنید.

الف) کلید k باز است.

ب) کلید k بسته است و جریان I از مدار می‌گذرد.



شکل ۱۵-۳

الف

حل: الف) در حالتی که کلید باز است،  $I = 0$  و داریم:

$$V_A - 0 \times r + \epsilon = V_B$$

$$V_B - V_A = \epsilon$$

ب) اگر از نقطه‌ی A در جهت جریان به سمت B جلو برویم، می‌توانیم بنویسیم:

$$V_A - Ir + \epsilon = V_B$$

$$V_B - V_A = \epsilon - Ir$$
 اختلاف پتانسیل دو سر مولّد

همان‌طور که در بند الف مثال ۳-۷ دیدید، در حالتی که جریان از مولّد نگذرد ( $\epsilon = 0$ ) اختلاف پتانسیل دو سر مولّد با نیروی محرکه مولّد برابر است؛ بنابراین، نیروی محرکه مولّد برابر اختلاف پتانسیل دو سر مولّد است وقتی که جریانی از آن نگذرد.

می‌دانیم که ولت‌سنج وسیله‌ای است با مقاومت زیاد؛ بنابراین، اگر پایانه‌های یک مولّد را فقط به دو سر یک ولت‌سنج بینیم، چون عملاً جریانی برقرار نمی‌شود، عددی که ولت‌سنج نشان می‌دهد، برابر نیروی محرکه مولّد است. از طرفی، در بند ب مثال ۳-۷ دیدید که وقتی جریان I از مولّد می‌گذرد، اختلاف پتانسیل دو سر مولّد به اندازه‌ی  $Ir$  از نیروی محرکه مولّد کمتر است.  $Ir$  افت پتانسیل در مولّد است.

### فعالیت ۳-۶

وقتی باتری اتومبیل فرسوده می‌شود، مقاومت درونی آن افزایش می‌یابد. چرا این باتری نمی‌تواند اتومبیل را روشن کند.

### فعالیت ۳-۷


می‌دانیم که نیروی محرکه یک باتری اتومبیل ۱۲ ولت و نیروی محرکه هر باتری قلمی  $1/5$  ولت است. به نظر شما، اگر ۸ باتری قلمی را به‌طور متواالی به هم وصل کنیم (یعنی پایانه‌ی مثبت یکی را به‌طور پی در پی به پایانه‌ی منفی دیگری وصل کنیم) تا نیروی محرکه کل آن‌ها ۱۲ ولت شود، آیا با این مجموعه می‌توان اتومبیل را روشن کرد؟ چرا؟

**ب – محاسبه شدت جریان:** برای محاسبه شدت جریان در یک مدار تک حلقه، ابتدا برای جریان جهت دلخواهی انتخاب می‌کنیم و سپس با توجه به دو قاعده‌ای که برای اختلاف پتانسیل گفته شد، از یک نقطه روی مدار شروع می‌کنیم و تغییر پتانسیل دوسر هریک از اجزای مدار را می‌نویسیم تا دوباره به نقطه‌ی شروع برسیم. از رابطه‌ای که به این ترتیب به دست می‌آید، می‌توان شدت جریان را محاسبه کرد. برای مثال، در مدار شکل ۱۶-۳ برای محاسبه‌ی جریان، ابتدا جریان را در جهت نشان داده شده انتخاب می‌کنیم و سپس از نقطه‌ی A روی مدار در جهت جریان جلو می‌رویم. به این ترتیب، خواهیم داشت :

$$V_A - IR_3 - IR_2 - \varepsilon_3 - IR_1 - Ir_2 \varepsilon_2 - Ir_1 \varepsilon_1 = V_A$$

$$\varepsilon_2 \varepsilon_1 - \varepsilon_3 = I(R_3 + R_2 + R_1 + r_2 + r_1)$$

$$I = \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_1 - \varepsilon_3}{R_3 + R_2 + R_1 + r_2 + r_1}$$



شکل ۱۶-۳


با این روش، اگر جریان به دست آمده مثبت باشد، معلوم می‌شود که جهت انتخاب شده درست است و اگر جریانی که به دست می‌آید منفی باشد، معلوم می‌شود جهت جریان در مدار خلاف جهت انتخاب شده است.

### آزمایش ۳-۳

#### اندازه‌گیری مقاومت درونی مولّد

وسیله‌های آزمایش: باتری ۹ ولت، ولتسنج، آمپرسنج و یک مقاومت، کلید قطع و وصل.

۱- مدار را مطابق شکل ۱۷-۳ بیندید.



شکل ۱۷-۳

۲- در حالتی که کلید باز است، اختلاف پتانسیل دو سر باتری را با ولتسنج اندازه بگیرید.

۳- کلید را وصل کنید و در این حالت، شدت جریان و اختلاف پتانسیل دو سر باتری را بخوانید. به کمک این دو آزمایش، با استفاده از رابطه‌ای که در مثال ۷-۳ برای اختلاف پتانسیل دو سر مولد بدست آمد، مقاومت درونی باتری را محاسبه کنید.

توان مولد: با توجه به رابطه‌ی ۱۴-۳ در بخش ۶-۳ اگر جریانی که از مولد می‌گذرد  $I$  باشد، داریم:

$$U = EI \quad (16-3)$$

از آن‌جا توان تولیدشده بهوسیله‌ی مولد از رابطه‌ی ۱۷-۳ بدست می‌آید.

$$P = \frac{U}{t} = I \quad (17-3)$$


بخشی از این توان تولیدی به دلیل مقاومت درونی مولد، در درون مولد مصرف می‌شود، که بنا به آن چه در مورد توان مصرفی در یک مقاومت دیدیم، این مقدار برابر  $rI^2$  است؛ بنابراین، توان مفید مولد (یا توان خروجی) از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید.

$$P = I - rI^2 \quad (18-3)$$

### مثال ۸-۳

دوسر مقاومت  $3/5$  اهمی را به یک باتری به نیروی محرکه‌ی  $E$  و مقاومت درونی  $1\Omega$  بسته‌ایم. شدت جریان در مدار  $2A$  شده است.

الف) اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت و توان مصرف شده در آن را حساب کنید.



شکل ۱۸-۳

ب) نیروی محرکه‌ی مولد و توان تولیدی آن چه اندازه است؟

حل: الف) با توجه به شکل ۱۸-۳ می‌توان نوشت:

اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت

$$V_A - IR = V_B \Rightarrow V_A - V_B = IR = 2 \times 3 / 5 = 7V$$

توان مصرفی در مقاومت  $P = RI^2 = 3 / 5 \times 4 = 14W$

$$V_A - IR - Ir + \epsilon = V_A \quad (b)$$

$$-2 \times 3 / 5 - 2 \times 1 + \epsilon = 0 \Rightarrow \epsilon = 9V \quad \text{نیروی محرکه‌ی مولد}$$

$$P = \epsilon I \Rightarrow P = 9 \times 2 = 18W \quad \text{توان تولیدی مولد}$$

### تمرین ۳-۵


در مدار شکل ۱۹-۳ ۱۹ آمپرسنج  $A/5A^\circ$  و ولتسنج  $4$  ولت را نشان می‌دهد.

الف) مقاومت  $R$  را محاسبه کنید.

ب) توان مصرف شده در مقاومت  $R$  و توان تولیدی مولد را محاسبه کنید.

پ) افت پتانسیل در مولد را محاسبه کنید.

ت) مقاومت درونی مولد را محاسبه کنید.




شکل ۱۹-۳

### ۳-۸- به هم بستن مقاومت‌ها

در مدارهای الکتریکی متقابل معمولاً مقاومت‌ها به صورت‌های متفاوت به هم متصل می‌شوند. برخی از این مدارها می‌توانند بسیار پیچیده باشند. در ادامه به بررسی دو نوع ساده‌ی به هم بستن مقاومت‌ها می‌پردازیم. اکثر مدارهای پیچیده را می‌توانیم با استفاده از روابطی که برای دو نوع به هم بستن ساده‌ی زیر به دست می‌آوریم، بررسی کنیم.

**الف - به هم بستن متواالی مقاومت‌ها:** در این روش، مقاومت‌ها مطابق شکل ۲۰-۳ به هم بسته می‌شوند و در مدار قرار می‌گیرند.



شکل ۲۰-۳

در به هم بستن مقاومت‌ها به‌طور متواالی، هر مقاومت با مقاومت بعدی در یک سر مشترک است. اگر دو سر A و B را به اختلاف پتانسیل ثابتی بیندیم، جریان I از هر یک از مقاومت‌ها می‌گذرد. با توجه به شکل ۲۰-۳ و روش محاسبه‌ی اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در مدار تک حلقه می‌توان نوشت:

$$V_A - IR_1 - IR_2 - IR_3 = V_B \quad (19-3)$$

و از آنجا خواهیم داشت:

$$V_A - V_B = IR_1 + IR_2 + IR_3 \quad (20-3)$$

مقاومت معادل هر مجموعه از این مقاومت‌ها مقاومتی است که اگر به جای آن‌ها به همان اختلاف پتانسیل  $V_A - V_B$  وصل شود، همان شدت جریان از آن عبور کند؛ بنابراین، اگر مقاومت معادل این مجموعه را R بگیریم، خواهیم داشت:

$$V_A - V_B = IR \quad (21-3)$$

$$IR_1 + IR_2 + IR_3 = IR \quad (22-3)$$

یا:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 \quad (23-3)$$

بدیهی است که اگر به جای سه مقاومت، n مقاومت متواالی داشته باشیم، مقاومت معادل آن‌ها از رابطه‌ی ۲۳-۳ به دست می‌آید.

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad (23-3)$$

### مثال ۹-۳

مقاومت‌های  $R_1 = 2\Omega$  و  $R_2 = 4\Omega$  و  $R_3 = 1\Omega$  و  $R_4 = 3\Omega$  را به‌طور متوالی به‌هم بسته‌ایم.

الف - مقاومت معادل مجموعه‌ی مقاومت‌ها را حساب کنید. اگر این مجموعه از مقاومت‌ها را به دو سر مولدی به نیروی محرکه‌ی ۶ ولت و مقاومت درونی ناچیز بیندیم، شدت جریان در مدار چه قدر می‌شود؟

ب - توان مصرفی هر یک از مقاومت‌ها و مجموع توان مصرفی هر مقاومت و توان مصرفی کل را محاسبه و با‌هم مقایسه کنید.


حل: الف - بنا به رابطه‌ی ۲۱-۳ داریم :

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

$$R = 2 + 4 + 1 + 3 = 10 \Omega$$

مقاومت معادل

در شکل ۲۱-۳ الف و ب به‌ترتیب به‌هم بستن مقاومت‌های متوالی را به‌باتری و قرار گرفتن مقاومت معادل را به‌جای آن‌ها مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۱-۳

در این حالت، بنا به آن‌چه در مورد مدارهای تک‌حلقه گفتیم، شدت جریان مدار

$$I = \frac{\epsilon}{R} \Rightarrow I = \frac{6}{10} = 0.6 \text{ A}$$

- ب

$$P_1 = R_1 I^2 \rightarrow P_1 = 2 \times 0.36 = 0.72 \text{ W}$$

$$P_2 = 4 \times 0.36 = 1.44 \text{ W}$$

$$P_3 = 1 \times 0.36 = 0.36 \text{ W}$$

$$P_4 = 3 \times 0 / 36 = 1 / 0.8 \text{ W}$$

$$P = RI^2 \Rightarrow P = 10 \times 0 / 36 = 3 / 6 \text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 0 / 72 + 1 / 44 + 0 / 36 + 1 / 0.8 = 3 / 6 \text{ W}$$


بنابراین توان مصرفی کل برابر مجموع توان مصرفی مقاومت‌هاست.

### تمرین ۶-۳

می‌خواهیم تعدادی لامپ ۱۲ ولتی و ۲۶ ولتی را با برق ۱۸۰ ولت روشن کنیم.  
چند عدد از این لامپ‌ها را به‌طور متوالی به هم بیندیم تا بدون آن که بسوزنند، توان  
مصرفی هر کدام همان ۲۶ وات باشد؟

### آزمایش ۴-۳


وسیله‌های لازم: چند مقاومت  $1/7\Omega$ ،  $12\Omega$ ،  $10\Omega$  و  $15\Omega$ ، سیم رابط،  
ولت‌سنج، آمپرسنج، کلید قطع و وصل، منبع تغذیه و اهم متر.  
۱- ابتدا سه یا چهار مقاومت را به‌طور متوالی به هم بیندید و پس از آن با این  
مقاومت‌ها مداری مطابق شکل ۲۲-۳ ترتیب دهید.



شکل ۲۲-۳

۲- با اندازه‌گیری شدت جریان و اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه‌ی مقاومت‌ها  
از رابطه‌ی  $R = \frac{V}{I}$  مقاومت معادل را اندازه‌بگیرید و پس از آن، با استفاده از اهم متر،  
 مقاومت معادل مجموعه‌ی مقاومت‌ها را اندازه‌گیری کنید. نتیجه را با آن‌چه از رابطه‌ی  
 $R = \frac{V}{I}$  به‌دست آورده‌اید، مقایسه نمایید.


ب – به هم بستن مقاومت‌ها به‌طور موازی: شکل ۲۳-۳ سه مقاومت را نشان می‌دهد که بین دو نقطه‌ی A و B به‌طور موازی به هم بسته شده‌اند.



شکل ۲۳-۳

در به هم بستن مقاومت‌ها یک سر همه‌ی مقاومت‌ها به یک نقطه (مثلاً نقطه‌ی A) و سر دیگر همه‌ی آن‌ها نیز به یک نقطه (مثلاً نقطه‌ی B) بسته شده است. در این حالت، اگر دو سر مجموعه مطابق شکل ۲۴-۳ به اختلاف پتانسیل V وصل شود، جریان الکتریکی در هر یک از مقاومت‌ها برقرار می‌گردد. بنابر اصل پایستگی بار، باید شدت جریان در شاخه‌ی اصلی با مجموع شدت جریان‌هایی که در هر یک از مقاومت‌ها برقرار شده است، برابر باشد.

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \quad (24-3)$$



شکل ۲۴-۳

### فعالیت ۸-۳

آزمایشی را طراحی کنید که درستی رابطه‌ی ۲۴-۳ را نشان دهد.

در به هم بستن مقاومت‌ها به‌طور موازی چون یک سر مقاومت‌ها به نقطه‌ی A و سر دیگر به نقطه‌ی B وصل است بنابراین ولتاژ یک سر همه مقاومت‌ها  $V_A$  و سر دیگر  $V_B$  است. به عبارت دیگر، در این حالت اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌های موازی یکسان است؛ بنابراین، براساس قانون اهم می‌توان نوشت:

$$I_1 = \frac{V}{R_1} \quad I_2 = \frac{V}{R_2} \quad I_3 = \frac{V}{R_3} \quad (25-3)$$

اگر مقاومت معادل این مقاومت‌های موازی را با  $R$  نشان دهیم، برای مقاومت معادل آن‌ها نیز داریم:

$$I = \frac{V}{R} \quad (26-3)$$

از رابطه‌های ۲۴-۳ و ۲۵-۳ و ۲۶-۳ نتیجه می‌شود:

$$\frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} \quad (27-3)$$

یا:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

بنابراین، در به هم بستن مقاومت‌ها به‌طور موازی، وارون مقاومت معادل برابر مجموع وارون مقاومت‌هاست.

### تمرین ۷-۳

نشان دهید وقتی دو مقاومت به‌طور موازی به یکدیگر وصل شوند، نسبت شدت جریان‌های آن‌ها به نسبت وارون مقاومت‌هاست.

### مثال ۱۰-۳

مقاومت‌های  $R_1 = 6\Omega$  و  $R_2 = 4\Omega$  و  $R_3 = 12\Omega$  و  $R_4 = 6\Omega$  را به‌طور موازی به هم می‌بندیم و در دو سر آن‌ها اختلاف پتانسیل ۱۵ ولت برقرار می‌کنیم.

الف – مقاومت معادل و شدت جریان کل را به‌دست آورید.

ب – شدت جریان را در هر یک از مقاومت‌ها حساب کنید.

پ – توان مصرفی هر مقاومت و توان مصرفی کل را محاسبه کنید.

حل: الف – برای محاسبه‌ی مقاومت معادل بنا به رابطه‌ی ۲۷-۳ داریم:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{2+3+1+2}{12} = \frac{8}{12}$$

$$R = \frac{12}{1} = 12 \Omega$$

مقاومت معادل

شدت جریان کل از رابطه‌ی  $I = \frac{V}{R}$  بدست می‌آید.

$$I = \frac{15}{12} = 1.25 A$$


شدت جریان کل

ب- با توجه به شکل ۲۵-۳ برای محاسبه‌ی شدت جریان در هر یک از مقاومت‌ها، می‌توان نوشت:

$$V = I_1 R_1 = I_2 R_2 = I_3 R_3 = I_4 R_4$$

$$I_1 = \frac{15}{6} = 2.5 A \quad \text{و} \quad I_2 = \frac{15}{4} = 3.75 A$$

$$I_3 = \frac{15}{12} = 1.25 A \quad \text{و} \quad I_4 = \frac{15}{6} = 2.5 A$$



شکل ۲۵-۳

همان‌طور که می‌بینید، شدت جریان به نسبت وارون مقاومت‌ها توزیع شده است.

با رابطه‌ی ۱۱-۳ داریم:

$$P = VI$$

$$P_1 = 15 \times 2.5 = 37.5 W \quad P_2 = 15 \times 3.75 = 56.25 W$$

$$P_3 = 15 \times 1.25 = 18.75 W \quad P_4 = 15 \times 2.5 = 37.5 W$$

برای محاسبه‌ی توان کل با استفاده از مقاومت معادل می‌توان نوشت:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{225}{12} = 18.75 W$$


همان‌طور که پیش‌تر هم دیدیم، برای محاسبه‌ی توان کل می‌توانستیم توان مصرفی در مقاومت‌ها را با هم جمع کنیم.

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 37.5 + 56.25 + 18.75 + 37.5 = 150 W$$

### تمرین ۱-۳

در شکل ۲۶-۳ قسمتی از یک مدار را مشاهده می‌کنید. اگر توان مصرفی در

مقاومت ۱۲ اهمی ۳ وات باشد، شدت جریان در مقاومت‌های ۴Ω و ۳Ω و شدت جریان کل چه قدر است؟




شکل ۲۶-۳

در مواردی ممکن است تعدادی از مقاومت‌ها به طور متواالی و تعدادی دیگر به صورت موازی به هم بسته شده باشند. در شکل ۲۷-۳ تعدادی مقاومت شامل مقاومت‌های موازی ( $R_۱$  و  $R_۴$  و  $R_۳$ ) را مشاهده می‌کنید که با سه مقاومت  $R_۱$  و  $R_۲$  و  $R_۶$  به طور متواالی بسته شده‌اند. در این موارد که مقاومت‌ها شامل مجموعه‌ای موازی و متواالی است، برای محاسبه‌ی مقاومت معادل مجموعه، می‌توان به جای مقاومت‌های موازی در هر قسمت معادل آن‌ها را قرار داد و پس از آن، مقاومت معادل مجموعه‌ی متواالی را محاسبه کرد.

در شکل ۲۷-۳ اگر مقاومت معادل  $R_۳$  و  $R_۴$  و  $R_۵$  برابر  $R$  باشد، به جای مقاومت‌های شکل می‌توان مجموعه‌ی مقاومت‌های شکل ۲۸-۳ را نشاند.



شکل ۲۷-۳



جانشانی مقاومت‌های شکل ۲۷-۳

شکل ۲۸-۳

به همین ترتیب، به جای مقاومت‌های شکل ۲۸-۳ می‌توان مقاومت معادل آن‌ها را مطابق شکل ۲۹-۳ نشاند.



$$R' = R_1 + R_2 + R + R_6$$


شکل ۲۹-۳

مقاومت معادل مقاومت‌های شکل ۲۷-۳ است.

### مثال ۱۱-۳

در مدار شکل ۳۰ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ی A و B ۲۴ ولت است.

شدت جریانی را که آمپرسنج (A) نشان می‌دهد، چند آمپر است؟




شکل ۳۰-۳


حل: برای محاسبه‌ی شدت جریان کل، نخست با اعمال ساده‌سازی‌های نشان داده شده در شکل‌های ۳۱-۳ الف تا ۳۱-۳ گ مدار معادل شکل ۳۰-۳ را به دست می‌آوریم.

- الف - مقاومت معادل دو مقاومت موازی  $3\Omega$  و  $6\Omega$  برابر  $2\Omega$  است.
- ب - مقاومت معادل دو مقاومت متواالی  $2\Omega$  و  $2\Omega$  برابر  $4\Omega$  است.
- پ - مقاومت معادل دو مقاومت موازی  $4\Omega$  و  $12\Omega$  برابر  $3\Omega$  است.
- ت - مقاومت معادل دو مقاومت متواالی  $3\Omega$  و  $3\Omega$ ، یعنی مقاومت معادل مدار شکل ۳۰-۳، برابر  $6\Omega$  است. در این حالت، شدت جریانی که آمپرسنج نشان می‌دهد،


$$I = \frac{V}{R} = \frac{24}{6} = 4A$$




ب



الف



ت




پ

شکل ۳۱-۳

### ۳-۹- قانون کیرشهف

در مثال‌های ۱۱-۳، ۹-۳ و ۱۰-۳ با استفاده از مقاومت معادل، مدار را ساده کردیم و پاسخ مورد نظر را به دست آوردیم. این روش ساده‌سازی همواره قابل استفاده نیست. بهویژه در مدارهای که شامل باتری‌های متعددند. این گونه مدارها را می‌توان با به کار بردن قانون‌هایی که در همه مدارها به کار می‌روند و به قانون‌های کیرشهف معروف‌اند، بررسی کرد. این قانون‌ها عبارت‌اند از:

**الف - قانون شدت جریان‌ها:** مجموع جریان‌هایی که به هر گره (یعنی نقطه‌ای که اجزای مدار در آن نقطه به هم متصل شده‌اند) می‌رسند، برابر مجموع جریان‌هایی است که از آن نقطه خارج می‌شوند (این قاعده از اصل پایستگی بار نتیجه می‌شود). در شکل ۳۲-۳،  $I_1$  و  $I_2$  به نقطه‌ی A وارد و  $I_3$  از آن نقطه خارج می‌شود یا  $I_3 = I_1 + I_2$  به نقطه‌ی B وارد و  $I_1$  و  $I_2$  از آن نقطه خارج می‌شوند. اگر P گره در مدار وجود داشته باشد، این قانون را برای P- گره می‌توان نوشت:



۳۲-۳ شکل

با به قانون شدت جریان‌ها

$$I_3 = I_1 + I_2$$


**ب - قانون اختلاف پتانسیل‌ها:** در هر حلقه یا هر مدار بسته، مجموع جبری اختلاف پتانسیل‌ها صفر است. در به کار بردن این قانون باید نکته‌های زیر را رعایت کرد.

- ۱- همان‌طور که در بخش ۳-۶ در مورد مدار تک‌حلقه دیدیم، اگر جهت جریان در مدار مشخص نباشد، جهتی را برای جریان انتخاب می‌کنیم و همان روش را برای حل‌لهی موردنظر به کار می‌بریم.
- ۲- اگر n شاخه در مدار وجود داشته باشد، برای حل مدار به n معادله نیاز داریم و برای نوشتن معادله‌ها به تعداد لازم حل‌لهی در نظر می‌گیریم.

در مثال‌هایی که در ادامه می‌آید، با کاربردهای این قانون‌ها در حل مسئله‌ها آشنا می‌شویم.


### مثال ۱۲-۳

در مدار شکل ۳۳-۳ شدت جریان را در هر یک از مقاومت‌ها حساب کنید  
(مقاومت درونی مولدها ناچیز است).



شکل ۳۳-۳

حل: ابتدا برای هر شاخه، جریانی در جهت دلخواه مطابق شکل ۳۴-۳ انتخاب می‌کنیم. با توجه به تعریف گره – همان‌طور که در شکل ۳۴-۳ دیده می‌شود – دو گره در این مدار وجود دارد ( نقطه‌های B و E).



شکل ۳۴-۳

در این صورت، بنا به قانون شدت جریان‌ها بین شدت جریان‌ها رابطه‌ای به صورت زیر برقرار است.

$$I = I_1 + I_2 \quad (1)$$

بنا به قانون اختلاف پتانسیل‌ها در حلقه‌ی (مسیر بسته) CDFAC (شامل  $R_3$  و  $\epsilon_2$ ) و  $R_1$  و  $\epsilon_1$  می‌توان نوشت:

$$-IR_3 - \epsilon_2 - I_1R_1 = 0 \quad (2)$$

در حلقه‌ی CDEBC (شامل  $R_2$  و  $\epsilon_2$  و  $R_1$ ) نیز می‌توان نوشت:

$$-IR_2 - \epsilon_2 - I_2R_2 = 0 \quad (3)$$

از سه معادله‌ی ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب  $I_1$  و  $I_2$  و  $I$  را به دست می‌آوریم. برای حل کردن این معادله‌ها، در معادله‌های ۲ و ۳ به جای  $I$  مساوی آن – یعنی  $I_1 + I_2 - I$  – را قرار می‌دهیم. درنتیجه، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} -2I_1 - I_2 = 4 \\ -I_1 - 3I_2 = 7 \end{cases}$$


و از آنجا نتیجه می‌شود:

$$I_2 = 2A \quad \text{و} \quad I_1 = 1A$$

$$I = I_1 + I_2 = 2 + 1 = 3A$$

### تمرین ۹-۳

در مدار شکل ۳۵-۳ شدت جریان را در هر شاخه محاسبه کنید.



شکل ۳۵-۳

### مثال ۱۳-۳

در مدار شکل ۳۶-۳ شدت جریان در هر شاخه چند آمپر است؟

حل: در حلقه‌ی ۱ بنا به قاعده‌ی اختلاف پتانسیل‌ها می‌توان نوشت:


$$-I_1 R_1 - \epsilon_2 - I_2 R_4 + \epsilon_1 = 0$$

در حلقه‌ی ۲ می‌توان نوشت:

$$-I_2 R_2 - \epsilon_2 - I_2 R_4 - I_3 R_3 + \epsilon_3 = 0$$

و بنا به قاعده‌ی شدت جریان‌ها

$$I_2 = I_1 + I_3$$



شکل ۳۶-۳

یا :

$$\begin{cases} -1 \times I_1 - 6 - 2 \times I_2 + 13 = 0 \\ -2 \times I_3 - 6 - 2I_2 - 1 \times I_3 + 18 = 0 \end{cases}$$

$$-I_1 - 6 - 2(I_1 + I_2) + 13 = 0 \Rightarrow 3I_1 - 2I_2 + 7 = 0$$

$$-2I_3 - 6 - 2(I_1 + I_3) - I_2 + 18 = 0 \Rightarrow 2I_1 - 5I_2 + 12 = 0$$

از حل دو معادله ای اخیر نتیجه می شود :

$$I_3 = 2A \quad I_2 = 3A \quad I_1 = 1A$$

### مثال ۳۷-۳

شکل ۳۷-۳ قسمتی از یک مدار را نشان می دهد.  $V_A - V_B$  را حساب کنید.


حل: همان طور که در شکل ۳۷-۳ دیده می شود،  $I_1$  و  $I_2$  به نقطه A تزدیک و

از آن نقطه دور می شود بنابراین :

$$I = I_1 + I_2 = 2 + 1/5 = 3/5A$$

$$V_A - IR_2 + \varepsilon_2 - IR_5 = V_B \quad \text{از طرفی}$$

$$V_A - V_B = 3/5 \times 1 - 6 + 3/5 \times 3 = 18V$$



شکل ۳۷-۳


## تمرین‌های فصل سوم

- ۱- شارش بار در هر مقطع رسانا را هنگام اعمال میدان الکتریکی در دو سر رسانا و موقع عدم حضور میدان مقایسه کنید. تغییر دما در هر یک از این وضعیت‌ها چه اثری بر آهنگ شارش بار دارد؟
- ۲- مناسب‌ترین ولتسنج برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل در یک مدار چه ویژگی‌ای باید داشته باشد؟ اگر ولتسنج مناسب نباشد، آن‌چه اندازه‌گیری می‌شود با اندازه‌ی واقعی چه تفاوتی دارد؟ سؤال بالا را در مورد آمپرسنج مناسب هم بررسی کنید.

۳- قانون اهم رابطه‌ی مقاومت را با شدت جریان و ولتاژ بیان می‌کند  $\frac{V}{I} = R$ . توضیح دهید

اگر ولتاژ افزایش یا کاهش یابد مقادار  $R$  تغییر می‌کند؟

- ۴- اختلاف پتانسیل دو سر باتری اتوبیل‌های سواری برابر ۱۲ ولت است. اگر ۸ باتری قلمی ۱/۵ ولتاژ را به طور متواالی به یکدیگر وصل کنیم، اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه‌ی آن‌ها نیز برابر ۱۲ ولت می‌شود. توضیح دهید چرا در خودروها به جای باتری خودرو از ۸ باتری قلمی استفاده نمی‌شود.




۵- شکل ۳-۲۸ نمودار  $V$ - $I$  را برای دو نوع رسانا

نشان می‌دهد. مقاومت کدام‌یک بیش‌تر است؟

- ۶- نمودار تغییرات ولتاژ دوسر مولد را بر حسب شدت جریانی که از آن می‌گذرد به طور کیفی رسم کنید.

- ۷- لامپ‌های یک درخت زینتی، به طور متواالی متصل شده‌اند. اگر یکی از لامپ‌ها بسوزد، چه اتفاقی می‌افتد؟




۸- در شکل ۳-۲۹ تعدادی لامپ مشابه به طور موازی به هم متصل شده‌اند و هر لامپ با کلیدی همراه است.

بررسی کنید که با بستن کلیدها یکی پس از دیگری، اعدادی که آمپرسنج و ولتسنج نشان می‌دهند، چه تغییری می‌کند؟

۹- دو مقاومت مساوی  $R$  را یک بار به طور متواالی و بار دیگر به طور موازی به یکدیگر می‌بنديم و آن‌ها را هر بار به ولتاژ  $V$  وصل می‌کنیم. نسبت توان مصرف شده در حالت موازی به توان مصرف شده در حالت متواالی چه قدر است؟

- ۱۰- سه مقاومت مشابه  $12\Omega$  اهمی را یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازی به یکدیگر می‌بندیم و به اختلاف پتانسیل  $12$  ولت وصل می‌کنیم. در هر بار، چه جریانی از هر مقاومت می‌گذرد؟
- ۱۱- دو مقاومت موازی  $6\Omega$  و  $12\Omega$  اهمی به طور متوالی به یک مقاومت  $2\Omega$  اهمی وصل شده است. در این حال، شبکه را به دو سر یک باتری  $36$  ولتی با مقاومت داخلی ناچیز می‌بندیم. توان مصرفی را در مقاومت  $6\Omega$  اهمی محاسبه کنید.

- ۱۲- از مقاومت‌های موازی  $2\Omega$ ،  $4\Omega$  و  $12\Omega$  عبور می‌کند. جریان




عبوری از مقاومت  $6\Omega$  چقدر است؟  
۱۳- در مدار شکل ۴۰-۳ شدت جریان در جهت نشان داده شده  $1/2$  آمپر است.

شکل ۴۰-۳

الف - نیروی محرکه‌ی  $\epsilon_2$  و  $V_A - V_B$  چه قدر است؟


ب - انرژی مصرف شده در  $R_1$  و  $R_2$  را در

مدت  $5$  ثانیه حساب کنید.



۱۴- در مدار شکل ۴۱-۳، شدت جریان در مدار و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه‌ی A و B را محاسبه کنید.

شکل ۴۱-۳




۱۵- در شکل ۴۲-۳ پتانسیل نقطه‌ی A را محاسبه کنید.


۱۶- شدت جریانی که آمپرسنج در مدار شکل ۴۳-۳ نشان می‌دهد، برابر ۲ آمپر است.

الف - مقاومت  $R_2$

ب - توان مصرفی هر یک از دو مقاومت را حساب کنید.




شکل ۴۳-۳




شکل ۴۴-۳

۱۷- در مدار شکل ۴۴-۳، شدت جریان در هر باتری و توان مصرفی کل مقاومت‌های  $R_3$  و  $R_4$  و  $R_5$  را به دست آورید.

۱۸- در مدار شکل ۴۵-۳ جریان  $I_1$  چند آمپر است؟




شکل ۴۵-۳



۱۹- در شکل ۴۶-۳، بار الکتریکی و انرژی ذخیره شده در خازن  $C$  را محاسبه کنید.

شکل ۴۶-۳

## ۲



می‌دانیم آهنرباهای دائم در فضای اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند. در این فصل خواهیم دید جریان الکتریکی نیز می‌تواند میدان مغناطیسی تولید کند. شکل بالا یک سیم‌لوهی حامل جریان را نشان می‌دهد که در فضای اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد کرده است و این میدان باعث جهت‌گیری برآدهای آهن در راستای خط‌های میدان مغناطیسی شده است.

## فصل ۴

### مغناطیس

اگر تاکنون با یک اسباب بازی مغناطیسی بازی کرده باشید، یا یک قطب‌نما را به کار برده باشید و یا آهنربایی را مثلاً برای نگهدارشتن یک برگه‌ی کاغذ روی بدنه‌ی یخچال مورد استفاده قرار داده باشید، احتمالاً از مشاهده‌ی پدیده‌های مربوط به شگفت‌آمده‌اید. آهنرباها برای بسیاری از ما جذب است خاصی دارند.

آهنربایی را در دست خود نگه دارید و تزدیک یک جسم آهنی یا فولادی بایستید، آیا احساس نمی‌کنید که دست شما به طرف آن جسم کشیده می‌شود. در هر یک از دستان خود یک آهنربا نگه دارید، حتی وقتی هم که دو آهنربا با هم در تماس نیستند، وجود نیروی مغناطیسی را احساس می‌کنید. اگر یک ماده‌ی غیرمغناطیسی مثل شیشه نیز بین دو آهنربا باشد، باز هم این نیرو وجود دارد. دو آهنربا حتی در خلا هم به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. زمین نیز خود یک آهنربای عظیم است، که اثرهای ناشی از آن در پدیده‌های متفاوت دیده می‌شود.



شب هنگام، نور شمالگان (شفق قطبی) در نیم کره‌ی شمالی به صورت پرده‌ای نورانی در آسمان دیده می‌شود، ضخامت این پرده‌ی خمیده می‌تواند به ارتفاع چند کیلومتر و به طول چندین هزار کیلومتر باشد.

در این فصل خواهیم دید که جریان‌های الکتریکی نیز اثرهای مغناطیسی دارند. از اثرهای مغناطیسی سیم‌های حامل جریان و مواد مغناطیسی در بسیاری از ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که زندگی روزانه‌ی ما را ساده‌تر می‌کنند، استفاده می‌شود.

## ۱-۴ آهنربا


یونانیان باستان، بیش از  $25^{\circ}$  سال پیش با پدیده‌ی آهنربایی آشنا بودند. تالس که اغلب از او به عنوان پدر علم یونان یاد می‌شود، ماده‌ی کانی مگنتیت ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ) را که آهن را می‌رباید می‌شناخت. همان‌گونه که می‌دانید، ماده‌های دارای این ویژگی را آهنربا می‌نامند. چینی‌های باستان نیز با ویژگی‌های مغناطیسی برخی از سنگ‌های آهنربا آشنایی داشتند و تکه‌هایی از این سنگ‌ها را به صورت قطب‌نماهای ساده در دریانوردی به کار می‌بردند.

### فعالیت ۱-۴

در گروه خود آنچه را که درباره‌ی آهنرباها و کاربردهای آن‌ها می‌دانید، به بحث بگذارید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

آهنرباها را با توجه به نوع کاربردی که دارند، به شکل‌های مختلف (میله‌ای، نعلی‌شکل، تیغه‌ای و ...) می‌سازند.

قطب‌های آهنربا: در آهنربا – بهر شکلی که باشد – دو ناحیه وجود دارد که خاصیت آهنربایی در آن‌ها بیش از قسمت‌های دیگر است. این ناحیه‌ها را قطب‌های آهنربا می‌نامند. قطب‌های آهنرباها به شکل‌های مختلف را در شکل ۱-۴ مشاهده می‌کنید. تجمع سنجاق‌های کوچک مکان قطب‌های آهنربا را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴

## ۲-۴ فعالیت

به کمک براده‌های آهن یا چند سنjac، قطب‌های هریک از آهنرباهایی را که در اختیار دارید، تعیین کنید.

پیش از این دیده‌اید که عقربه‌ی مغناطیسی همواره در جهت معینی می‌ایستد، به‌گونه‌ای که یک قطب معین آن مطابق شکل ۲-۴ تقریباً به طرف شمال و قطب دیگر آن به طرف جنوب قرار می‌گیرد. قطبی را که به سوی شمال تمایل دارد (یا به عبارت دیگر شمال‌گرا است) قطب N و قطب جنوب‌گرا را قطب S می‌نامند (شکل ۲-۴). قطب‌های همنام آهنرباها یک دیگر را می‌رانند و قطب‌های غیرهمنام یک دیگر را می‌ربایند.




شکل ۲-۴—قطب‌نماهایی که ملاحان در دریا و کوهنوردان به هنگام مه غلیظ برای تعیین جهت حرکت بدکار می‌برند، در واقع یک آهنربای میله‌ای نازک است که بر روی پایه‌ای سوار است و می‌تواند آزادانه بر روی آن بچرخد، و جهت تقریبی شمال را نشان دهد. قطب‌نما را عقربه‌ی مغناطیسی هم می‌نامند.

## ۳-۴ فعالیت

آزمایشی که اثر قطب‌های آهنربا را بر یک دیگر نشان دهد طراحی کنید و انجام دهید.

اگر دو آهنربای نعلی‌شکل را مطابق شکل ۳-۴ در دو دست خود نگه‌دارید و سعی کنید آن‌ها را طوری به هم تزدیک کنید که قطب‌های همنام به یک دیگر تزدیک شوند، به خوبی می‌توانید نیروی رانش بین قطب‌های همنام را احساس کنید.




شکل ۳-۴

القای خاصیت مغناطیسی: دیدیم که آهنرباها قطعه‌هایی از جنس آهن را می‌ربایند. علاوه بر آهن، ماده‌هایی نظیر نیکل، کالت و الیازهایی که از این سه فلز تشکیل شده‌اند نیز جذب آهنربا می‌شوند. با انجام دادن آزمایش ۱-۴ در می‌یابید که قطعه‌ی آهنی ربوده شده توسط آهنربا، خود خاصیت آهنربایی پیدا کرده است.

### آزمایش ۴-۱

وسیله‌های آزمایش: یک آهنربای میله‌ای، تعدادی میخ آهنی، مقداری براده‌ی آهن (یا سنjac کوچک).

- ۱- به کمک براده‌های آهن تحقیق کنید که میخ‌ها خاصیت آهنربایی ندارد.
- ۲- آهنربا را مطابق شکل ۴-۱ الف به یک انتهای میخ تزدیک کنید. بار دیگر خاصیت آهنربایی میخ را به کمک براده‌های آهن تحقیق کنید.
- ۳- مانند شکل ۴-۱ ب میخ‌های دیگری را با استفاده از ریاضی مغناطیسی ایجاد شده پشت سر یک دیگر قرار دهید و هر بار وجود یا نبود خاصیت آهنربایی در آخرین میخ را بررسی کنید.
- ۴- آهنربای میله‌ای را از میخ‌ها دور کنید و بار دیگر خاصیت آهنربایی میخ‌ها را بررسی کنید.



شکل ۴-۴

نتیجه‌ی آزمایش ۱-۴ را می‌توانیم به شرح زیر توجیه کنیم:

وقتی که آهنربا در نزدیکی میخ قرار می‌گیرد، در میخ خاصیت مغناطیسی القا می‌شود. اگر قطب N آهنربا را تزدیک به یک سر میخ بیاوریم، مطابق شکل ۴-۵ خاصیت آهنربایی طوری القا می‌شود که آن سر، قطب S و سر دورتر قطب N شود. ریاضی بین دو قطب غیرهمنام (N در آهنربا و S در میخ) سبب ربوده شدن میخ به سمت آهنربا می‌شود.



شکل ۵-۴

این پدیده را القای خاصیت مغناطیسی می‌نامند. همان‌طور که با انجام دادن آزمایش ۵-۱ نشان داده‌اید، با دور کردن آهنربای اصلی، خاصیت آهنربایی القا شده نیز از بین می‌رود. علاوه بر این، خاصیت آهنربایی که در اثر القا در یک قطعه آهن، نیکل یا کبالت ایجاد می‌شود، همواره به صورتی است که قطعه‌ی یاد شده جذب آهنربای اصلی می‌شود.


#### فعالیت ۴

فرض کنید دو میله‌ی کاملاً مشابه یکی از جنس آهن و دیگری آهنربا در اختیار دارید. با بحث در گروه خود، روشی را پیشنهاد کنید که با استفاده از آن بتوانید بدون استفاده از هیچ وسیله‌ی دیگری، میله‌ای را که از جنس آهنرباست مشخص کنید.

#### ۴-۲- میدان مغناطیسی

در فصل دوم با مفهوم میدان الکتریکی آشنا شدید. در آنجا دیدید که در فضای اطراف هر جسمی که بار الکتریکی دارد خاصیتی ایجاد می‌شود که می‌تواند بر هر جسم باردار دیگری که در آن فضا قرار گیرد نیرو وارد کند. هم‌چنین دیدیم که برای توصیف این خاصیت از یک کمیت برداری به نام میدان الکتریکی با نماد  $\vec{E}$  استفاده می‌شود.

در فضای اطراف یک آهنربا نیز خاصیتی وجود دارد که در اثر آن در قطعه‌های آهنی خاصیت آهنربایی القا می‌شود و بر قطب‌های آهنرباهای دیگر نیرویی وارد می‌شود. برای مثال هرگاه یکی از قطب‌های آهنربای میله‌ای را به یک عقربه‌ی مغناطیسی که در راستای تقریبی شمال و جنوب جفرانیایی بر روی پایه‌ای قرار دارد، تزدیک کنیم، می‌بینیم که عقربه‌ی مغناطیسی می‌چرخد (شکل ۶-۴).



شکل ۶-۴ - اثر آهنربا بر عقربه‌ی مغناطیسی ای که در نزدیکی آن قرار دارد.

در این وضع اگر آهنربا را دور کنیم، عقربه دوباره در راستای تقریبی شمال و جنوب محل قرار می‌گیرد. این آزمایش وجود خاصیتی را در محیط اطراف یک آهنربا نشان می‌دهد. خاصیتی را که در اطراف آهنربا ایجاد می‌شود و به موجب آن به عقربه‌ی مغناطیسی نیرو وارد می‌شود میدان مغناطیسی می‌نامند. میدان مغناطیسی را با نماد  $\vec{B}$  نمایش می‌دهند.

میدان مغناطیسی کمیتی برداری است و مانند هر کمیت برداری دیگری دارای جهت و بزرگی است. در ادامه‌ی بحث، نخست جهت این بردار و سپس بزرگی و یکای آن را تعریف می‌کنیم.

**جهت میدان مغناطیسی:** دیدیم هنگامی که یک عقربه‌ی مغناطیسی را در میدان مغناطیسی یک آهنربا قرار می‌دهیم، عقربه می‌چرخد و در جهت معینی می‌ایستد. اگر آهنربا را در امتداد جدیدی قرار دهیم، عقربه‌ی مغناطیسی نیز خواهد چرخید و در جهت دیگری قرار خواهد گرفت. میدان مغناطیسی در هر نقطه بنا به تعریف هم راستای عقربه‌ی مغناطیسی است که در آن نقطه به حال تعادل درآمده باشد و سوی آن از  $S$  عقربه به  $N$  آن است. به این ترتیب، می‌توانیم بگوییم :

هنگامی که آهنربا در نزدیکی عقربه‌ی مغناطیسی قرار می‌گیرد، عقربه می‌چرخد تا در امتداد میدان مغناطیسی آهنربا قرار گیرد و قطب  $N$  آن سوی میدان مغناطیسی را نشان می‌دهد.

**خط‌های میدان مغناطیسی:** در فصل ۲ دیدیم که میدان الکتریکی را با خط‌های میدان الکتریکی نمایش می‌دهند. میدان مغناطیسی را نیز می‌توان توسط خط‌های میدان مغناطیسی نمایش داد. این خط‌ها طوری رسم می‌شوند که راستای میدان مغناطیسی در هر نقطه مماس بر خط میدان در آن نقطه باشد. خط میدان مغناطیسی در هر نقطه همسو با میدان مغناطیسی در آن نقطه است. علاوه بر این تراکم این خط‌ها در هر ناحیه از فضا نشانگر بزرگی میدان مغناطیسی در آن ناحیه است.

## ۲-۴ آزمایش

**وسیله‌های آزمایش:** یک آهنربای میله‌ای، یک عقربه‌ی مغناطیسی، مداد و کاغذ.

۱- آهنربای میله‌ای را روی کاغذ قرار دهید.

۲- عقربه‌ی مغناطیسی را مطابق شکل ۷-۴ الف نزدیک قطب  $N$  آهنربا قرار

دهید و با مداد در نقطه‌ای که قطب  $N$  عقربه به آن سمت ایستاده یک نقطه بگذارید.

۳- عقربه را جایه‌جا کنید به‌طوری که قطب  $S$  آن روی نقطه‌ای که علامت

زدهاید قرار گیرد. بار دیگر با مداد در مکان قطب N عقربه نقطه‌ای بگذارید.


۴- این کار را آنقدر ادامه دهید تا بار دیگر عقربه به آهربای میله‌ای برسد.

۵- این نقطه‌ها را به هم وصل کنید. روی منحنی حاصل، جهتی را که قطب N


عقربه در آن می‌ایستد، با رسم پیکان مشخص کنید.

۶- مرحله‌های ۲ تا ۴ را چند بار تکرار کنید. هر بار از نقطه‌ای نزدیک نقطه‌ی

شروع قبلی آغاز کنید تا آنکه شکلی مانند شکل ۴-۷ ب بددست آورید.



شکل ۴-۷ اف



شکل ۴-۷ ب

با استفاده از مقداری براده‌ی آهن می‌توان طرحی از خط‌های میدان مغناطیسی یک آهنربا تهیه کرد. برای این کار آزمایش ۴-۳ را انجام دهید.

## آزمایش ۳-۴

وسیله‌های آزمایش: آهنربای میله‌ای، آهنربای نعلی‌شکل، براده‌ی آهن، یک صفحه‌ی شیشه‌ای یا مقوای، یک نمک‌پاش (یا وسیله‌ی دیگری برای پاشیدن براده‌ی آهن).

۱- آهنربای میله‌ای را روی میز قرار دهید و صفحه‌ی شیشه‌ای (یا مقوای) را روی آن بگذارید.

۲- به کمک نمک‌پاش براده‌های آهن را به طور یکنواخت به ضخامت خیلی کم روی شیشه بپاشید.

۳- چند ضربه‌ی آرام به صفحه‌ی شیشه‌ای بزنید تا براده‌های آهن در راستای خط‌های میدان مغناطیسی قرار گیرند. طرحی که روی صفحه‌ی شیشه‌ای پدیدار می‌شود، نقشه‌ای از خط‌های میدان مغناطیسی یک آهنربای میله‌ای است.

## پرسش ۴-۱

با استفاده از خاصیت القای مغناطیسی، توضیح دهید که چرا براده‌های آهن در آزمایش ۳-۴ در راستای خط‌های میدان مغناطیسی می‌ایستند.

میدان مغناطیسی یکنواخت: اگر خط‌های میدان مغناطیسی در ناحیه‌ای از فضا با یک دیگر موازی و هم فاصله باشند، بردار میدان مغناطیسی در همه‌ی نقطه‌های آن ناحیه، بزرگی و جهت ثابتی دارد. یک چنین میدان مغناطیسی‌ای را میدان مغناطیسی یکنواخت می‌نامند. خط‌های میدان مغناطیسی مربوط به آهنرباهای را که در وضعیت‌های مختلف به کمک براده‌های آهن بدست آمده است، در شکل ۴-۸ مشاهده می‌کنید.



(ب) دو آهنربای میله‌ای که قطب‌های همانسان نزدیک یک دیگر است.

(الف) آهنربای میله‌ای

شکل ۴-۸- خط‌های میدان مغناطیسی آهنرباهای در وضعیت‌های مختلف

## ۴-۳- تعریف میدان مغناطیسی با استفاده از نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی


دیدیم که هرگاه یک عقربه‌ی مغناطیسی یا هر آهنربای دیگری در میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، بر آن نیرو وارد می‌شود. در ادامه خواهیم دید که بر سیم‌های حامل جریان الکتریکی نیز در میدان مغناطیسی نیرو وارد می‌شود، بزرگی میدان مغناطیسی و یکای آن را می‌توان با استفاده از این اثر تعریف کرد. برای مشاهده‌ی این نیرو آزمایش زیر را انجام دهید.

### آزمایش ۴-۴

وسیله‌های آزمایش: یک آهنربای نعلی‌شکل قوی، سیم مسی ضخیم، سیم رابط، روستا و منبع تغذیه.

۱- مداری مطابق شکل ۹-۴ الف بینید.

۲- آهنربای نعلی‌شکل را مطابق شکل ۹-۴ ب در اطراف سیم مسی قرار دهید.



شکل ۹-۴

۳- کلید را بینید تا جریان از سیم مسی بگذرد. آنچه را که مشاهده می‌کنید، بنویسید.

۴- این آزمایش را چند بار تکرار کنید و هر بار آهنربای را در وضعیت جدیدی در

اطراف سیم مسی قرار دهید و با استن کلید مشاهده‌های خود را یادداشت کنید.

۵- نتیجه‌ی آزمایش را به کلاس گزارش دهید.


۶- این آزمایش را با یک آهنربای دیگر تکرار کنید.

۷- جهت و بزرگی شدت جریان را تغییر دهید و آزمایش‌های بالا را تکرار کنید.

اورستد (فیزیکدان دانمارکی) با انجام آزمایش‌های مشابه آزمایش ۴-۴ و اندازه‌گیری دقیق نیرویی که بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی وارد می‌شود، نشان داد که: نیرویی که در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان الکتریکی وارد می‌شود، بر راستای جریان و نیز بر میدان مغناطیسی عمود است.

جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی را می‌توان از قاعده‌ای به نام قاعده‌ی دست راست به این صورت پیش‌بینی کرد:

اگر دست راست خود را باز نگه دارید و چهار انگشت را مطابق شکل ۴-۱ در جهت جریان بگیرید به طوری که اگر انگشتان خود را خم کنید، در جهت میدان مغناطیسی قرار گیرد—در این صورت، انگشت شست شما جهت نیروی وارد بر سیم حامل جریان را نشان خواهد داد.



شکل ۴-۱—قاعده‌ی دست راست برای تعیین جهت نیروی  $\vec{F}$  وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی  $I$  در میدان مغناطیسی  $\vec{B}$

عامل‌های مؤثر بر نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی: بزرگی نیروی  $\vec{F}$  که در میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان الکتریکی وارد می‌شود، به عامل‌های زیر بستگی دارد:

۱— جریانی که از سیم می‌گذرد ( $I$ )؛ هرچه جریان بیش‌تر باشد، نیروی وارد بر سیم از سوی میدان مغناطیسی بیش‌تر خواهد بود.

$$F \propto I$$

۲— طول قسمتی از سیم که در میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد ( $I$ )؛ هرچه طول بیش‌تری از سیم در میدان قرار گیرد، نیروی وارد بر آن بزرگ‌تر خواهد بود.

$$F \propto l$$

۳- میدان مغناطیسی ( $\vec{B}$ )؛ نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان‌های مغناطیسی مختلف یکسان نیست. نیرویی که در میدان مغناطیسی یک آهنربای قوی‌تر بر سیم حامل جریان وارد می‌شود، بزرگ‌تر است. با استفاده از این واقعیت، می‌توانیم بزرگی میدان مغناطیسی را تعریف کنیم. اندازه‌ی میدان مغناطیسی را با  $B$  نمایش می‌دهند :

$$F \propto B$$

۴- سینوس زاویه‌ای که جریان با میدان مغناطیسی می‌سازد ( $\sin \alpha$ )؛ نیروی وارد بر سیم حامل جریان در یک میدان مغناطیسی با سینوس زاویه‌ی بین راستای میدان و راستای جریان متناسب است.

$$F \propto \sin \alpha$$

تناسب‌های بالا را می‌توان با استفاده از ضریب تناسب  $k$ ، به صورت زیر خلاصه کرد.

$$F = kBI\sin \alpha \quad (1-4)$$

با انتخاب یکای مناسب برای میدان مغناطیسی، می‌توان ضریب تناسب  $k$  را برابر یک گرفت. در نتیجه داریم

$$F = BI\sin \alpha \quad (2-4)$$

اگر جریان I و میدان B بر هم عمود باشند، داریم :

$$\sin \alpha = 1$$

در نتیجه، نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی عمود بر آن به قرار زیر است :

$$F = BI \quad (3-4)$$

این بیشترین نیرویی است که میدان مغناطیسی B می‌تواند بر طول 1 از سیم حامل جریان I وارد کند. بنابراین، می‌توانیم اندازه‌ی میدان مغناطیسی B را با رابطه‌ی زیر تعریف کنیم.

$$B = \frac{F}{I} \quad (4-4)$$

یعنی بزرگی میدان مغناطیسی در هر نقطه، برابر است با نیرویی که بر یک متر از طول سیم حامل جریانی به شدت یک آمپر که در راستای عمود بر میدان قرار گرفته باشد وارد می‌شود.

یکای میدان مغناطیسی، تسلا: رابطه‌ی ۴-۴ را برای تعریف یکای میدان مغناطیسی به کار می‌بریم. یکای میدان مغناطیسی در SI تسلا نام دارد و با نماد T نشان داده می‌شود.

با به تعریف، یک تسلا بزرگی میدان مغناطیسی است که در آن بر یک متر از سیمی که حامل جریان الکتریکی به شدت یک آمپر است و در راستای عمود بر میدان قرار دارد نیرویی به بزرگی یک نیوتون وارد شود. در نتیجه، می‌توانیم بنویسیم :

$$\frac{\text{نیوتون}}{\text{متر}^2 \times (\text{آمپر})} = \text{تسلا} \quad (1-4)$$

تسلا یکای بزرگی است. در کاربردهای عملی از یکای کوچکتری استفاده می‌کنند که گاؤس نام دارد و با نماد G نمایش داده می‌شود.

$$1\text{T} = 10^4 \text{G}$$

### مثال ۴-۱

یک سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی به بزرگی  $4\text{mT}$  در راستایی که با جهت میدان زاویه‌ی  $30^\circ$  می‌سازد، قرار دارد. اگر شدت جریانی که از سیم می‌گذرد ۵ آمپر باشد، نیروی مغناطیسی وارد بر یک متر از این سیم را محاسبه کنید.  
حل: بزرگی نیروی مغناطیسی برابر است با:

$$F = IIB \sin \alpha$$

$$F = 5 \times 1 \times 4 \times 10^{-5} \sin 30^\circ$$

$$F = 10 \times 10^{-5} \text{ N} = 0.1 \text{ mN}$$

### تمرین ۴-۱

سیم افقی مستقیم حامل جریانی در یک میدان مغناطیسی یکنواخت افقی که جهت آن از شمال به جنوب است، قرار دارد. جهت نیروی مغناطیسی وارد بر سیم را تعیین کنید: (الف) اگر سیم در راستای شمال – جنوب و جریان آن از شمال به جنوب باشد. (ب) اگر سیم در راستای شرق – غرب و جریان آن از غرب به شرق باشد.


### فعالیت ۴-۵

آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان نیروی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی را اندازه‌گیری کرد.

## فتاوری

طرز کار گالوانومتر: گالوانومتر وسیله‌ای است که با آن جریان‌های الکتریکی بسیار کوچک را اندازه می‌گیرند. امروزه وسیله‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکترونی (یعنی شدت جریان، اختلاف پتانسیل، مقاومت و ...) معمولاً عقربه‌ای یا رقمی (دیجیتالی) هستند. تشریح سازوکار وسیله‌های رقمی به مطالب موجود در این کتاب مربوط نمی‌شود. ولی با استفاده از مطالبی که فراگرفته‌ایم، می‌توانیم سازوکار گالوانومتر عقربه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار، ابتدا بینیم اگر یک سیم حامل جریان به شکل یک قاب مطابق شکل ۱۱-۴ در یک میدان مغناطیسی بکنواخت قرار گیرد، چه نیروهایی بر آن وارد می‌شود. چنین سیمی را یک پیچه می‌نامند.

محور پیچه




شکل ۱۱-۴ - پیچه حامل جریان در میدان مغناطیسی

هنگامی که جریان از پیچه می‌گذرد، از طرف میدان بر اضلاع آن نیرو وارد می‌شود و در نتیجه پیچه مطابق شکل ۱۱-۴ حول محورش می‌چرخد.

هر گالوانومتر دارای یک قاب است که به دور آن سیم پیچیده شده است، این قاب در یک میدان مغناطیسی دائم و قوی قرار گرفته است. وقتی جریان از این پیچه می‌گذرد، از سوی میدان مغناطیسی به قاب نیرو وارد می‌شود و آن را می‌چرخاند (شکل ۱۲-۴ را بینید) و عقربه‌ی متصل به قاب را منحرف می‌کند. هر قدر اندازه‌ی شدت جریان بیشتر باشد، میزان چرخش پیچه و انحراف عقربه بیشتر خواهد شد.

اگر جریانی در جهت وارون شارش کند، جهت چرخش پیچه و انحراف وارون خواهد شد. با قطع جریان، فتر ظریفی که در پشت پیچه قرار دارد، پیچه و عقربه را به حالت اولیه‌ی خود بر می‌گرداند. صفحه‌ی گالوانومتر که عقربه در مقابل آن می‌چرخد را بر حسب آمپر مدرج می‌کنند، به این ترتیب که در مقابل هر زاویه، بزرگی شدت

جريانی که عقربه را به اندازه‌ی آن زاویه منحرف می‌کند، ثبت می‌کنند.



شکل ۱۲-۴

## فناوری


**موتور الکتریکی:** موتورهای الکتریکی ابزارهایی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. این موتورها در انجام کارهای مختلف روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، و اساس کار بسیاری از دستگاه‌ها نظیر جاروی برقی، مته‌ی برقی، آسیاب برقی، ماشین لباس‌شویی، پنکه و ... را تشکیل می‌دهند.

ساختمان موتور الکتریکی مانند ساختمان گالوانومتر است، از این نظر که در موتور الکتریکی نیز عبور جریان از یک قاب (به نام روتور) واقع در میدان مغناطیسی، باعث چرخش پیچه می‌شود. چرخش قطعات در دستگاه‌های بالا از این حرکت پیچه ناشی می‌شود.

## ۴-۴- نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی

در بخش گذشته دیدیم که در میدان مغناطیسی، نیروی بر سیم حامل جریان الکتریکی وارد می‌شود. هرگاه جریان صفر شود، نیروی وارد بر سیم نیز صفر می‌شود. در فصل ۳ دیدیم که جریان الکتریکی در واقع شارش بارهای الکتریکی است و صفر شدن جریان در یک رسانا به طور متوسط به معنای توقف شارش بارهای الکتریکی است. پس نتیجه می‌گیریم که نیروی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی، در واقع بر بارهایی وارد می‌شود که در سیم در حال حرکت‌اند.

آزمایش نشان می‌دهد که اگر ذرهی باردار  $q$  با سرعت  $\vec{v}$  در میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  حرکت کند (به شرط آن که جهت حرکت آن موازی با میدان نباشد) بر آن نیروی وارد خواهد شد که مطابق شکل ۱۳-۴ بر راستای  $\vec{v}$  و میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  عمود است. این نیرو را نیروی الکترومغناطیسی می‌نامند.



شکل ۱۳-۴- ذرهی با بار مثبت  $q$  که در میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  با سرعت  $\vec{v}$  حرکت می‌کند.

آزمایش نشان می‌دهد که بزرگی نیروی که در میدان مغناطیسی بر بار الکتریکی  $q$  که با سرعت  $\vec{v}$  در حرکت است وارد می‌شود، به عامل‌های زیر بستگی دارد.

۱- بار الکتریکی ( $q$ ): هرچه بار الکتریکی  $q$  بزرگ‌تر باشد، نیروی وارد بر آن از سوی میدان مغناطیسی بزرگ‌تر خواهد بود.

$$F \propto q$$

۲- سرعت حرکت بار الکتریکی ( $v$ ): هرچه سرعت حرکت بار الکتریکی در میدان مغناطیسی بیش‌تر باشد، نیروی که از سوی میدان مغناطیسی بر آن وارد می‌شود، بزرگ‌تر خواهد بود.

$$F \propto v$$

۳- میدان مغناطیسی ( $\vec{B}$ ): هرچه میدان مغناطیسی قوی‌تر باشد، نیروی که بر بار وارد

می شود، بیش تر خواهد بود.

$$F \propto B$$

**۴** – سینوس زاویه‌ی  $\theta$  که جهت حرکت بار الکتریکی (یعنی بردار  $\vec{v}$ ) با میدان مغناطیسی می‌سازد؛ نیروی وارد بر بار الکتریکی متحرک در میدان مغناطیسی با سینوس این زاویه متناسب است (شکل ۱۳-۴).

$$F \propto \sin \theta$$


تناسب‌های بالا را می‌توان در رابطه‌ی زیر خلاصه کرد.

$$F = kq vB \sin \theta \quad (5-4)$$

که در آن  $k$  ضریب تناسب است. اگر  $F$  بر حسب نیوتون و  $q$  بر حسب کولن و  $v$  بر حسب  $m/s$  و  $B$  بر حسب تسلا باشد، ضریب تناسب یک خواهد شد. در نتیجه، داریم :

$$F = qvB \sin \theta \quad (6-4)$$

جهت نیروی وارد بر بار متحرک: سوی نیروی مغناطیسی وارد بر بار الکتریکی مثبت که در میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  با سرعت  $\vec{v}$  حرکت می‌کند نیز توسط قاعده‌ی دست راست به ترتیب زیر تعیین می‌شود.  
اگر دست راست خود را طوری نگه داریم که انگشتان باز شده‌ی ما در راستای  $\vec{v}$  (یعنی درجهت حرکت بار الکتریکی) باشد – به‌گونه‌ای که وقتی آن‌ها را روی زاویه‌ی کوچک‌تری که  $\vec{v}$  با  $\vec{B}$  می‌سازد مطابق شکل ۱۴-۴ الف خم کنیم در جهت  $B$  قرار گیرد – انگشت شست ما در جهت نیروی وارد بر بار خواهد بود. نیروی وارد بر بار منفی مانند شکل ۱۴-۴ ب در خلاف جهت نیروی وارد بر بار مثبت خواهد بود.



شکل ۱۴-۴ (الف) قاعده‌ی دست راست برای تعیین جهت نیروی وارد بر بار متحرک در میدان مغناطیسی،

(ب) جهت نیروی وارد بر بار الکتریکی متحرک مثبت و منفی، در میدان مغناطیسی

## ۲-۴ پرسش

اگر بار الکتریکی موازی با  $\vec{B}$  حرکت کند، نیروی مغناطیسی وارد بر آن چه قدر است؟

## ۲-۴ مثال

ذره‌ای با بار  $4 \mu C$  میکروکولن و با سرعت  $2 \times 10^3 \text{ m/s}$  در راستایی که با میدان مغناطیسی یکنواخت  $G$  زاویه‌ی  $30^\circ$  می‌سازد، در حرکت است. بزرگی نیروی وارد بر این ذره را محاسبه کنید.

حل: نیروی وارد بر بار متحرک در میدان مغناطیسی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} F &= qvB \sin \theta \\ &= 4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^3 \times 10^{-2} \sin 30^\circ \\ &= 4 \times 10^{-5} \text{ N} \end{aligned}$$

## ۲-۵ آثار مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی

اورستد ضمن انجام دادن برخی آزمایش‌های الکتریسیته برای جمعی از دانشجویان خود، مشاهده کرد که عقریه‌ی مغناطیسی موجود در کنار سیم حامل جریان الکتریکی منحرف می‌شود. او با انجام دادن آزمایش‌های بیش‌تر کشف کرد که عبور جریان الکتریکی از یک سیم، در اطراف آن یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آورد. این کشف اورستد نخستین گام در راه درک رابطه‌ی بین الکتریسیته و مغناطیس بود که به گسترش مبحث الکترو-مغناطیس انجامید. در این بخش، به بررسی میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی در سیم‌ها می‌پردازیم.

## آزمایش ۲-۵ (آزمایش اورستد)

وسیله‌های آزمایش: منبع تغذیه، سیم مسی نسبتاً ضخیم، رئوستا، آمپرسنچ، صفحه‌ی مقوایی، عقریه‌ی مغناطیسی، کلید قطع و وصل و سیم رابط.

۱- سیم مسی را از صفحه‌ی مقوایی عبور دهید و با آن مداری مطابق شکل ۱۵-۴ ترتیب دهید.

۲- قبل از بستن کلید و برقراری جریان الکتریکی، عقریه‌ی مغناطیسی را در مجاورت سیم، روی مقوایی قرار دهید و به راستای قرار گرفتن آن توجه کنید.

۳- با وصل کردن کلید و تنظیم رئوستا، جریان مناسبی را از مدار عبور دهید. آنگاه به سمت گیری عقریه‌ی مغناطیسی توجه کنید.


۴- عقریه‌ی مغناطیسی را در نقطه‌های مختلف روی مقوایی قرار دهید و سمت گیری آن را بررسی کنید.

۵- چند خط میدان مغناطیسی را به روش آزمایش ۲-۴ رسم کنید.

۶- نتیجه‌ی این آزمایش را در گروه خود بحث کنید و به کلاس گزارش دهید.


۷- این آزمایش را بار دیگر با جریانی در جهت مخالف تکرار کنید.

۸- تحقیق کنید که افزایش شدت جریان چه تأثیری در نتیجه‌ی آزمایش دارد؟



شکل ۱۵-۴

با انجام دادن این آزمایش می‌بینید که خط‌های میدان مغناطیسی حاصل از یک سیم حامل جریان، مطابق شکل ۱۶-۴ الف به صورت دایره‌های هم مرکزی در اطراف سیم حامل جریان خواهد بود. جهت خط‌های میدان مغناطیسی سیم حامل جریان را می‌توان به کمک عقره‌ی مغناطیسی تعیین کرد. علاوه بر آن با استفاده از قاعده‌ی دست راست نیز می‌شود این جهت را تعیین کرد؛ بنابراین قاعده، اگر سیم را مطابق شکل ۱۶-۴ ب در دست راست خود بگیرید – به گونه‌ای که انگشت شست در جهت جریان الکتریکی باشد – جهت خم شدن چهار انگشت دست شما جهت خط‌های میدان مغناطیسی را در اطراف سیم نشان می‌دهد.



شكل ۱۶-۴

آزمایش نشان می‌دهد که بزرگی میدان مغناطیسی  $B$  در اطراف یک سیم نازک دراز مستقیم حامل جریان الکتریکی ای به شدت  $I$  در نقطه‌ای که فاصله‌ی عمودی آن از سیم برابر  $R$  است با  $I$  نسبت مستقیم و با  $R$  نسبت وارون دارد، یعنی

$$B \propto \frac{I}{R}$$

ضریب تناسب در SI برابر  $\frac{\mu_0}{2\pi}$  است که در آن  $\mu_0$  تراوایی مغناطیسی خلأ نام دارد و برابر است با  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$ . در نتیجه، داریم :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad (7-4)$$

### مثال ۴-۳

بزرگی میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی ای به شدت ۲ آمپر را که از سیمی نازک، دراز و مستقیم می‌گذرد، در نقطه‌ای به فاصله‌ی (الف) ۲ متر، (ب) ۲ میلی‌متر از سیم حساب کنید.

حل: داریم

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$


$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 2} = 2 \times 10^{-7} \text{ T} \quad (\text{الف})$$

$$B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 2 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-4} \text{ T} \quad (\text{ب})$$

میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی در یک پیچه‌ی مسطح: پیچه‌ی مسطح از چند دور سیم نازک به شکل حلقه تشکیل شده که به هم فشرده شده‌اند و به صورت یک حلقه‌ی مسطح درآمده‌اند. خطی که از مرکز این حلقه می‌گذرد و عمود بر سطح آن است، محور پیچه نامیده می‌شود. پیچه‌ها در بسیاری از وسیله‌های برقی برای ایجاد میدان مغناطیسی به کار می‌روند.

### فعالیت ۴-۶


با استفاده از عقربه‌ی مغناطیسی و براده‌ی آهن خط‌های میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان الکتریکی از یک پیچه را تعیین کنید. برای این کار، می‌توانید از مداری مطابق شکل ۴-۱۷ استفاده کنید.



شکل ۴-۱۷

منبع تغذیه ۶ تا ۱۲ ولتی

خطهای میدان مغناطیسی پیچه روی صفحه‌ای که از محور پیچه می‌گذرد، در شکل ۱۸-۴ نشان داده شده است. همان‌گونه که در این شکل دیده می‌شود، خطهای میدان در ناحیه‌ی داخل پیچه به یک دیگر تزدیک‌ترند؛ یعنی، میدان در این ناحیه قوی‌تر است.





شکل ۱۸-۴— نقشه‌ی خطهای میدان مغناطیسی در صفحه‌ی عمود بر سطح پیچه که از محور پیچه می‌گذرد.

هم‌چنین در شکل ۱۸-۴ دیده می‌شود که در نقطه‌هایی که بر محور پیچه قرار دارند، میدان موازی با محور پیچه است.

جهت میدان مغناطیسی پیچه را در هر نقطه می‌توان با قاعده‌ی دست راست — به روشنی که قبلاً توضیح داده شد — تعیین کرد (شکل ۱۹-۴).

برگی میدان مغناطیسی پیچه‌ی مسطحی به شعاع  $R$  که دور دارد و جریان الکتریکی ای به شدت  $I$  آمپر از آن می‌گذرد، در مرکز پیچه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2R} \quad (۱۹-۴)$$



شکل ۱۹-۴— استفاده از قاعده‌ی دست راست برای تعیین جهت میدان مغناطیسی پیچه

#### مثال ۴-۴

از پیچه‌ی مسطحی به شعاع  $6/28\text{ cm}$  که از  $100$  دور سیم نازک درست شده است جریانی به شدت  $2$  آمپر می‌گذرد. میدان مغناطیسی را در مرکز پیچه به دست آورید.


حل: داریم

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 2}{2 \times 6/28 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-3} \text{ T}$$

میدان مغناطیسی حاصل از سیم‌لوله‌ی حامل جریان: سیم‌لوله از چند دور سیم تشکیل شده است که شبیه به یک فنر پیچیده شده است. اگر جریان الکتریکی‌ای از سیم‌لوله عبور کند، در فضای اطراف سیم‌لوله خاصیت مغناطیسی ایجاد می‌شود. با انجام فعالیت زیر به وجود میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌لوله‌ی حامل جریان بی‌می‌برید.


#### فعالیت ۷-۴

روی یک جعبه‌ی مقوایی یا پلاستیکی دو ردیف سوراخ با فاصله‌های مساوی ایجاد کنید. سیم را به صورتی که در شکل ۷-۴ نشان داده شده است از میان سوراخ‌ها عبور دهید تا یک سیم‌لوله درست شود. جریان الکتریکی ثابتی از سیم‌لوله عبور دهید و با استفاده از عقره‌ی مغناطیسی یا برآده‌های آهن، خط‌های میدان مغناطیسی سیم‌لوله را مشخص کنید.



نقش خط‌های میدان مغناطیسی یک سیم‌لوله‌ی حامل جریان الکتریکی در داخل و خارج آن در شکل ۲۱–۴ نشان داده شده است. همان‌گونه که در این شکل می‌بینید، خط‌های میدان داخل سیم‌لوله بسیار متراکم‌تر از خط‌های میدان در خارج آن است و این نشان‌دهنده‌ی قوی‌تر بودن میدان در داخل سیم‌لوله است. علاوه بر این خط‌های میدان در داخل سیم‌لوله، بویژه در نقطه‌های نسبتاً دور از لبه‌های سیم‌لوله تقریباً موازی و هم‌فاصله‌اند و این نشان‌گر یکنواخت بودن میدان مغناطیسی درون سیم‌لوله است. همان‌طور که دیده می‌شود، جهت میدان مغناطیسی در داخل سیم‌لوله خلاف جهت میدان مغناطیسی در خارج آن است.

جریان به‌طرف خارج از صفحه‌ی شکل



شکل ۲۱–۴– میدان مغناطیسی سیم‌لوله

جهت میدان مغناطیسی سیم‌لوله‌ی حامل جریان را نیز می‌توان با استفاده از قاعده‌ی دست راست تعیین کرد.

اگر شعاع قاعده‌ی سیم‌لوله در مقایسه با طول آن کوچک باشد و حلقه‌های سیم‌لوله خیلی به هم نزدیک باشند، میدان مغناطیسی داخل سیم‌لوله در نقطه‌های دور از لبه‌ها یکنواخت است و بزرگی آن از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید.

$$B = \mu_0 n I \quad (9-4)$$

در این رابطه،  $I$  جریانی است که از سیم‌لوله می‌گذرد و  $n$  تعداد دوره‌های سیم‌لوله در واحد طول است که از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید.

$$n = \frac{N}{l} \quad (10-4)$$

که  $N$  تعداد کل دوره‌های سیم‌لوله و  $l$  طول سیم‌لوله است.

### مثال ۴

از سیم‌لوله‌ای که در هر متر طول آن  $2000$  دور سیم پیچیده شده است، جریانی به شدت  $3$  آمپر عبور می‌کند. بزرگی میدان مغناطیسی را در درون سیم‌لوله (دور از لبه‌ها) بدست آورید.

حل: داریم

$$B = \frac{N}{l} I = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{2000}{1} \times 3 \\ = 7.5 \times 10^{-3} T$$

خط‌های میدان مغناطیسی، منحنی‌های بسته‌ای هستند، و نقطه‌ی آغاز یا پایانی ندارند. این موضوع برای پیچه و سیم‌لوله در شکل‌های  $18-4$  و  $21-4$  دیده می‌شود.

سیم‌لوله با هسته‌ی آهنی – آهنربای الکترویکی: در بخش  $1-4$  دیدید که اگر یک میله‌ی آهنی را در میدان مغناطیسی قرار دهیم، خاصیت مغناطیسی در آن القا خواهد شد. می‌توانیم میله‌ی آهنی را درون یک سیم‌لوله حامل جریان که میدان در آنجا از هر جای دیگر در اطراف سیم‌لوله قوی‌تر است جای دهیم. در این صورت، این میله‌ی آهنی را هسته‌ی سیم‌لوله می‌نامند. پیش از آنکه جریانی از سیم‌لوله عبور کند، سیم‌لوله و هسته‌ی آهنی خاصیت مغناطیسی ندارند. اما وقتی جریانی در سیم‌لوله برقرار می‌کنیم، میدان مغناطیسی سیم‌لوله، خاصیت مغناطیسی در هسته‌ی آهنی القا می‌کند و هسته‌ی آهنی آهنربای می‌شود. این آهنربای الکترویکی می‌نامند.

به این ترتیب خاصیت آهنربایی آهنربای الکترویکی را می‌توانیم قطع و وصل کنیم. هرچه تعداد دورهای سیم‌لوله در واحد طول بیش‌تر باشد و جریانی که از آن می‌گذرد بزرگ‌تر باشد آهنربای الکترویکی قوی‌تر خواهد بود.

وجود هسته‌ی آهنی باعث تقویت میدان مغناطیسی سیم‌لوله می‌شود. سیم‌لوله‌ی بدون هسته‌ی آهنی دارای میدان مغناطیسی ضعیفی است که در عمل کاربردی ندارد.


### ۶- نیروی بین سیم‌های موازی حامل جریان

در آزمایش اورستد، دیدیم که در فضای اطراف هر سیم حامل جریان میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. هم‌چنین در بخش  $2-4$  دیدیم که آهنربای بین سیم حامل جریان نیرو وارد می‌کند. حال فرض کنید که برای ایجاد میدان مغناطیسی به جای آهنربای از یک سیم حامل جریان استفاده کنیم. اگر سیم حامل جریان دیگری را در مجاورت این سیم قرار دهیم، آیا بر آن نیرویی وارد می‌شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش آزمایش  $4-6$  را انجام دهید.

## آزمایش ۴

وسیله‌های آزمایش: دو نوار فلزی نازک قابل انعطاف به پهنهای تقریبی یک سانتی‌متر، دو پایه‌ی نارسانا (چوبی)، رئوستا، منبع تغذیه‌ی جریان یکنواخت، کلید قطع و وصل و سیم رابط.

۱- مداری مطابق شکل ۲۲-۴ بیندید.




شکل ۲۲-۴- جریان‌های همسو در دو سیم موازی

۲- با وصل کردن کلید، جریان را در مدار برقرار کنید. توجه کنید که جریان در دو سیم موازی و همسو است. مشاهده‌ی خود را گزارش دهید.

۳- مداری مطابق شکل ۲۳-۴ بیندید.


۴- با وصل کردن کلید، جریان را در مدار برقرار کنید. در این حالت جریان در دو سیم در جهت‌های مخالف است. مشاهده‌های خود را گزارش دهید.

شکل ۲۳-۴- جریان‌های در جهت‌های مخالف در دو سیم موازی



آزمایش صفحه‌ی قبل نشان می‌دهد که سیم‌های حامل جریان الکتریکی بر یک دیگر نیرو وارد می‌کنند. هرگاه جریانی که از دو سیم می‌گذرد همسو باشد (شکل ۲۴-۴)، دو سیم یک دیگر را می‌ربایند، و اگر جریانی که از دو سیم می‌گذرد در جهت‌های مخالف باشد (شکل ۲۴-۵) دو سیم یک دیگر را می‌رانند.

نیرویی را که بر هر سیم وارد می‌شود، می‌توان برحسب میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی در سیم دیگر توضیح داد. برای این کار، دو سیم مستقیم و خیلی دراز موازی را که حامل جریان I هستند و به فاصله d از یک دیگر قرار گرفته‌اند، مطابق شکل ۲۴-۴ درنظر می‌گیریم. جریان الکتریکی در سیم شماره‌ی (۱) در فضای اطراف آن، میدان مغناطیسی ( $\vec{B}_1$ ) را ایجاد می‌کند. جهت میدان  $\vec{B}_1$  در محل سیم شماره‌ی (۲) همان‌گونه که در شکل نشان داده شده است برونسو است. چون سیم شماره‌ی (۲) نیز حامل جریان الکتریکی I است، میدان  $\vec{B}_1$  بر آن نیرو وارد می‌کند. این نیرو را در شکل با  $\vec{F}_2$  نشان داده‌ایم، جهت  $\vec{F}_2$  با استفاده از قاعده‌ی دست راست تعیین می‌شود.



شکل ۲۴-۴—جهت نیروها و میدان‌های مغناطیسی مربوط به دو سیم موازی حامل جریان‌های در جهت مخالف

## تمرین ۴-۲

جهت نیروی وارد بر سیم شماره‌ی (۱) در شکل ۴-۲۴ را با استدلالی مشابه تعیین کنید.

## فعالیت ۴-۱

جهت نیروها و میدان‌های مغناطیسی مربوط به دو سیم موازی حامل جریان‌های همسو را با رسم شکل و استفاده از قاعده‌ی دست راست مشخص کنید.

## تمرین ۴-۳

از دو سیم بلند موازی که به فاصله‌ی  $d$  از یک دیگر قرار دارند، جریانی بهشت  $I$  می‌گذرد، جهت جریان در هر دو سیم یکسان است، نیرویی را که به یک متر از هر یک از سیم‌ها وارد می‌شود به دست آورید.

دیدیم که دو سیم مستقیم دراز و موازی حامل جریان با توجه به جهت جریان بر هم نیروهای ربایشی یا رانشی وارد می‌کنند، این واقعیت، اساس تعریف عملیاتی<sup>\*</sup> یکای شدت جریان یعنی آمپر در SI است. مطابق این تعریف:

هرگاه از دو سیم نازک، موازی، مستقیم و بسیار دراز، که به فاصله‌ی یک متر از یک دیگر در خلاً قرار دارند، جریان‌های مساوی عبور کند—به‌گونه‌ای که بر یک متر از طول هر یک از سیم‌ها نیرویی برابر  $7 \times 10^{-7}$  نیوتون وارد شود—جریانی که از هر یک از سیم‌ها می‌گذرد، برابر یک آمپر است.

## ۴-۷ خاصیّت مغناطیسی مواد


پیش از این دیدیم که برخی مواد خاصیّت آهنربایی دارند، و در برخی مواد دیگر در حضور میدان مغناطیسی خاصیّت آهنربایی القا می‌شود. برای نمونه هسته‌ی آهنی یک آهنربای الکترویکی را به یاد بیاورید. این سؤال پیش می‌آید که منشأ این رفتار مواد چیست؟ در این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

\* تعریف عملیاتی یکا به معنای ارائه‌ی روش اندازه‌گیری آن یکا است.

یکی از ویژگی‌های جالب آهنربایی‌ها این است که اگر آهنربایی را به دو یا چند قطعه بشکنیم، هر قطعه نیز خود یک آهنربای با دو قطب N و S است (شکل ۲۵-۴). آزمایش‌های نشان می‌دهند که هر قدر این عمل شکستن را ادامه دهیم، باز هم قطعه‌های حاصل دارای دو قطب N و S خواهند بود. می‌توان چنین نتیجه گرفت که قطب N از قطب S جداشدنی نیست و کوچکترین ذره‌های تشکیل‌دهنده‌ی آهنربایها (یعنی اتم‌ها یا مولکول‌ها) نیز آهنربای هستند و دو قطب N و S دارند.


شکل ۲۵-۴—هر قطعه از یک آهنربای، یک دوقطبی مغناطیسی است.

این آهنربای‌ها کوچک را دو قطبی مغناطیسی می‌نامند؛ زیرا هر یک همواره دو قطب N و S دارند. خطی را که دو قطب یک دوقطبی مغناطیسی را به هم متصل می‌کند، محور مغناطیسی آن می‌نامند. یک دوقطبی مغناطیسی را با یک پیکان نمایش می‌دهند (شکل ۲۶-۴).



موادی را که اتم‌ها یا مولکول‌های سازنده‌ی آن‌ها خاصیت مغناطیسی دارند، مواد مغناطیسی می‌نامند. نحوه‌ی سمت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی کوچک در مواد مغناطیسی مختلف، متفاوت است. به همین دلیل مواد از لحاظ ویژگی‌های مغناطیسی نیز با هم تفاوت دارند. در ادامه، به بررسی برخی از مواد مغناطیسی می‌پردازیم.

**مواد پارامغناطیس:** دوقطبی‌های مغناطیسی در یک ماده‌ی پارامغناطیسی دارای سمت‌گیری مشخص و منظمی نیستند و در جهت‌های کاتورهای قرار دارند (شکل ۲۷-۴). درنتیجه این مواد خاصیت مغناطیسی ندارند. اگر آن‌ها را درون یک میدان مغناطیسی (مثلاً تزدیک یک آهنربای) قرار دهیم، دوقطبی‌های کوچک مانند عقره‌های مغناطیسی در تزدیک آهنربای رفتار می‌کنند؛ یعنی، در




شکل ۲۷-۴—سمت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی در ماده‌ی پارامغناطیسی در غیاب میدان مغناطیسی

راستای خط‌های میدان مغناطیسی منظم می‌شوند. هرچه میدان مغناطیسی قوی‌تر باشد، تعداد بیش‌تری از این دوقطبی‌های مغناطیسی کوچک با میدان هم خط می‌شوند. درنتیجه، خاصیت مغناطیسی ماده بیش‌تر می‌شود.

اگر آهن‌با را از این مواد دور کنیم، دوقطبی‌های مغناطیسی دوباره به سرعت به وضعیت کاتورهایی که در غیاب میدان داشتند، بر می‌گردند.

به این ترتیب، مواد پارامغناطیس در میدان‌های مغناطیسی قوی خاصیت مغناطیسی پیدا می‌کنند. منگنز، پلاتین، آلومینیم، فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی، اکسیژن و اکسید ازت از جمله مواد پارامغناطیسی‌اند.


**مواد فرومغناطیس:** در برخی از مواد مغناطیسی، دوقطبی‌های مغناطیسی کوچک به طور خود به خود با دوقطبی‌های مجاور خود هم خط می‌شوند. این گونه مواد را فرومغناطیس می‌نامند. در عمل، همه‌ی بخش‌های مغناطیسی در یک ماده‌ی فرومغناطیس در یک راستا قرار ندارند بلکه این گونه مواد مانند شکل ۲۸-۴ از بخش‌های بسیار کوچکی با ابعاد خیلی کم تر از میلی‌متر تشکیل شده‌اند به طوری که دوقطبی‌های مغناطیسی درون هر بخش به طور کامل، هم خط‌اند. ولی سمت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی هر بخش با بخش‌های مجاور آن تفاوت دارد. هر بخش را یک حوزه‌ی مغناطیسی می‌نامند.



شکل ۲۸-۴- یک ماده‌ی فرومغناطیس در حالت طبیعی

ممکن است سمت‌گیری و اندازه‌ی حوزه‌های مغناطیسی در یک ماده‌ی فرومغناطیس به گونه‌ای باشد که در کل اثر یک دیگر را ختنی کنند و ماده در مجموع، آهن‌با نباشد (شکل ۲۹-۴ الف).


این گونه مواد را می‌توان با قرار دادن در یک میدان مغناطیسی آهنربا کرد. اثر میدان مغناطیسی خارجی بر حوزه‌های مغناطیسی باعث می‌شود که دوقطبی‌های مغناطیسی هر حوزه تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار گیرند و جهت آن‌ها به جهت میدان خارجی متمایل شود. علاوه بر این حوزه‌هایی که نسبت به میدان در وضع مناسبی قرار دارند (با میدان همسویند) رشد می‌کنند؛ یعنی، حجمشان زیاد می‌شود و درنتیجه، حوزه‌هایی که سمت‌گیری آن‌ها نسبت به میدان مناسب نیست، کوچک شوند؛ یعنی، مرز بین حوزه‌ها جابه‌جا می‌شود، و درنتیجه ماده در مجموع خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند، شکل ۴-۲۹ ب. حرکت مرز حوزه‌ها در مواد فرومغناطیسی به صورت طرح وار در شکل ۴-۳۰ نشان داده شده است. در شکل ۴-۳۰ الف یک ماده‌ی فرومغناطیسی با چهار حوزه در میدان خارجی صفر قرار دارد. سمت‌گیری حوزه‌های مغناطیسی در این شکل به صورتی است که در کل ماده دارای خاصیت مغناطیسی نیست. در شکل ۴-۳۰ ب ماده‌ی فرومغناطیسی را در یک میدان مغناطیسی خارجی  $\vec{B}$  قرار داده‌ایم: مرزهای حوزه‌ها جابه‌جا شده‌اند و درنتیجه، ماده در مجموع خاصیت مغناطیسی پیدا کرده است. در شکل ۴-۳۰ پ میدان مغناطیسی خارجی آن‌قدر قوی است که حجم حوزه‌های با سمت‌گیری نامناسب عملاً به صفر رسیده است و همه‌ی حجم ماده را حوزه‌ی با سمت‌گیری مناسب (همسو با میدان) اشغال کرده است. در این حالت ماده در مجموع بیشترین خاصیت آهنربایی را دارد.



(الف) ماده‌ی فرومغناطیسی آهنربا نیست.

(ب) ماده‌ی فرومغناطیسی آهنربا است.

شکل ۴-۲۹-۴- حوزه‌های مغناطیسی



در غیاب میدان خارجی در حضور میدان خارجی ضعیف در حضور میدان خارجی قوی

شکل ۴-۳۰-۴- جابه‌جا شدن مرزهای بین حوزه‌ها در مواد فرومغناطیسی

در برخی از مواد فرومغناطیس مانند آهن، کبالت و نیکل در صورتی که خالص باشند، حجم حوزه‌ها به سهولت تغییر می‌کند و در نتیجه به سهولت به روش ذکر شده آهنربا می‌شوند و خاصیت آهنربایی خود را نیز به راحتی از دست می‌دهند. این مواد را فرومغناطیس نرم می‌نامند. از این‌گونه مواد در هسته‌ی سیم‌لوله‌ها استفاده می‌شود. مواد فرومغناطیس نرم با حذف میدان مغناطیسی خارجی خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند و به دلیل همین خاصیت، آن‌ها برای ساختن آهنرباهای الکتریکی (آهنرباهای غیر دائم) مناسب‌اند.

برخی دیگر از مواد مانند فولاد (آهن به اضافه‌ی دو درصد کربن)، آلیاژهای دیگری از آهن، کبالت و نیکل به سختی آهنربا می‌شوند؛ یعنی، حجم حوزه‌ها در آن‌ها به سختی تغییر می‌کند. این مواد را فرومغناطیس سخت می‌نامند. در این‌گونه مواد برای افزایش حجم حوزه‌هایی که سمت‌گیری مناسب دارند (یعنی با میدان‌های مغناطیسی خارجی قوی‌تری نیاز است. در این مواد، سمت‌گیری دوقطبی‌های مغناطیسی حوزه‌ها پس از حذف میدان خارجی به سهولت تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، پس از برداشتن میدان مغناطیسی خارجی، ماده‌ی فرومغناطیس سخت، خاصیت آهنربایی خود را حفظ می‌کند. به همین دلیل این مواد برای ساختن آهنرباهای دائمی مناسب‌اند. برای خاصیت آهنربایی هر ماده‌ی فرومغناطیس مقدار بیشینه‌ای وجود دارد. این وضعیت هنگامی پیش می‌آید که ماده‌ی فرومغناطیس در یک میدان مغناطیسی بسیار قوی قرار گیرد؛ به طوری که همه‌ی دوقطبی‌های مغناطیسی اتمی در همه‌ی حوزه‌ها به موازات هم به خط شوند).

## مطالعه‌ی آزاد

### میدان مغناطیسی زمین و اثرهای آن

بشر از گذشته‌های بسیار دور به خاصیت مغناطیسی زمین بی‌برده است. ملاحان و جهانگردان در کارهای جاری خود همواره از قطب‌نما استفاده می‌کنند. اثرهای میدان مغناطیسی زمین نیز بر زندگی جانوران و گیاهان، موضوعی جالب و بحث‌انگیز برای پژوهشگران است. مثلاً پژوهش‌هایی در قرن بیستم نشان داد که در مغز برخی از پرندگان کوچنده، ساز و کاری جهت تشخیص راستای میدان مغناطیسی زمین موجود است. در سال ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷ هجری خورشیدی) با پژوهش‌هایی که توسط

ماهواره‌ی اکسپلورر<sup>\*</sup> اول انجام گرفت، معلوم شد، در اطراف زمین ناحیه‌ای به نام کمریند وان آلن موجود است، که دارای خاصیت مغناطیسی بوده و ذرات باردار تابیده از پرتوهای کیهانی و خورشیدی در این ناحیه به دام می‌افتد.


راستای میدان مغناطیسی زمین ثابت نیست و در طول قرن‌های متعددی در تغییر بوده است. اکنون قطب جنوب آن در کانادا است.

زاویه‌ای که راستای شمال–جنوب جغرافیا با راستای میدان مغناطیسی می‌سازد زاویه‌ی انحراف نام دارد.



شکل ۳۱-۴


همچنین راستای میدان مغناطیسی در نقاط مختلف زمین در راستای افق قرار ندارد. زاویه‌ای که عقربه‌ی مغناطیسی با راستای افق تشکیل می‌دهد زاویه‌ی میل نام دارد.



شکل ۳۲-۴


## تمرین های فصل چهارم

۱- الف - آهنربای با قطب های نامشخص در اختیار داریم. حداقل دو روش برای تعیین قطب های این آهنربا، بیان کنید.




شکل ۴-۳۳

ب - خط های میدان مغناطیسی میان دو آهنربا در شکل ۴-۳۳ نشان داده شده است. کدام آهنربا ضعیف تر است؟



شکل ۴-۴


۲- چهار ذره هنگام عبور از میدان مغناطیسی درونسو مسیر هایی مطابق شکل ۴-۴ می پیمایند. درباره ای نوع بار هر ذره چه می توان گفت؟



(الف)




(ب)



(پ)


۳- سیم قائمی در میدان مغناطیسی زمین (که رو به شمال است) قرار دارد. جریانی از پایین به بالا از این سیم عبور می کند، جهت نیروی وارد بر این جریان چگونه است؟

۴- جهت نیروی الکترومغناطیسی بر سیم حامل جریان را در هر یک از شکل های ۴-۳۵ الف، ب و پ با استفاده از قاعده دست راست بیابید.




شکل ۴-۳۵

۵- جهت نیروی وارد بر مثبت را در هر یک از نمودارهای شکل ۳۶-۴ تعیین کنید.




شکل ۳۶-۴

۶- نیروی  $\vec{F}$  وارد بر الکترونی که در میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  در حرکت است در شکل ۳۷-۴ نشان داده شده است. در هر یک از حالت‌های نشان داده شده جهت سرعت الکترون را تعیین کنید.  
(فرض کنید راستای حرکت الکترون بر میدان مغناطیسی عمود است).




شکل ۳۷-۴

۷- سیم رسانای CD به طول ۲m مطابق شکل ۳۸-۴ عمود بر میدان مغناطیسی با اندازه‌ی  $5/5\text{ T}$  قرار گرفته است. اگر نیروی الکترومغناطیسی وارد بر سیم برابر  $1\text{ N}$  باشد، جهت و اندازه‌ی جریان عبوری از سیم را تعیین کنید.




شکل ۳۸-۴

۸- یک سیم که حامل جریانی به شدت ۱۶ آمپر است، مطابق شکل ۴-۳۹ توسط دو نیروسنج فنری که به دو انتهای آن بسته شده است، به طور افقی و در راستای غرب به شرق قرار دارد. میدان مغناطیسی زمین را افقی و یکنواخت و دقیقاً به سوی شمال با بزرگی  $5 \text{ mT}$  بگیرید. (الف) نیروی مغناطیسی وارد بر هر متر این سیم را تعیین کنید. (ب) اگر بخواهیم نیروسنج‌ها عدد صفر را نشان دهند، چه جریانی و در چه جهتی باید از سیم عبور دهیم؟ جرم یک متر از طول این سیم  $8 \text{ gr}$  است. ( $g = 10 \text{ N/kg}$ )



شکل ۴-۳۹

۹- یک آهنربای نعلی شکل را روی کله‌ی یک ترازوی حساس قرار می‌دهیم، سیم AB را که مطابق شکل ۴-۴۰ در میان دو قطب آهنربای قرار دارد به وسیله‌ی یک کلید به دو پایانه‌ی یک باتری وصل می‌کنیم. آیا با بستن کلید عددی که ترازو نشان می‌دهد تغییر می‌کند؟ توضیح دهید.



۱۰- بروتونی با سرعت  $4 \times 10^6 \text{ m/s}$  تحت زاویهٔ  $53^\circ$  با میدان مغناطیسی ای به بزرگی  $18 \text{ mT}$  در حرکت است.

الف) بزرگی نیروی وارد بر این پروتون را محاسبه کنید.

ب) اگر این نیرو تنها نیروی باشد که بر بروتون وارد می‌شود، شتاب بروتون را حساب کنید.


(بار الکتریکی بروتون  $C = 1.6 \times 10^{-19}$  و جرم آن  $\text{kg} = 1.7 \times 10^{-27}$  است).

۱۱- راستای نیروی وارد بر یک الکترون متحرک در میدان الکتریکی را با راستای نیروی وارد بر این الکترون در میدان مغناطیسی مقایسه کنید.

۱۲- از پیچهٔ مسطوحی به شعاع  $5\text{cm}$  که از  $20^\circ$  دور سیم نازک درست شده است، جریان می‌گذرد. میدان مغناطیسی را در مرکز پیچه حساب کنید.

۱۳- سیم‌لوله‌ای شامل  $25$  دور حلقه است که دور یک لولهٔ پلاستیکی تو خالی به طول  $14$  متر پیچیده شده است. اگر جریان گذرنده از سیم‌لوله  $A/8$  باشد، بزرگی میدان مغناطیسی در درون سیم‌لوله را حساب کنید.


۱۴- دو سیم‌لوله‌ی  $P$  و  $Q$  هم محور دارای طول برابر ولی تعداد دور متفاوت هستند (شکل ۴۱). تعداد دور سیم‌لوله‌ی  $P$  برابر  $20^\circ$  و تعداد دور سیم‌لوله‌ی  $Q$  برابر  $30^\circ$  است. اگر جریان  $1A$  از سیم‌لوله‌ی  $Q$  عبور کند، از سیم‌لوله‌ی  $P$  چه جریانی باید عبور کند تا برآیند میدان مغناطیسی ناشی از دو سیم‌لوله در نقطه‌ی  $M$  (روی محور دو سیم‌لوله) برابر صفر شود؟



شکل ۴۱-۴

۱۵- الکترونی با سرعت  $2/4 \times 10^5 \text{ m/s}$  در یک میدان مغناطیسی در حرکت است. نیرویی که از طرف میدان مغناطیسی بر این الکترون وارد می‌شود، هنگامی بیشینه است که الکترون به سمت جنوب حرکت کند. (الف) اگر این نیروی بیشینه بالا سو و برابر  $N^{-14} \times 10^6$  باشد، بزرگی و جهت میدان مغناطیسی را تعیین کنید. (ب) چه میدان الکتریکی همین نیرو را ایجاد می‌کند؟ (بار الکتریکی الکترون  $C^{-16} \times 10^1$ - است).

۱۶- کودکی یک قطعه‌ی فلز را بلعیده است که در گلوی او گیر کرده است. پزشک با دستگاهی که در شکل ۴۲-۴ دیده می‌شود، می‌خواهد فلز را بیرون بیاورد.



شکل ۴۲-۴

(الف) هنگامی که آهنربای دائم به نوک ثابت آهنی نزدیک می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟

(ب) آهن برای ساختن نوک ثابت چه مزیتی دارد؟

(پ) این وسیله را باید به درون گلوی کودک وارد و به سوی فلز بلعیده شده هدایت کرد. چرا غلاف باید انعطاف‌پذیر باشد؟

(ت) پزشک می‌خواهد یک گیره‌ی آهنی کاغذ و یک واشر آلومینیومی را از گلوی کودک بیرون بیاورد. کدامیک را می‌توان بیرون آورد؟ چرا؟



القای الکترو مغناطیسی مبنای تولید انرژی الکتریکی در مولدهای جریان متناوب است. برای انتقال انرژی الکتریکی تا فاصله‌های خیلی دور از خطوط انتقال با ولتاژ بالا استفاده می‌شود.

## القای الکترو مغناطیسی


### ۱- پدیده‌ی القای الکترو مغناطیسی

در فیزیک ۱ و آزمایشگاه دیدیم که با استفاده از روش القای الکتریکی می‌توان اجسام رسانا را باردار کرد. در فصل قبل نیز با پدیده‌ی القای مغناطیسی آشنا شدیم. در پدیده‌ی اول در اثر القا، بار الکتریکی در ماده‌ی رسانا پدیدار می‌شود. در پدیده‌ی دوم، در اثر القا در ماده‌ی فرومغناطیس خاصیت مغناطیسی ایجاد می‌شود. پدیده‌ی القای دیگری نیز وجود دارد که در آن، جریان الکتریکی در یک رسانا القا می‌شود. این پدیده را القای الکترو مغناطیسی می‌نامند. با انجام آزمایش زیر با این پدیده آشنا می‌شویم.

#### آزمایش ۱-۵


وسیله‌های آزمایش: میلی‌آمپرسنج صفر وسط (گالوانومتر)، آهنربای میله‌ای، پیچه و سیم رابط.

- ۱- با پیچه و گالوانومتر مداری مانند شکل ۱-۵ را بیندید.
- ۲- قطب N آهنربای میله‌ای را مطابق شکل به پیچه نزدیک کنید. آن چه را که در حین انجام دادن این عمل می‌بینید، یادداشت کنید.
- ۳- قطب N آهنربای میله‌ای را نزدیک پیچه نگه دارید. سپس آن را از پیچه دور کنید. آن چه را مشاهده می‌کنید، بنویسید.
- ۴- بندهای ۲ و ۳ را با قطب S آهنربا نیز انجام دهید.



در سال ۱۸۳۱ میلادی مایکل فارادی دانشمند انگلیسی و تقریباً همزمان با او جوزف هانری دانشمند امریکایی، با انجام دادن آزمایش‌های مشابه آزمایش ۱-۵ دریافتند که با دور و تزدیک کردن آهنربا به پیچه، عقربه‌ی میلی آمپرسنچ منحرف می‌شود، و عبور جریانی را از مدار نشان می‌دهد؛ مانند وقتی که در مدار یک مولڈ وجود داشته باشد. یعنی با حرکت آهنربا نسبت به پیچه، یک جریان الکتریکی در مدار القای شود. این پدیده را القای الکترومغناطیسی و جریان تولید شده را جریان الکتریکی القایی می‌نامند. القای الکترومغناطیسی اساس کار مولڈ جریان متناوب، دینام، مبدل‌ها و بسیاری از وسیله‌های الکتریکی است.


دور یا تزدیک شدن آهنربا به پیچه باعث تغییر میدان مغناطیسی در محل پیچه می‌شود (شکل ۲-۵) و همین امر جریان الکتریکی القایی را در پیچه ایجاد می‌کند. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که: تغییر اندازه‌ی میدان مغناطیسی در محل یک مدار بسته باعث القای جریان الکتریکی در آن مدار می‌شود.



شکل ۲-۵

آزمایش نشان می‌دهد که علاوه بر روش گفته شده، به روش‌های دیگر نیز می‌توان در یک پیچه جریان الکتریکی القای کرد.

اگر پیچه‌ای از یک سیم انعطاف‌پذیر را مطابق شکل ۳-۵ در میدان مغناطیسی یکنواخت B قرار دهیم، سپس پیچه را تغییر شکل دهیم به گونه‌ای که مساحت حلقه‌ی پیچه تغییر کند، خواهیم دید که در حین این عمل جریان الکتریکی در پیچه القای می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که: تغییر مساحت مدار بسته در میدان مغناطیسی نیز می‌تواند عامل ایجاد جریان القایی شود.



شکل ۵-۳- با تغییر مساحت پیچه در میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در پیچه القای شود.


با انجام دادن فعالیت زیر، با یک روش دیگر ایجاد جریان الکتریکی القای آشنا می شوید.

### فعالیت ۵-۱

یک آهنربای میله‌ای را در تزدیکی یک پیچه قرار دهید. بدون آنکه فاصله‌ی آهنربا از پیچه را تغییر دهید، پیچه را بچرخانید. هر تغییری را که در گالوانومتر مشاهده می کنید، بنویسید.

با چرخاندن پیچه در میدان مغناطیسی یکنواخت مطابق شکل ۴-۵، بزرگی میدان مغناطیسی و مساحت حلقه‌ی مدار تغییر نمی کند، ولی زاویه‌ی بین میدان مغناطیسی و سطح پیچه تغییر می کند. از این فعالیت نیز می توان نتیجه گرفت که :

تغییر زاویه‌ی بین حلقه و راستای میدان مغناطیسی نیز می تواند عامل برقراری جریان الکتریکی القایی شود.



شکل ۵-۴- در حین چرخش پیچه در میدان مغناطیسی و تغییر زاویه‌ی بین پیچه و راستای میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در پیچه القای شود.


## ۲-۵- شار مغناطیسی

در آزمایش‌های قبل دیدیم که در اثر تغییر میدان مغناطیسی در حلقه، تغییر مساحت حلقه، و یا تغییر زاویه‌ی بین سطح حلقه و جهت میدان مغناطیسی، جریان الکتریکی در پیچه القا می‌شود. کمیتی به نام شار مغناطیسی، این سه کمیت را دربر دارد. این کمیت نزدایی به صورت زیر معرفی می‌شود. فرض کنید حلقه‌ای به مساحت A مطابق شکل ۵-۵ در میدان مغناطیسی یکنواخت  $\vec{B}$  قرار دارد. شار میدان مغناطیسی یکنواخت<sup>\*</sup> که از سطح حلقه می‌گذرد به صورت زیر تعریف و با نماد  $\Phi$  نمایش داده می‌شود.

$$\Phi = BA \cos \theta \quad (1-5)$$

که در این رابطه،  $\theta$  زاویه‌ی بین بردار میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  و نیم خط عمود بر سطح حلقه است (این نیم خط را می‌توان به طور اختیاری در هر یک از دو طرف سطح حلقه رسم کرد، ولی در هر مورد پس از انتخاب دیگر جهت آن را نباید عوض کرد). یکای شار مغناطیسی در SI و بر (Wb) است. از معادله ۱-۵ چنین برمی‌آید :

$$1\text{Wb} = 1\text{T} \times 1\text{m}^2$$



شکل ۵-۵


### مثال ۵-۱

- الف) شار مغناطیسی عبوری از سطح یک قاب مستطیلی شکل به ابعاد  $20\text{cm} \times 30\text{cm}$  که خط عمود بر آن با میدان مغناطیسی یکنواخت صد گاوس مطابق

\* اگر میدان مغناطیسی یکنواخت نباشد، رابطه‌ی مربوط به شار مغناطیسی پیچیده‌تر می‌شود. این رابطه فراتر از سطح برنامه این کتاب است.

شکل ۵-۶ زاویه‌ی  $60^\circ$  می‌سازد را به دست آورید.

- ب) اگر این قاب را بچرخانیم به طوری که زاویه‌ی خط عمود بر آن با خط‌های میدان مغناطیسی از  $60^\circ$  به  $30^\circ$  کاهش یابد، شار مغناطیسی چه قدر تغییر می‌کند؟



شکل ۵-۶

حل: الف) نیم خط ON را مطابق شکل عمود بر سطح رسم می‌کنیم. زاویه‌ی بین خط‌های میدان و نیم خط ON برابر  $60^\circ$  است؛ بنابراین داریم:

$$A = 30 \times 20 = 60 \text{ cm}^2 = 6 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$B = 1.0 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$$

$$\Phi = BA \cos \theta = 10^{-4} \times 6 \times 10^{-2} \cos 60^\circ = 3 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

ب) در وضعیت جدید داریم:

$$\theta = 30^\circ$$

درنتیجه، به دست می‌آوریم:

$$\Phi = BA \cos \theta = 10^{-4} \times 6 \times 10^{-2} \cos 30^\circ$$

$$\Phi = 5/2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

تغییر شار حاصل از این چرخش برابر است با:

$$\Delta \Phi = 5/2 \times 10^{-4} - 3 \times 10^{-4}$$

$$\Delta \Phi = 2/2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

## تمرین ۵-۱

حلقه‌ای به مساحت  $5.0\text{ cm}^2$  در یک میدان مغناطیسی یکنواخت  $\vec{B}$  قرار دارد.

با فرض این که خط‌های میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  عمود بر سطح حلقه باشند، اگر بزرگی میدان مغناطیسی بدون تغییر جهت آن به اندازه‌ی  $T/3^\circ$  افزایش یابد، شار مغناطیسی که از سطح حلقه می‌گذرد، چه قدر تغییر می‌کند؟

با انجام دادن آزمایش‌ها و فعالیت‌های پیش درمی‌یابیم که تغییر هریک از کمیت‌های  $B$ ،  $A$  و زاویه‌ی بین  $B$  و نیم خط عمود بر سطح باعث تغییر شار مغناطیسی می‌شود، و تغییر شار مغناطیسی باعث ایجاد جریان الکتریکی القایی در مدار می‌شود. درست شبیه به وضعیتی که یک مولد در مدار باشد، نیروی محرکه‌ی آن جریانی در مدار ایجاد کرده باشد. علاوه بر این آزمایش‌ها نشان می‌دهند که هر چه تغییر شار سریع‌تر اتفاق افتد، جریان القایی و نیروی محرکه‌ی القایی بزرگ‌تر خواهد شد. مثلاً در آزمایش‌های مربوط به شکل‌های ۲-۵ تا ۴-۵ هر چه حرکتی که باعث تغییر شار مغناطیسی می‌شود، سریع‌تر انجام شود، عقربه‌ی گالوانومتر پیش‌تر منحرف می‌شود، و این نشان می‌دهد که جریان بزرگ‌تری به وجود آمده است.

لنز، فیزیکدان آلمانی روس‌تبار، و فارادی پدیده‌ی القای الکترومغناطیسی را فرمول‌بندی کردند، و قانون‌های القای الکترومغناطیسی را بیان کردند.

## ۳-۵- قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

بنابر قانون فارادی هرگاه شار مغناطیسی‌ای که از مدار بسته‌ای می‌گذرد تغییر کند، نیروی محرکه‌ای در آن القای شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است.

يعني هرچه آهنگ تغییر شار مغناطیسی بیش‌تر باشد، نیروی محرکه‌ی القایی و درنتیجه جریان ایجاد شده در مدار بیش‌تر خواهد بود. قانون فارادی را می‌توان با رابطه‌ی زیر بیان کرد.

$$\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt} \quad (2-5)$$

در این رابطه،  $\varepsilon$  نیروی محرکه‌ی القایی بر حسب ولت و  $\frac{d\Phi}{dt}$  آهنگ تغییر شار مغناطیسی (يعني مشتق شار نسبت به زمان) بر حسب ویر بر ثانیه ( $\frac{\text{Wb}}{\text{s}}$ ) است. علامت منفی نشان‌دهنده‌ی جهت

نیروی محرکه‌ی القایی است که در بخش بعد در مورد آن بیشتر سخن می‌گوییم.

نیروی محرکه‌ی القایی در پیچه: هر پیچه را می‌توان به صورت چند حلقه سیم که به طور متوالی به هم بسته شده‌اند، در نظر گرفت. تغییر شار مغناطیسی در هر حلقه‌ی پیچه نیروی محرکه‌ای القایی کند. نیروی محرکه‌ی القایی کل، برابر مجموع نیروی محرکه‌ی القایی شده در حلقه‌هاست. به بیان دیگر، نیروی محرکه‌ی القایی در هر پیچه با تعداد دورهای پیچه ( $N$ ) نیز نسبت مستقیم دارد؛ یعنی،


$$\varepsilon = N \frac{d\Phi}{dt} \quad (3-5)$$

اگر شار مغناطیسی که از پیچه‌ای با  $N$  حلقه می‌گذرد در بازه‌ی زمانی  $\Delta t$  به اندازه‌ی  $\Phi$  تغییر کرده باشد، آهنگ متوسط تغییر شار مغناطیسی در بازه‌ی زمانی  $\Delta t$  برابر  $\frac{\Phi}{\Delta t}$  خواهد بود. نیروی محرکه‌ی القایی متوسط (که با  $\bar{\varepsilon}$  نمایش داده می‌شود) ایجاد شده در این پیچه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$\bar{\varepsilon} = N \frac{\Phi}{\Delta t} \quad (4-5)$$

## مثال ۲-۵

پیچه‌ای شامل  $20^{\circ}$  دور سیم با مساحت سطح مقطع  $2$  سانتی‌مترمربع مطابق شکل ۷-۵ در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که خط‌های میدان بر سطح آن عمود است. بزرگی میدان مغناطیسی در بازه‌ی زمانی  $2/3$  میلی ثانیه و بدون تغییر جهت از  $18T$  به  $22T$  می‌رسد. اندازه‌ی نیروی محرکه‌ی القایی متوسط چه قدر است؟



شکل ۷-۵

حل: ابتدا شاری را که در دو حالت اولیه و نهایی از پیچه می‌گذرد، محاسبه می‌کنیم.

$$\Phi_1 = B_1 A \cos \theta = 0/18 \times 2 \times 10^{-4} \times \cos 0^\circ = 3/6 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

$$\Phi_2 = B_2 A \cos \theta = 0/22 \times 2 \times 10^{-4} \times \cos 0^\circ = 4/4 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

تغییر شار مغناطیسی که از سطح پیچه می‌گذرد، برابر است با:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 4/4 \times 10^{-5} - 3/6 \times 10^{-5} = 0.1 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

این تغییر شار در بازه‌ی زمانی  $3/2 \times 10^{-3}$  ثانیه روی داده است؛ بنابراین،

آهنگ متوسط تغییر شار برابر است با:


$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{0.1 \times 10^{-5}}{3/2 \times 10^{-3}} = 2/5 \times 10^{-3} \frac{\text{Wb}}{\text{s}}$$

درنتیجه بزرگی نیروی محرکه‌ی القایی متوسط برابر است با:

$$|\bar{\epsilon}| = \left| N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \right| = \left| 200 \times 2/5 \times 10^{-3} \right| = 0.5 \text{ V}$$

### مثال ۳-۵

قاب مستطیلی شکلی که از سیم بدون روکش ساخته شده است مطابق شکل ۳-۸ در میدان مغناطیسی یکنواخت و ثابت با بزرگی  $1/18 \text{ T}$  قرار گرفته است. سطح حلقه بر میدان مغناطیسی عمود است. اگر ضلع  $l = 20 \text{ cm}$  با سرعت  $v = 20 \text{ m/s}$  در جهتی که در شکل نشان داده شده است حرکت کند بزرگی نیروی محرکه‌ی القایی را محاسبه کنید.



شکل ۳-۵

حل: بنابر قانون فارادی، نیروی محرکه‌ی القایی برابر است با  $\frac{d\Phi}{dt}$ ، که

در آن  $\Phi$ ، شار مغناطیسی که از حلقه می‌گذرد، برابر است با:

$$\Phi = AB \cos \theta$$

در این مسئله،  $B$  بزرگی میدان مغناطیسی ثابت است، همچنین  $\theta$  زاویه‌ی میدان مغناطیسی با نیم خط عمود بر حلقه ثابت و برابر صفر است و  $\cos \theta = 1$ ، و تنها مساحت حلقه با زمان تغییر می‌کند. مساحت حلقه در هر لحظه برابر است با:

$$A = lx = lvt$$

درنتیجه آهنگ تغییر مساحت با زمان از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{d(lvt)}{dt} = lv$$

درنتیجه، داریم:

$$|\varepsilon| = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| \frac{d}{dt} (AB) \right| = B \frac{dA}{dt}$$

$$|\varepsilon| = lvB = 0.2 \times 20 \times 0.18$$


$$= 0.72 v = 72^{\circ} \text{mv}$$

## تمرین ۲-۵

میدان مغناطیسی عمود بر یک قاب دایره‌ای شکل به قطر  $20$  سانتی‌متر با زمان تغییر می‌کند و در مدت  $5s$  از  $0$  درجه تسلیا به  $120$  درجه تسلیا می‌رسد (تغییر علامت نشان می‌دهد که جهت میدان نیز وارون شده است). نیروی محرکه‌ی القایی متوسط در حلقه را حساب کنید.

## مثال ۴-۵


نمودار تغییرات شار مغناطیسی که از یک حلقه می‌گذرد برحسب زمان در منحنی شکل ۴-۵ داده شده است. نمودار تغییرات نیروی محرکه‌ی القایی شده در حلقه را برحسب زمان رسم کنید.



شکل ۴-۵

حل: نمودار تغییرات شار مغناطیسی برحسب زمان می‌دهد که در بازه‌ی زمانی  $t_1 - t_0 = \Delta t_1$  شار به صورت خطی افزایش می‌یابد. درنتیجه، در این بازه نیروی محرکه‌ی القایی که برابر است با  $\frac{d\Phi}{dt}$ ، مقداری ثابت (برابر شیب خط OA) و منفی خواهد داشت و مقدار آن برابر است با  $-4^\circ$  ولت. در بازه‌ی زمانی  $t_2 - t_1 = \Delta t_2$  شار ثابت مانده است. بنابراین،  $\frac{d\Phi}{dt} = 0$  و نیروی محرکه‌ی القایی در این بازه برابر صفر است. در بازه‌ی زمانی  $t_3 - t_2 = \Delta t_3$ ، شار به صورت خطی کاهش یافته است،  $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ ؛ و درنتیجه، نیروی محرکه‌ی القایی در این بازه مثبت است و

مقدار آن برابر است با  $4^\circ$  ولت. نمودار این تغییرات در شکل ۱۰-۵ رسم شده است.



شکل ۱۰-۵

#### ۱۰-۴- محاسبه‌ی جریان القایی

دیدیم که نیروی محرکه‌ی القایی در پیچه (و یا در حلقه) جریانی تولید می‌کند که به آن جریان القایی گفته می‌شود. اگر مقاومت پیچه برابر R باشد، جریان القایی شده در آن از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود.


$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} \quad (10-5)$$

قانون لنز که به صورت زیر بیان می‌شود، در واقع دستورالعملی است برای تعیین جهت جریان القایی.

جریان القایی در مدار در جهتی است که آثار مغناطیسی ناشی از آن با عامل

به وجود آور ندهی جریان القایی یعنی تغییر شار مغناطیسی مخالفت می کند.

علامت منفی در رابطه ۵-۵ نشان دهندهی همین مخالفت است. در عمل، برای به دست آوردن جهت جریان القایی در یک مدار از قانون لنز استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر قطب N یک آهنربای میله ای را مطابق شکل ۱۱-۵ الف به یک پیچه تزدیک کنیم، شار مغناطیسی که از پیچه می گذرد، به دلیل قوی ترشدن میدان در محل پیچه، افزایش می یابد. جهت جریان القایی در پیچه همان طور که در شکل ۱۱-۵ الف نشان داده شده است در جهتی است که میدان مغناطیسی حاصل از آن در خلاف جهت میدان آهنربای میله ای باشد، تا با افزایش شار مغناطیسی که از پیچه می گذرد مخالفت کند. یعنی قطب N آهنربا را به عقب براند.



شکل ۱۱-۵- جریان القایی در جهتی است که با حرکت آهنربا به طرف پیچه مخالفت می کند.

### تمرین ۵-۳

قطب N یک آهنربای میله ای را مطابق شکل ۱۱-۵ ب از پیچه دور می کنیم، با استفاده از قانون لنز جهت جریان القایی را در پیچه تعیین کنید.

## مثال ۵

سیم‌لوله‌ای با  $500$  دور و مقاومت الکتریکی  $1\Omega$  و مساحت سطح مقطع  $25\text{cm}^2$  در یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد. برای اینکه جریانی بهشده  $1\text{mA}$  در سیم‌لوله القا شود، میدان مغناطیسی با چه آهنگی باید تغییر کند؟ فرض کنید سطح مقطع سیم‌لوله بر میدان مغناطیسی عمود است.

حل: زاویه‌ی بین میدان و خط عمود بر سطح سیم‌لوله صفر است، درنتیجه داریم:

$$\Phi = BA$$

چون مساحت هر حلقه‌ی سیم‌لوله ثابت است، تغییر  $\Phi$  در اثر تغییر در بزرگی میدان مغناطیسی است. درنتیجه تغییر شار مغناطیسی برابر است با:

$$\frac{\Phi}{A} = \Delta B$$

از سوی دیگر، با توجه به رابطه‌ی  $5-4$  اندازه‌ی جریان القایی برابر است با:

$$I = \left| \frac{N}{R} \frac{\Phi}{\Delta t} \right| = \left| \frac{N}{R} \frac{A \Delta B}{\Delta t} \right|$$

$$= \frac{NA}{R} \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|$$


$$10^{-3} A = \frac{500 \times 25 \times 10^{-4} \text{m}^2}{1\Omega} \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|$$

$$\left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right| = 8 \times 10^{-3} \text{T/s}$$


## ۵-۵ خود القایی

در آزمایش‌ها و فعالیت‌هایی که از ابتدای این فصل تا اینجا انجام داده‌اید، همواره یک عامل خارجی باعث تغییر شار مغناطیسی و در نتیجه، القای نیروی محرکه و جریان الکتریکی در مدار شده است. برای مثال در شکل  $5-12$  تغییر جریان در مدار  $A$  باعث تغییر شار مغناطیسی در سیم‌لوله  $B$  و ایجاد نیروی محرکه‌ی القایی در مدار  $B$  می‌شود. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که: تغییر جریان الکتریکی در یک مدار حتی در خود مدار نیروی محرکه‌ای را القایی کند. برای این کار مداری مطابق شکل  $5-13$  در نظر بگیرید.

فرض کنید که رئوستا با بیشترین مقاومت در مدار قرار گرفته است و جریان ثابتی از مدار




شکل ۱۲-۵ - تغییر جریان در سیم‌لوله‌ی A باعث ایجاد جریان در سیم‌لوله‌ی B می‌شود.



شکل ۱۳-۵ - خودالقایی - تغییر جریان در مدار نیروی محرکه‌ای در خود سیم‌لوله‌ی القایی کند.

می‌گزدد. درنتیجه، شار مغناطیسی ثابت  $\Phi$  از سیم‌لوله می‌گزدد. حال اگر مقاومت رُوسترا به تدریج کاهش دهیم، جریان در سیم‌لوله افزایش می‌یابد. در مدتی که جریان در حال افزایش است، شار مغناطیسی که از سیم‌لوله می‌گزدد افزایش پیدا می‌کند. بنابر قانون فارادی این تغییر شار باعث ایجاد نیروی محرکه‌ی القایی در خود مدار می‌شود. روشن است که در تمام مدتی که جریان ثابتی از مدار می‌گزدد، چون شار مغناطیسی تغییر نمی‌کند نیروی محرکه‌ی القایی وجود ندارد. به این پدیده که تغییر جریان در یک مدار باعث ایجاد نیروی محرکه‌ی القایی در همان مدار می‌شود خودالقایی می‌گویند. در این مثال، جهت این نیروی محرکه‌ی القایی چنان است که می‌خواهد مانع افزایش شار مغناطیسی ای شود که منبع تغذیه ایجاد می‌کند. افزایش شار مغناطیسی بهدلیل افزایش شدت جریانی است که از مدار می‌گزدد، درنتیجه نیروی محرکه‌ی القایی در واقع در جهتی است که با افزایش شدت جریان

مقابله می کند. به عبارت دیگر در این حالت نیروی محرکه‌ی القایی معادل نیروی محرکه‌ی باتری‌ای عمل می کند که در جهت مخالف منبع تغذیه مانند شکل ۱۴-۵ در مدار قرار گرفته باشد.



شکل ۱۴-۵ - خودالقایی باعث می شود که سیم‌لوله مانند پیل  $\epsilon$  در مدار عمل کند.

### فعالیت ۵-۲

با بحث در گروه خود، نتیجه‌ی آزمایشی را پیش‌بینی کنید که در آن مشابه آزمایش بالا عمل شود؛ با این تفاوت که به جای کاهش مقاومت مدار، آن را افزایش دهنده. دلیل وجود نیروی محرکه‌ی القایی و جهت آن را نیز مورد بحث قرار دهید.

به این ترتیب، دریافتیم که :

هرگاه جریانی که از یک سیم‌لوله (یا یک پیچه) می‌گذرد، تغییر کند، در آن نیروی محرکه‌ای به وجود می‌آید که با عامل تغییر جریان مخالفت می‌کند و به آن نیروی محرکه‌ی خودالقایی گفته می‌شود. این پدیده را خودالقایی می‌نامند.

**ضریب خودالقایی (یا القاییدگی):** در پدیده‌ی خودالقایی، در اثر عبور یک جریان الکتریکی متغیر از سیم‌لوله، میدان مغناطیسی متغیری به وجود می‌آید. بزرگی این میدان در هر لحظه متناسب با جریانی است که در آن لحظه از سیم‌لوله می‌گذرد (به عنوان مثال رابطه‌های ۷-۴ و ۹-۴ را ملاحظه کنید)، یعنی :

$$B \propto I$$

این میدان مغناطیسی متغیر، شار مغناطیسی متغیری را از سیم‌لوله عبور می‌دهد که با میدان مغناطیسی متناسب است و در نتیجه با شدت جریانی که از سیم‌لوله می‌گذرد متناسب است، یعنی

$$\Phi \propto B \propto I$$

اگر ضریب تناسب را با نماد  $b$  نشان دهیم، داریم :

$$\Phi = bI$$

این شار مغناطیسی متغیر در هر حلقه‌ی سیم‌لوله (یا پیچه) نیروی محرکه‌ای القا می‌کند که به صورت زیر است :

$$\varepsilon_1 = \frac{d\Phi}{dt}$$

یا :

$$\varepsilon_1 = b \frac{dI}{dt}$$

در نتیجه اگر سیم‌لوله دارای  $N$  حلقه باشد، نیروی محرکه‌ای القا شده در سیم‌لوله برابر خواهد بود با :

$$\varepsilon_L = N\varepsilon_1$$

$$\varepsilon_L = Nb \frac{dI}{dt}$$

اگر  $L = Nb$  قرار دهیم، نیروی محرکه‌ای خودالقایی سیم‌لوله به صورت زیر نوشته می‌شود :

$$\varepsilon_L = L \frac{dI}{dt} \quad (5-5)$$

از مشخصات ساختمانی سیم‌لوله است (به تعداد حلقه‌ها، طول سیم‌لوله و ... بستگی دارد) و ضریب خودالقایی یا القاییدگی سیم‌لوله نام دارد. یکای خودالقایی «هانزی» نام دارد که آن را با نماد  $H$  نمایش می‌دهند. یک هانزی ضریب خودالقایی سیم‌لوله‌ای است که هرگاه جریانی که از آن عبور می‌کند با آهنگ یک آمپر بر ثانیه تغییر کند، نیروی محرکه‌ای برابر یک ولت در آن القا شود.

به هر قسمتی از یک مدار که خاصیت خودالقایی داشته باشد، القاگر می‌گویند. پیچه و سیم‌لوله در مداری با جریان متغیر القاگرند.

### مثال ۵

از سیم‌لوله‌ای به ضریب خودالقایی  $H = 4 \text{ H}^{\circ}$ ، جریان متغیری می‌گذرد که با زمان به صورت  $I = 4t - 3$  تغییر می‌کند (۱ بر حسب آمپر و  $t$  بر حسب ثانیه است). بزرگی نیروی محرکه‌ای القا شده را محاسبه کنید.

حل: داریم

$$|\varepsilon| = \left| L \frac{dI}{dt} \right|$$

را از رابطه‌ی جریان بحسب زمان که در مسئله داده شده محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt}(4t - 3) = 4 \text{ A/s}$$

در نتیجه، به دست می‌آوریم

$$|\varepsilon| = 0 / 4 \times 4 = 1/6 \text{ V}$$

**محاسبه‌ی ضریب خودالقایی سیم‌لوله:** در فصل ۴ دیدیم که میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریانی به شدت  $I$  از سیم‌لوله‌ای به طول  $l$  که دارای  $N$  حلقه است، در داخل سیم‌لوله یکنواخت و موازی با محور سیم‌لوله است و از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید :

$$B = \mu_0 \cdot \frac{NI}{l}$$

علاوه بر این دیدیم که اگر سیم‌لوله دارای هسته‌ای باشد، میدان مغناطیسی سیم‌لوله تقویت می‌شود. میدان مغناطیسی سیم‌لوله‌ای که هسته داشته باشد، در داخل سیم‌لوله از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$B = \mu_0 \cdot \frac{N}{l} I \quad (6-5)$$

که در آن  $k$  ضریبی است که به جنس هسته‌ی داخل سیم‌لوله بستگی دارد و به آن تراوایی نسبی مغناطیسی هسته می‌گویند. با توجه به آن که میدان مغناطیسی در داخل سیم‌لوله یکنواخت و موازی با محور سیم‌لوله است، شار مغناطیسی حاصل از آن که از سیم‌لوله می‌گذرد برابر است با :

$$\Phi = AB = \mu_0 \cdot \frac{NA}{l} I \quad (7-5)$$

نیروی محرکه‌ی خودالقایی برابر است با :

$$\varepsilon_L = N \frac{d\Phi}{dt} \quad (8-5)$$

با قرار دادن  $\Phi$  از رابطه‌ی ۷-۵ در رابطه‌ی ۵-۸ به دست می‌آوریم :

$$\varepsilon_L = N \frac{d}{dt} (k\mu_0 \frac{NA}{l} I)$$

يعنى :

$$\varepsilon_L = k\mu_0 \frac{N^2 A}{l} \frac{dI}{dt} \quad (9-5)$$

از مقایسه رابطه های ۵-۵ و ۹-۵ بدست می آوریم :

$$L = k\mu_0 \frac{N^2 A}{l} \quad (10-5)$$

اين رابطه نشان مي دهد که ضريب خودالقائي از مشخصه های ساختاري القاگر است و به جريان متغيری که از القاگر مي گذرد بستگی ندارد.

### مثال ۱-۵

سيملوله ای بدون هسته، با سطح مقطع  $10 \text{ cm}^2$  و طول  $50 \text{ cm}$  در نظر بگيريد.

اگر تعداد حلقه های اين سيمولوله برابر  $2000$  باشد، ضريب خودالقائي آن را حساب کنيد.

حل: چون سيمولوله بدون هسته است،  $k = 1$  است بنابراین با استفاده از رابطه

۱۰-۵ داريم :

$$L = 1 \times 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{(2000)^2 \times (10 \times 10^{-4})}{50}$$

در نتيجه :


$$L = 10^{-4} \text{ H} = 10 \text{ mH}$$

### تمرین ۴-۵

دو سيمولوله با سطح مقطع و تعداد دور يكسان درنظر بگيريد. اگر طول يکی از سيمولوله ها دو برابر دیگری باشد، نسبت ضريب خودالقائي آن ها را محاسبه کنيد.

## آزمایش ۵-۲


- و سیله‌های آزمایش: لامپ ۱۲ ولتی، منبع تغذیه، رئوستا، کلید، سیم رابط، سیم‌لوله (با  $20^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  دور) و هسته‌ی آهنی.
- ۱- مداری مطابق شکل ۵-۱۵ بیندید.
  - ۲- رئوستا را به گونه‌ای تنظیم کنید تا لامپ با روشنایی ضعیف تابش کند.
  - ۳- کلید S را سریعاً قطع کنید و آنچه را مشاهده می‌کنید پس از بحث در گروه به کلاس گزارش کنید.




شکل ۵-۱۵

دیدیم که تغییر جریان در یک القاگر باعث ایجاد نیروی محرکه‌ی القایی در آن می‌شود. ایجاد نیروی محرکه‌ی القایی باعث می‌شود جریان به سرعت به مقدار نهایی خود نرسد. برای مثال مداری مانند شکل ۵-۱۶ الف در نظر بگیرید که در آن یک سیم‌لوله با تعداد دور نسبتاً زیاد به دو سر یک باتری بسته شده است. هنگامی که کلید S را می‌بندیم، جریان به طور آنی به مقداری که از قانون اهم ( $I = \frac{V}{R}$ ) به دست می‌آید نمی‌رسد، بلکه با زمان تغییر می‌کند. منحنی تغییر جریان با زمان به صورت منحنی شکل ۵-۱۶ ب است.

این اثر را می‌توانیم به این صورت توجیه کنیم که به هنگام بستن کلید، جریان از صفر روبرو



(ب) چگونگی تغییر جریان با زمان به هنگام بستن کلید



(الف) سیمی به مقاومت  $R$  را به صورت یک سیم‌لوه بسته‌ایم

شکل ۵-۱۶—اثر خودالقایی در مدار شامل سیم‌لوه (اعداد روی شکل مربوط به یک آزمایش خاص است)

افزایش می‌گذارد و نیروی محرکه‌ی خودالقایی در جهت مخالف نیروی محرکه‌ی مولد در سیم‌لوهه القایی شود، در نتیجه جریان در مدار کم‌تر از حالتی است که خودالقا در مدار وجود نداشته باشد. یعنی جریان کم‌تر از مقداری است که از رابطه‌ی  $I = \frac{V}{R}$  بدست می‌آید. با گذشت زمان و تزدیک شدن جریان به  $I$ ، آهنگ تغییر جریان کندر می‌شود. بنابراین نیروی محرکه‌ی خودالقایی نیز کوچک‌تر می‌شود. هنگامی که جریان برابر  $I$  می‌شود، دیگر جریان تغییر نمی‌کند و نیروی محرکه‌ی خودالقایی به صفر می‌رسد.

### فعالیت ۵-۳

با توجه به مطالب بالا نتیجه‌ی آزمایش ۵-۲ را توجیه کنید.

## ۵-۶— انرژی ذخیره شده در القاگر

هنگامی که در دو سر القاگر اختلاف پتانسیل برقرار شود، از طرف مولد به القاگر انرژی داده می‌شود. بخشی از این انرژی در مقاومت  $R$  تلف می‌شود و بقیه‌ی آن در میدان مغناطیسی سیم‌لوهه ذخیره می‌شود، این انرژی از رابطه‌ی زیر بدست می‌آید :

$$U = \frac{1}{2} L I^2 \quad (11-5)$$

این انرژی در میدان مغناطیسی حاصل از عبور جریان از القاگر ذخیره می‌شود.

### مثال ۵

سیم‌وله‌ای با ضرب خودالقایی  $H = 4 \text{ Oe}$  و مقاومت  $100 \Omega$  مفروض است.

سیم‌وله را مطابق شکل ۱۵-۵ به یک باتری ۶ ولتی وصل می‌کنیم. چه مقدار انرژی در سیم‌وله ذخیره می‌شود؟

حل: پس از آنکه جریان در سیم‌وله به مقدار نهایی خود رسید، داریم:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{100} = 0.06 \text{ A}$$

با استفاده از رابطه‌ی ۱۱-۵ انرژی ذخیره شده در القاگر برابر است با:

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} LI^2 \\ &= \frac{1}{2} (0.06)(0.06)^2 = 7.2 \times 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

### تمرین ۵


رابطه‌ای برای انرژی ذخیره شده در یک سیم‌وله‌ای بدون هسته بر حسب ویژگی‌های سیم‌وله به دست آورید.

### ۷-۵ جریان متناوب


یکی از کاربرست‌های مهم القای الکترومغناطیسی، تولید جریان متناوب است. دیدیم که برای ایجاد نیروی محرکه‌ی القایی باید شار عبوری از مدار تغییر کند، و شار مغناطیسی‌ای که از یک پیچه می‌گذرد از رابطه‌ی  $\Phi = AB \cos \theta$  محاسبه می‌شود، که در آن  $\theta$  زاویه‌ی بین نیم خط عمود بر سطح پیچه و میدان مغناطیسی است.

ساده‌ترین راه برای تغییر شار، تغییر زاویه‌ی  $\theta$  است. به همین لحاظ متدائل‌ترین روش تولید جریان القایی، تغییر زاویه‌ی  $\theta$  است.

شکل ۱۷-۵ الف پیچه‌ای را نشان می‌دهد که می‌تواند در میدان مغناطیسی یکنواخت حول محور  $x$  دوران کند. محور  $y$  را منطبق بر راستای میدان مغناطیسی انتخاب کرده‌ایم، شکل‌های ۱۷-۵ ب و پ نشان می‌دهند که چگونه زاویه‌ی  $\theta$ ، با چرخش پیچه حول محور  $x$ ، تغییر می‌کند.



(الف) پیچه در میدان مغناطیسی یکنواخت می‌چرخد



شکل ۵-۱۷

اگر زمان یک دور چرخش پیچه  $T$  ثانیه باشد، پیچه در مدت  $t$  ثانیه  $\frac{t}{T}$  دور خواهد چرخید. هر دور کامل برابر  $2\pi$  رادیان است. در نتیجه اگر پیچه در لحظه  $t = 0$  در وضعیت عمود بر میدان مغناطیسی  $(\theta = 0)$  باشد، پس از گذشت  $t$  ثانیه در وضعیت زیر خواهد بود:

$$\theta = 2\pi \frac{t}{T} \text{ رadian} \quad (١٢-٥)$$

T یعنی زمان چرخش یک دور کامل را «دوره» یا «زمان تناوب» می‌نامند.  $\frac{2\pi}{T}$  را با ω

نمایش می‌دهند و به آن بسامد زاویه‌ای می‌گویند. در نتیجه داریم:

$$\theta = \omega t$$

در نتیجه شار مغناطیسی  $\Phi = AB\cos\theta$  که در لحظه  $t$  از پیچه عبور می‌کند برابر است با:

$$\Phi = AB \cos \omega t \quad (12-5)$$

نیروی محرکه‌ی القا شده در پیچه با توجه به قانون فارادی از رابطه‌ی  $5-3$  محاسبه می‌شود

$$\mathbf{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -NAB \frac{d(\cos \omega t)}{dt}$$

و یا

$$\varepsilon = NAB\omega \sin \omega t \quad (19-5)$$

يعني نیروی محرکه‌ای که در پیچه القا می‌شود با زمان تغییر می‌کند. بیشترین مقدار این نیروی محرکه مربوط به زمانی است که برای آن  $\sin \omega t = 1$  باشد و برابر است با  $\epsilon_m = NAB\omega$ . در نتیجه می‌توانیم بنویسیم :

$$\epsilon = \epsilon_m \sin \omega t \quad (15-5)$$

این رابطه نشان می‌دهد که نیروی محرکه‌ای القا شده به طور دوره‌ای تغییر می‌کند.

#### تمرین ۶-۵

(الف) نمودار تغییرات شاری که از مدار پیچه در شکل ۱۷-۵ الف می‌گذرد را بر حسب زمان در طول یک دوره‌ی چرخش پیچه رسم کنید.

(ب) نمودار تغییرات نیروی محرکه‌ای القا شده در پیچه در شکل ۱۷-۵ الف را بر حسب زمان در طول یک دوره‌ی چرخش پیچه رسم کنید.


اگر مقاومت مدار برابر  $R$  باشد، جریان حاصل از این نیروی محرکه از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$I = \frac{\epsilon}{R} = \frac{\epsilon_m}{R} \sin \omega t \quad (16-5)$$

این رابطه نشان می‌دهد که جریان نیز با زمان تغییر می‌کند. بیشترین مقدار جریانی که از مدار می‌گذرد، مربوط به زمانی است که  $\sin \omega t = 1$  باشد، و برابر است با  $I_m = \frac{\epsilon_m}{R}$ . در نتیجه می‌توانیم بنویسیم

$$I = I_m \sin \omega t \quad (17-5)$$

رابطه‌ی ۱۷-۵ نشان می‌دهد که جریان الکتریکی تولید شده در مدار پیچه به طور سینوسی تغییر می‌کند. به یک چنین جریانی، جریان متناوب می‌گوییم. نمودار تغییرات جریان متناوب در یک دوره‌ی کامل در شکل ۱۸-۵ رسم شده است.



شکل ۱۸-۵-نمودار تغییرات جریان متناوب سینوسی در یک دوره


#### **فعالیت ۵ - ۴**

با بحث در گروه خود و با استفاده از نمودار شکل ۱۸-۵ جهت جریان متناوب را در هر بازه‌ی زمانی برابر  $\frac{1}{4}$  دوره مورد بررسی قرار دهید، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

در صنعت برای ایجاد جریان متناوب از مولدهای مخصوصی استفاده می‌شود که به آن‌ها «مولدهای صنعتی جریان متناوب» گفته می‌شود. در مولدهای صنعتی، پیچه‌ها را ساکن گرفته و آهنربا را در مقابل آن‌ها می‌چرخانند.

## تمرین‌های فصل پنجم


- ۱- قطب شمال یک آهنربا، مطابق شکل ۵-۱۹ از یک حلقه‌ی فلزی دور می‌شود. جهت جریان القایی را در حلقه مشخص کنید.



شکل ۵-۱۹


- ۲- یک آهنربای میله‌ای را به طور قائم از ارتفاع معینی تزدیک زمین رها می‌کنیم. اگر سطح زمین در محل برخورد آهنربا با آن نرم باشد آهنربا در زمین فرو می‌رود. اگر این آزمایش را باز دیگر در وضعیتی تکرار کنیم که آهنربا در حین سقوط از درون حلقه‌های یک پیچه بگزارد، مقدار فرورفتگی آهنربا در زمین چه تغییری خواهد کرد؟ چرا؟ (از اثر مغناطیسی زمین بر روی آهنربا چشم‌پوشی کنید).

- ۳- دو میله‌ی رسانای موازی در صفحه‌ای عمود بر میدان مغناطیسی یکنواخت  $\vec{B}$  قرار دارند. این میله‌ها توسط گالوانومتری مطابق شکل ۵-۲۰ به یک دیگر بسته شده‌اند. میله‌ی رسانای CD می‌تواند روی دو میله‌ی موازی بلغزد. اگر میله‌ی CD در جهت نشان داده شده در شکل به حرکت درآید جهت جریان القایی در مدار در چه سویی است؟




شکل ۵-۲۰

۴ - پیچه‌ی مستطیلی را که شکل ۵-۲۱ نشان داده شده است به طرف راست می‌کشیم و از میدان مغناطیسی برونسو خارج می‌کنیم. جهت جریان القایی در پیچه در چه سویی است؟




شکل ۵-۲۱

۵ - حلقه‌ی فلزی مستطیلی شکلی به ابعاد  $3\text{cm} \times 5\text{cm}$  مطابق شکل ۵-۲۲ با سرعت ثابت  $2\text{m/s}$  وارد میدان مغناطیسی یکنواخت  $2\text{T}$  درجه می‌شود و از طرف دیگر آن خارج می‌شود. نمودار تغییرات شاری که از حلقه می‌گذرد و نیروی محرکه‌ی القا شده در آن را بر حسب زمان رسم کنید.



شکل ۵-۲۲

۶ - جهت جریان القایی در هر یک از حلقه‌های دایره‌ای نشان داده شده در شکل ۵-۲۳ در چه سویی است؟



شکل ۵-۲۳


۷- پیچه‌ای که دارای  $1000$  حلقه است، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه‌ی آن  $4T$  و جهت آن از راست به چپ است، قرار دارد. میدان مغناطیسی در مدت  $1s$  تغییر کرده و به  $4T$  در خلاف جهت اولیه می‌رسد. اگر سطح هر حلقه‌ی پیچه  $5\text{ cm}^2$  باشد،

الف - اندازه‌ی نیروی محرکه‌ی القابی متوجه در پیچه را حساب کنید.

ب - جهت جریان القابی را تعیین کنید.

۸- در شکل ۲۴-۵ اگر سیم‌لوله را در جهت نشان داده شده در شکل به حلقه نزدیک کنیم

جریان القابی در حلقه در چه جهتی است؟



شکل ۲۴-۵


۹- پیچه‌ای با سطح مقطع  $30\text{ cm}^2$  دارای  $1000$  حلقه است و در ابتدا بر میدان مغناطیسی زمین عمود است. اگر در مدت  $2s$  پیچه بچرخد و موازی میدان مغناطیسی زمین قرار بگیرد، نیروی محرکه‌ی متوجه القابی در آن چه قدر است؟ اندازه‌ی میدان زمین  $5G$  در نظر بگیرید.

۱۰- اگر شار مغناطیسی عبوری از حلقه‌ای مطابق رابطه‌ی زیر (در SI) تغییر کند :

$$\Phi_B = (4t^2 + 3t - 1) \times 10^{-3}$$

بزرگی نیروی محرکه‌ی القابی در حلقه در لحظه‌ی  $t = 2s$  چه قدر است؟

۱۱- حلقه‌ای مطابق شکل ۲۵-۵ درون یک میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد. اگر اندازه‌ی میدان افزایش یابد، جهت جریان القابی را روی حلقه مشخص کنید.



شکل ۲۵-۵


۱۲- جریان متناوبی که پیشینه‌ی آن  $2A$  و دوره‌ی آن  $2s$ ٪ است از یک رسانای ۵ اهمی می‌گذرد. (الف) در چه لحظه‌هایی شدت جریان پیشینه خواهد بود؟ در این لحظه‌ها نیروی محرکه‌ی القابی چه قدر است؟ (ب) در لحظه‌ی  $s = \frac{1}{400}$ ، شدت جریان چه قدر است؟

۱۳- شکل ۵-۲۶ ۵ دینام یک دوچرخه را نشان می‌دهد، تحقیق کنید چگونه این دینام، برق مورد نیاز لامپ‌های دوچرخه را تولید می‌کند.



شکل ۵-۲۶ - دینام دوچرخه

۱۴- شکل ۵-۲۷- ساختمان یک بادسنج را نشان می‌دهد. اگر این بادسنج را روی بام خانه نصب کنیم، به هنگام وزیدن باد میله‌ی آن می‌چرخد و ولتسنج عددی را نشان می‌دهد.  
 الف) چرا چرخش میله سبب انحراف عقربه‌ی ولتسنج می‌شود؟  
 ب) آیا با افزایش سرعت باد، عددی که ولتسنج نشان می‌دهد تغییر می‌کند؟ چرا؟  
 پ) برای بهبود و افزایش دقیق کاردستگاه دو پیشنهاد ارائه دهید.



شکل ۵-۲۷

## واژه‌نامه‌ی فارسی-انگلیسی

Adiabatic Process	فرآیند بی دررو	Dielectric breakdown	فوشکست دی الکتریک
Alternating Current	جریان متناوب	Dielectric constant	ثابت دی الکتریک
Angular frequency	بسامد زاویه‌ای	Efficiency	بازدہ
Attraction	رباشه	Environment	محیط
Bar magnet	آهنربای میله‌ای	Electric dipole	دوقطبی الکتریکی
Boiler	دیگ بخار	Electric field lines	خط‌های میدان الکتریکی
Capacitance	ظرفیت	Electric field	میدان الکتریکی
Condenser	چگالنده	Electric force	نیروی الکتریکی
Coefficient of performance	ضریب عملکرد	Electric Motor	موتور الکتریکی
Coefficient of resistivity		Electric potential energy	
	ضریب دمایی مقاومت ویژه		انرژی پتانسیل الکتریکی
Coil	پیچه	Electric resistance	مقاومت الکتریکی
Cold reservoir	منبع سرد	Electro Motive Force (E.M.F.)	
Compression (step)	(مرحله‌ای) تراکم		نیروی محركه الکتریکی
Capacitor	خازن	Electromagnetic induction	
Conservation of charge	پایستگی بار		القای الکترومغناطیسی
Cosmic ray	پرتو کیهانی	Electric current	جریان الکتریکی
Coulomb's Law	قانون کولن	Equation of state	معادله‌ی حالت
Cycle	چرخه	Equilibrium	تعادل
Deviation Angle	زاویه‌ی انحراف	Equivalent resistance	مقادیم معادل

Exhaust (step)	(مرحله‌ی) تخلیه	Isochoric Process	فرآیند هم حجم
Expansion	انبساط	Isothermal Process	فرآیند هم دما
Explosion (step)	(مرحله‌ی) آتش گرفتن	Kirochhoff's laws	قانون‌های کیرشهف
External combustion engine	ماشین برون‌سوز	Lenz's law	قانون لنز
Faraday's law of electromagnetic induction	قانون القای الکترومغناطیسی فاراده	Loop	حلقه
Ferromagnetism	فرومغناطیسی	Macroscopic quantities	کمیت‌های ماکروسکوپیک
First law of Thermodynamics	قانون اول ترمودینامیک	Magnetic axis	محور مغناطیسی
Gas Constant	ثابت گازها	Magnetic dipole	دوقطبی مغناطیسی
Heat engine	ماشین گرمایی	Magnetic Domain	حوزه‌ی مغناطیسی
Heat reservoir	منع گرما	Magnetic Energy	انرژی مغناطیسی
Heat	گرما	Magnetic field lines	خط‌های میدان مغناطیسی
Horseshoe magnet	آهنربای نعلی‌شکل	Magnetic field	میدان مغناطیسی
Hot reservoir	منع گرم	Magnetic flux	شار مغناطیسی
Ideal gas	گاز کامل	Magnetic induction	القای مغناطیسی
Inclination Angle	زاویه‌ی میل	Magnetic permeability	تراواهی مغناطیسی
Induced current	جريان القایی	Mechanism	سازوکار
Inductance	ضریب خودالقایی (القاییدگی)	Microscopic quantities	کمیت‌های میکروسکوپیک
Inductor	القاکر	Molar Heat Capacity	ظرفیت گرمایی مولی
Insulator	عایق	Net charge	بار خالص
Intake (step)	(مرحله) مکن	Node	گره
Internal combustion engine	ماشین درون‌سوز	North pole	قطب شمال
Internal energy	انرژی درونی	Parallel Circuits	مدارهای موازی
Internal resistance	مقاومت درونی	Parallel plate capacitor	خازن تخت (خازن با صفحه‌های موازی)
Iron Core	هسته‌ی آهنی	Paramagnetism	پارامغناطیسی
Isobaric Process	فرآیند هم فشار	Permanent magnet	آهنربای دائمی
		Permitivity	ضریب گذردگی

Polarized	قطبیده	South pole	قطب جنوب
Potential difference	اختلاف پتانسیل	Steam engine	ماشین بخار
Power (step)	(مرحله‌ی) انجام کار	Surface charge density	چگالی سطحی بار
Pressure	فشار	System	دستگاه
Refrigerator	یخچال	Temperature	دما
Relative magnetic Permeability	تراوایی نسبی مغناطیسی	Temporary magnet	آهنربایی موقت
Repulsion	رانش	Thermal equilibrium	تعادل گرمایی
Resistivity	مقاومت ویژه	Thermodynamic Process	فرآیند ترمودینامیکی
Resistor	مقاومت	Thermodynamic Variabels	متغیرهای ترمودینامیکی
Rheostat	رُؤستا	Thermodynamics	ترمودینامیک
Right hand rule	قاعده‌ی دست راست	to charge	پرکردن (خازن)
Second law of Thermodynamics	قانون دوم ترمودینامیک	to discharge	خلال کردن (خازن)
Self - induction	خدالقابی	Valve	دریچه (سویاپ)
Series Circuits	مدارهای متواالی	Variable resistor	مقاومت متغیر
Solenoid	سیم‌لوله	Voltage drop	افت پتانسیل
		Volume	حجم

## فهرست مراجع

- ۱- مجلات رشد آموزش فیزیک
- ۲- اصول فیزیک جلد ۱ و ۲ هانس. سی. اوهانیان، مرکز نشر دانشگاهی
- ۳- دوره‌ی درسی فیزیک جلد ۱ تا ۴ گ. س. لندسبرگ، ترجمه دکتر لطیف کاشیگر، ناصر مقبلی، انتشارات فاطمی.

- 4- Physics Raymond A. Serway Jerry S. Faughn 1999 by Holt Rinehart and Winston.
- 5- Physics For Scientists and Engineers Paul A. Tipler 1999 by W. H. Freedman and Company.
- 6- College Physics Raymond A. Serway Jerry S. Faughn 1999, 2000, SAUNERS College Publishing.
- 7- Fundamentals of Physics.  
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker 2001 John Wiley & Sons, Inc.
- 8- Physics. Principles with Applications Douglas C. Gioncoli 1991 Prentice - Hall International Editions.
- 9- Understanding Physics Robin Millar 1994 Collins Educational.
- 10- Physics Classical and Modern, Frederick J. Keller W. Edward Gettys, Malcolm J. Skove 1993 Mc Graw Hill.
- 11- UniversityPhysics, Hugh D. Young, Roger A. Freedman, 2000 Addison Wesley Longman, Inc.

12 – Contemporary College Physics. Jones / Childers 1999 by Mc Graw Hill Companies.

13 – Physics 2 David Sanq 2001 Cambridge University Press.

14 – Understanding Physics - Cumnuing Laws Redish Cooney 2004 - Jonh Wiley & Sons.

15 – Inquiry into Physics - Vern J. Ostdiek - Donald J. Bord 2000 - Thomson Books/ cole.

