

## فصل ششم

### روش‌های چاپ بر روی کالای سلولزی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی را شرح دهد.
- ۴- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزویک را شرح دهد.
- ۵- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت را شرح دهد.
- ۶- روش چاپ برداشت سلولز را شرح دهد.

### ۶- روشهای چاپ بر روی کالای سلولزی

یکی از مهم‌ترین پارچه‌هایی که امروزه، در کارخانه‌های ایران، عمل چاپ به‌طور متداول روی آن صورت می‌گیرد پارچه‌های سلولزی است. در این فصل با روشهای عمل چاپ روی پارچه‌های سلولزی آشنا خواهید شد. در کتاب الیاف نساجی خواندید که الیاف سلولزی شامل تعدادی لیف طبیعی (مانند پنبه، کتان، کتف و ...) و تعدادی لیف نیمه مصنوعی (مانند ویسکوز، پلی‌نوزیک و ... ) هستند. با چاپ روی الیاف سلولزی نیمه مصنوعی در درس‌های آینده آشنا خواهید شد. از الیاف سلولزی طبیعی نیز در اینجا فقط چاپ روی پنبه که مهم‌ترین و برمصرف ترین لیف طبیعی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ولی به‌طور کلی می‌توان گفت تفاوت زیادی بین چاپ پنبه با دیگر الیاف سلولزی وجود ندارد. مواد رنگزایی که معمولاً در چاپ روی پنبه به کار می‌روند، عبارت‌اند از:

- مواد رنگزای مستقیم
- مواد رنگزای راکتیو
- مواد رنگزای خمی

- مواد رنگزای خمی محلول
- مواد رنگزای آزوییک
- مواد رنگزای پیگمنت

در این فصل روش چاپ هریک از این مواد رنگزا روی پنمه مورد بحث قرار می‌گیرد. علاوه بر روش‌های فوق با چاپ برداشت روی سلولز نیز در این فصل آشنا خواهد شد.

## ۱-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

مواد رنگزای مستقیم به صورت پودر و گرانول در تجارت مصرف می‌شوند و از ثبات شست و شوی خوبی برخوردار نیستند. ولی به علت سهولت کاربرد برای پارچه‌هایی که از لحاظ قیمت ارزش زیادی ندارند به کار می‌روند. ثبات نوری مواد رنگزای مستقیم متفاوت است. بسیاری از این مواد رنگزا از ثبات نوری مطلوبی برخوردارند.

برای بالا بردن ثبات کالاهای چاپ شده می‌توان از روش‌های عملیات بعدی (AFTER TREATMENT) که در رنگرزی خوانده‌اید، استفاده کرد و لی به طور کلی چاپ با مواد رنگزای مستقیم در اکثر کشورها از جمله ایران رایج نیست.

نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم در جدول ۱-۶ نشان داده شده است. برای تهیه‌ی خمیر چاپ ابتدا غلظت‌دهنده‌ی کتیرا را آماده کرده و سپس مواد رنگزا را که به کمک مقداری آب جوش و اوره حل شده است به آن می‌افزاییم. اکثر غلظت‌دهنده‌ها در این روش چاپ به دلیل ختنی بودن خمیر چاپ قابل استفاده‌اند. از اوره یا گلیسیرین به عنوان کمک به حلalit

جدول ۱-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای مستقیم

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزای مستقیم	X
اوره یا گلیسیرین	۲۰-۱۰۰
غلظت‌دهنده‌ی کتیرا	۵۰۰-۶۰۰
فسفات سدیم	۱۵-۲۵
ضدکف (در صورت لزوم)	۳-۵
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

ماده‌ی رنگزا و جذب رطوبت و کمک به نفوذ ماده‌ی رنگزا، در مرحله‌ی تثبیت کالای چاپ شده استفاده می‌شود.

برای کمک به پایداری ماده‌ی رنگزا و جلوگیری از رسوب آن در آب‌های سخت می‌توان از ترکیبات فسفات مانند فسفات سدیم و یا سختی‌گیرهای دیگر در خمیر چاپ استفاده کرد. در مواردی که آب مورد استفاده فاقد سختی است، از این ماده استفاده نمی‌شد.

پس از عمل چاپ با مواد رنگزای مستقیم، کالا نخست خشک شده سپس به مدت ۶۰-۴۵ دقیقه در بخار اشباع  $100^{\circ}C$ - $104^{\circ}C$  قرار می‌گیرد و در مرحله‌ی آخر نیز عملیات شست و شو، ابتدا با آب سرد و سپس با آب و لرم انجام می‌شود. به علت پایین بودن ثبات مواد رنگزای مستقیم اگر از آب داغ برای شست و شو استفاده شود مواد رنگزا از کالا به درون حمام شست و شو منتقل شده و قسمت‌های سفید و یا کمرنگ را لکه‌دار می‌کنند.

## ۲-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو به دلیل واکنش پذیری زیاد، محدودیت‌هایی را در چاپ ایجاد می‌کنند. چون این مواد با آب واکنش می‌دهند معمولاً به صورت مایع و یا خمیر وجود ندارند. از غلظت‌دهنده‌ها، آلجینات سدیم و امولسیون و یا مخلوط آن‌ها برای این چاپ استفاده می‌شود. در صورت استفاده از غلظت‌دهنده‌های دیگر ماده‌ی رنگرا با غلظت‌دهنده واکنش داده و روی پارچه رسوب می‌کند و باعث زبری زیردست پارچه و عدم شست و شوی غلظت‌دهنده از پارچه می‌شود.

پیوند شیمیابی مواد رنگزای راکتیو با سلولز در محیط قلیایی صورت می‌گیرد. مواد قلیایی مورد استفاده در چاپ مواد رنگزای راکتیو معمولاً کربنات سدیم و بی‌کربنات سدیم هستند ولی در بعضی از موارد از قلیای قوی مانند سود نیز به مقدار بسیار کم استفاده می‌شود. به‌طور کلی میزان قلیای مصرفی بستگی مستقیم به شید رنگ دارد. در رنگ‌های تیره، مانند سیاه رنگ میزان قلیا زیاد ولی در رنگ‌های روشن کم است.

علاوه بر قلیا و غلظت‌دهنده از یک اکسیدکننده‌های ضعیف برای جلوگیری از احیای ماده‌ی رنگزا نیز استفاده می‌شود. اکسیدکننده‌های متداول برای چاپ با مواد رنگزای راکتیو، سدیم نیتروبنزن سولفونات با نام تجاری لو دیگول و یا کلرات سدیم هستند. به این مواد که باعث مقاومت مواد رنگزا در برابر احیا می‌شوند، نمک‌های مقاوم کننده (SALT RESIST) گفته می‌شود.

برای افزایش حلالیت و جذب رنگ روی پارچه افزودن یک جاذب رطوبت نیز به خمیر چاپ لازم است. از مواد جاذب رطوبت، فقط اوره در خمیر چاپ با مواد رنگزای راکتیو مصرف می‌شود.

از مواد جاذب رطوبت دیگر مانند گلاسین و گلایکول‌ها نمی‌توان استفاده کرد، زیرا امکان واکنش آن‌ها با مواد رنگزا وجود دارد.

در صورت استفاده از آب‌های سخت برای تهیهٔ خمیر چاپ، باید از مواد سختی گیر آب مانند هگراماتافسفات در خمیر چاپ استفاده کرد. این مواد از مواد رنگزا و غلظت‌دهنده در برابر یون‌های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت محافظت می‌کنند.

در جدول ۲-۶ نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو نشان داده شده است.

**جدول ۲-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزا راکتیو**

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزا راکتیو	X
اوره	۵۰۰-۲۰۰
آلجینات سدیم ۵ درصد	۳۰۰-۴۰۰
و یا آلجینات سدیم ۵ درصد	۱۰۰-۱۵۰
امولسیون	۲۰۰-۳۰۰
کربنات سدیم	۵-۲۰
و یا بی کربنات سدیم	۱۰-۳۰
لودیگول	۱۰
هگراماتافسفات	۱۰
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیهٔ غلظت‌دهندهٔ امولسیون می‌توان ۱۵-۱۰ گرم امولسیفایر را در ۱۸۵-۱۹۰ گرم آب حل کرد و ۸۰۰ گرم نفت را در حال هم زدن شدید به تدریج به آن افزود.

برای تهیهٔ خمیر چاپ، بهتر است ابتدا اوره در آب نیم گرم حل شده و ماده‌ی رنگزا به آن افزوده شود و یا مخلوط اوره و ماده‌ی رنگزا به آب نیم گرم اضافه شوند تا اوره به حلالیت ماده‌ی رنگزا در آب کمک کند. پس از حل کردن ماده‌ی رنگزا، بقیهٔ مواد اضافه می‌شوند. برای پایداری بیشتر خمیر چاپ بهتر است که قلياً قبل از مصرف خمیر چاپ اضافه شود.

عمل تثبیت مواد رنگزا راکتیو پس از خشک کردن چاپ به روش‌های مختلف قابل انجام

است، که عبارت اند از :

- تثیت با بخار  $100^{\circ}\text{C}$  به مدت  $10^{\circ}\text{C}$  - ۵ دقیقه.
- تثیت با حرارت خشک به مدت ۵ دقیقه در درجه حرارت  $15^{\circ}\text{C}$  و یا ۱ دقیقه در درجه حرارت  $20^{\circ}\text{C}$ .

در صورت استفاده از روش تثیت با حرارت خشک، به علت عدم وجود بخار، باید از مقدار اوره‌ی بیشتری در خمیر چاپ استفاده کرد تا با جذب رطوبت شرایط لازم برای تثیت مواد رنگزای راکتیو به وجود آید.

- تثیت با بخار در درجه حرارت بالا به مدت  $3^{\circ}$  ثانیه در حدود  $15^{\circ}\text{C}$  و یا  $6^{\circ}$  ثانیه در  $13^{\circ}\text{C}$ .

این روش به دلیل کم بودن زمان تثیت مفید و قابل توجه است ولی به دلیل نیاز به ماشین‌های پیچیده‌تر استفاده از آن در کارگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نیست.

- ۱-۶- چاپ دو مرحله‌ای مواد رنگزای راکتیو: به علت عدم ثبات و پایداری خمیر چاپ حاوی قلیا، بعضی از کارخانه‌ها از روش دو مرحله‌ای استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کالا با خمیر چاپی که قادر قلیاست چاپ و خشک می‌شود، سپس با محلول حاوی قلیا آغشته می‌گردد. این عمل توسط دستگاه فولارد صورت می‌گیرد.  
تثیت ماده‌ی رنگزا در این روش معمولاً به وسیله‌ی بخار انجام می‌شود. مدت زمان بخار دادن  $3^{\circ}$  ثانیه است.

- ۲-۶- شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو: یکی از مهم‌ترین مراحل در چاپ مواد رنگزای راکتیو مرحله‌ی شست و شو است. در این مرحله مواد رنگزایی که با سلولز اتصال شیمیایی برقرار نکرده‌اند از آن جدا می‌شوند. تعداد مراحل شست و شو در کارخانه‌ها متفاوت است ولی معمولاً از ۴ مرحله بیشتر است. روش شست و شو در ۴ مرحله به ترتیب زیر است :

- آب کشی در آب سرد ؟
- آب کشی در آب جوش ؛ در این مرحله، به دلیل پس دادن زیاد رنگ امکان لکه‌دار شدن نقاط سفید وجود دارد. به همین دلیل از مخازن حاوی سرربز استفاده می‌شود.
- صابونی کردن در آب جوش حاوی یک دترجنت غیریونی ؛
- آب کشی در آب سرد.

### ۳-۶- چاپ پنیه با مواد رنگزای خمی

از مهم‌ترین مواد رنگزا با ثبات‌های بسیار خوب که در چاپ روی سلولز به کار می‌روند، مواد رنگزای خمی هستند. این مواد رنگزا به صورت نامحلول وجود دارند، لذا برای جذب روی پارچه باید به وسیله‌ی مواد احیاکننده به صورت محلول در آب درآیند و پس از جذب روی پارچه به وسیله‌ی مواد اکسیدکننده بار دیگر به حالت نامحلول اولیه برگردند. این مواد به صورت‌های پودر و خمیر و مایع در بازار یافت می‌شوند. چنان که قبلاً خوانده‌ایم، در رنگزی مواد رنگزای خمی از احیاکننده‌ی هیدروسوولفیت سدیم ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ) استفاده می‌شود؛ ولی، در چاپ به دلایل زیر نمی‌توان از این احیاکننده (هیدروسوولفیت) استفاده کرد.

– در دماهای بالا ناپایدار است و تجزیه می‌شود. به همین دلیل نمی‌تواند دمای بخار را تحمل کند و اثر احیاکننده‌گی خود را از دست می‌دهد.

– pH نامطلوب باعث کاهش خاصیت احیاکننده‌گی آن می‌شود.

– عدم پایداری کالای چاپ شده با احیاکننده‌ی هیدروسوولفیت سدیم در مجاورت هوا، قبل از تثبیت.

برای پایداری هیدروسوولفیت سدیم آن را با فرمالدید واکنش داده و فرمالدید سولفوکسیلات سدیم را با نام تجاری رونگالیت مورد استفاده قرار می‌دهند. این ماده به شکل پودر و سفیدرنگ است و قابلیت حل شدن آن در آب خوب و توأم با آزاد شدن گرمای زیادی است. رونگالیت به دلیل جاذب رطوبت بودن در معرض هوا ناپایدار است و به همین دلیل حتماً باید آن را در ظرف‌های سرس্টه و خشک نگاهداری کرد. در غیراین صورت به تدریج از خاصیت احیاکننده‌گی آن کاسته شده و دیگر قادر به احیای ماده‌ی رنگزای خمی نخواهد بود. بنابراین، در هنگام خرید رونگالیت باید کاملاً به این نکته توجه داشت که در معرض هوا واقع نشده باشد. یکی دیگر از مواردی که در این نوع چاپ باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب غلظت دهنده است. ماده‌ی احیاکننده و قلیایی که در این چاپ به کار می‌رود، باعث ژل شدن و یا پایین آوردن گران‌روانی غلظت دهنده‌های نامناسب می‌شود. غلظت دهنده‌های متداول در این نوع چاپ عبارت‌اند از صمغ انگلیسی و کتیرا و یا مخلوط آن دو، دو روش اصلی برای چاپ با مواد رنگزای خمی روی سلولز وجود دارد که به شرح هریک می‌پردازیم.

۱-۳-۶- روش چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی: در این روش، خمیر چاپ حاوی احیاکننده و قلیاست و در یک مرحله عمل چاپ را روی کالا انجام داده سپس تثبیت می‌شود.

در جدول ۳-۶ نسخه‌ی چاپ یک مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی نشان داده شده است.

### جدول ۳-۶- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای خمی در یک مرحله

نام ماده	وزن ماده (گرم)
ماده‌ی رنگزای خمی	X
کربنات سدیم یا پتاسیم	۱۰۰-۱۵۰
گلیسیرین	۲۰-۵۰
غلظت‌دهنده‌ی کثیرا	۴۰۰-۵۰۰
رنگالیت	۱۰۰-۱۵۰
ضد کف (در صورت لزوم)	۳-۵
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، غلظت‌دهنده‌ی کثیرا را تهیه و در حال هم‌زدن مواد دیگر را بدان می‌افزاییم. ابتدا گلیسیرین را که یک ماده‌ی جاذب رطوبت است به آن افزوده سپس ضدکف را اضافه می‌کنیم. آن‌گاه قلیای مصری را حل کرده به تدریج به خمیر می‌افزاییم. به عنوان قلیا می‌توان از کربنات پتاسیم که قابلیت حلالیت آن بیشتر است استفاده کرد، ولی معمولاً به دلیل ارزان‌تر بودن از کربنات سدیم استفاده می‌شود. در بعضی از نسخه‌ها از سود نیز به عنوان قلیا استفاده شده است اگرچه به دلیل اثرات نامطلوب در خمیر چاپ معمولاً استفاده نمی‌شود. پس از افزودن قلیا ماده‌ی احیاکننده و ماده‌ی رنگزرا می‌افزایند. برای بهتر دیسپرس شدن رنگ خمی در حالت جامد و یک‌نواخت شدن چاپ، می‌توان آن را در آب به همراه کمی غلظت‌دهنده به هم زده سپس به خمیر چاپ افزود.

بعد از چاپ، کالا را در جایی که امکان تماس کمتری با هوا و رطوبت و درجه حرارت زیاد داشته باشد، خشک کرده و بلا فاصله آن را بخار می‌دهند. عمل بخار دادن به مدت ۸-۱۳ دقیقه در بخار اشباع  $40^{\circ}\text{C}$ - $102^{\circ}\text{C}$  صورت می‌گیرد. سپس ماده‌ی رنگزای محلول جذب شده در کالا به وسیله‌ی عمل اکسیداسیون به صورت نامحلول درمی‌آید. اکسیدکننده‌هایی که برای این عمل به کار می‌روند، عبارت‌انداز : آب اکسیژنه، پربرات سدیم، پیکرومات پتاسیم و پیکرومات سدیم. نحوه‌ی عمل اکسیداسیون بدین صورت است که کالای چاپ شده در محلولی حاوی ۱-۳ گرم در لیتر ماده‌ی اکسیدکننده همراه با ۱-۳ گرم در لیتر اسیداستیک در دمای  $5^{\circ}\text{C}$  به مدت حدود ۱۵ دقیقه قرار می‌گیرد و پس از آن کالا با ۱ گرم در لیتر اسیداستیک در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  به مدت حدود ۱۵ دقیقه قرار جوش به مدت ۲۰ دقیقه صابونی می‌شود. عمل اکسیداسیون، در معرض هوا نیز قابل انجام است.

**۲-۳-۶- چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگزای خمی:** در این روش عمل چاپ با خمیر فاقد قلیا و احیاکننده صورت می‌گیرد. سپس کالای چاپ شده با محلول احیاکننده و قلیایی آغشته می‌شود. در این روش بهتر است از غلظت دهنده‌های مانند غلظت دهنده‌ی صمع افقی استفاده شود که در محلول احیاکننده و قلیا منعقد می‌شوند، در غیر این صورت، در آغشته کردن کالا با مواد قلیایی و احیاکننده، رنگ به اطراف طرح موردنظر نفوذ کرده و طرح را از بین می‌برد. درجه حرارت آغشته کردن با دستگاه فولارد حدود  $40^{\circ}C$ - $25^{\circ}$  است و پس از آن بلا فاصله پارچه بخار داده می‌شود. زمان عمل بخار دادن نسبت به روش یک مرحله‌ای کمتر است و احتیاج به بخار مرطوب نیز نیست زیرا خود پارچه مرطوب است و بخار خشک کفایت می‌کند. از مزایای روش دو مرحله‌ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

- پایداری بیشتر خمیر چاپ به علت نداشتن احیاکننده و قلیا؛
- عدم حساسیت کالای چاپ شده به رطوبت و حرارت در مرحله‌ی خشک کردن؛
- عدم نیاز به دستگاه‌های بخار پر حجم و گران؛
- کاهش زمان و انرژی مصرفی برای دستگاه بخار و افزایش تولید؛
- افزایش درخشندگی و ثبات ماده‌ی رنگزا.

#### **۴- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای آزوییک**

مولکول مواد رنگزای آزوییک از دو قسمت مجزا از یک دیگر تشکیل شده‌اند. این دو جزء روی کالا ترکیب شده و مولکول ماده‌ی رنگزا را به وجود می‌آورند. از دلایل اهمیت مواد رنگزای آزوییک می‌توان درخشنان بودن، ثبات شست و شویی و نوری خوب، عدم احتیاج به دستگاه‌های بخار، تثبیت سریع و تنوع رنگی را ذکر کرد.

عمل چاپ با مواد رنگزای آزوییک به سه طریق امکان‌پذیر است :

- رنگرزی کردن کالا با نفتل و چاپ آن با نمک دی‌آزوئنیوم؛
- رنگرزی کردن کالا با نمک دی‌آزوئنیوم و چاپ آن با نفتل؛
- چاپ کالا با نفتل و نمک دی‌آزوئنیوم همراه با یکدیگر؛

در روش اول، که در کارخانه‌های ایران از سایر روش‌ها متدابول‌تر است، ابتدا باید نفتل به صورت محلول درآید. دو روش برای این عمل وجود دارد که عبارت‌اند از :

- روش گرم
- روش سرد

در روش گرم از سود و آب جوش برای حل کردن نفتل استفاده می‌شود و به همین دلیل روش گرم نامیده می‌شود. در روش دوم نیازی به آب جوش نیست و روش سرد نامیده می‌شود. روش اول در کارخانه‌های ایران متداول‌تر است و در این کتاب فقط به آن اشاره می‌شود.

برای حل کردن نفتل به طریقه‌ی گرم، ابتدا نفتل موردنیاز (۲۰ گرم در کیلوگرم) را به وسیله‌ی همان مقدار روغن قرمز ترک خمیر کرده و به مقدار لازم محلول سود ۳۳ درصد، به آرامی بدان می‌افزاییم تا یک محلول شفاف به دست آید، سپس آب داغ لازم همراه با هم زدن اضافه می‌شود تا وزن محلول به یک کیلوگرم برسد. در اکثر موارد افزودن ۱ گرم بر کیلوگرم فرمالدیید ۳۳ درصد نیز برای پایداری و مقاومت محلول نفتل توصیه شده است. ولی معمولاً افزودن فرمالدیید باعث سخت شسته شدن نفتل‌های اضافی در مرحله‌ی شستشو شو می‌شود. در مورد بعضی از نفتل‌ها مانند نفتل AS باید از افزودن فرمالدیید خودداری کرد. این موارد در کاتالوگ‌های سازنده مشخص شده است. چون بسیاری از نفتل‌ها نسبت به آب‌های سخت حساسیت دارند، ضروری است که از آب فاقد سختی و یا از مواد سختی گیر آب استفاده شود.

پس از این که کالا در درجه حرارت  $90^{\circ}\text{--}95^{\circ}\text{C}$  به این محلول آغشته و نفتل‌های اضافی گرفته شد، بالاصله کالا در درجه حرارت حدود  $100^{\circ}\text{C}$  خشک می‌شود. در مواردی که کالای آغشته به نفتل باید مدت زمانی قبل از عمل چاپ انبار شود، بهتر است در پلاستیک پوشانده شود تا از رطوبت و نور و بخارات اسیدی محفوظ بماند. در غیر این صورت باعث ایجاد نایک‌نواختی در چاپ می‌شود.

پس از خشک شدن کالای آغشته به نفتل، عمل چاپ با خمیر حاوی نمک دی‌آزونیوم صورت می‌گیرد. نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی آغشته شده به نفتل یا نمک‌های دی‌آزونیوم در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.

#### جدول ۴-۶\_ نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی آغشته شده به نفتل با نمک‌های دی‌آزونیوم

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
نمک دی‌آزونیوم	۱۰_۷۰
دیسپرس کننده	۱_۳
اسید استیک ( $50^{\circ}$ درصد)	۲۰_۳۰
غلظت دهنده‌ی کتیرا (٪۷۱)	۵۰۰_۶۰۰
آب یا غلظت دهنده	X
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ابتدا نمک دی‌آزونیوم با یک ماده‌ی دیسپرس کننده‌ی مناسب و آب خمیر می‌شود و با افرودن آب سرد و اسیداستیک رقیق می‌گردد. سپس با غلظت‌دهنده‌ی تازه آماده شده‌ی کثیرا به کمک همزن مخلوط می‌شود. نمک‌های دی‌آزونیوم در درجه حرارت‌های بالا تجزیه می‌شوند. بهترین درجه حرارت مناسب برای خمیر چاپ حاوی نمک‌های دی‌آزونیوم  $10-15^{\circ}\text{C}$  است. ماده‌ی دیسپرس کننده برای معلق نگه داشتن نمک‌های دی‌آزونیوم و چاپ یک‌نواخت استفاده می‌شود و اسیداستیک نیز حلایلت و فنود نمک‌ها را افزایش می‌دهد. پس از عمل چاپ ابتدا کالا خشک شده و سپس به ترتیب عملیات زیر روی آن انجام می‌شود.

– قرار دادن کالا در یک حمام حاوی  $2-7$  گرم در لیتر بی‌سولفیت سدیم در دمای  $80-90^{\circ}\text{C}$ ، این عمل بدین منظور صورت می‌گیرد که امکان لکه‌گذاری نمک‌های دی‌آزونیوم در نقاط چاپ شده را از بین برد.

#### – آب‌کشی کالا

– قرار دادن کالا در حمام حاوی کربنات سدیم و یا سود در درجه حرارت جوش، به منظور انتقال نفتل‌های اضافی از کالا؛ مقدار کربنات سدیم  $12-1^{\circ}$  گرم در لیتر و مقدار سود  $1/5-5^{\circ}$  گرم در لیتر است.

– قرار دادن کالا در آب جوش حاوی  $2-3$  گرم در لیتر کربنات سدیم و  $2-5$  گرم در لیتر دترجنت مناسب؛

#### – آب‌کشی کالا

عمل فولارد کردن کالا با نفتل و چاپ آن با نمک‌های دی‌آزونیوم در مواردی انجام می‌گیرد که یک نفتل با چندین نمک دی‌آزونیوم در دسترس باشد ولی اگر یک نمک دی‌آزونیوم با چندین نفتل موجود باشد، بهتر است که عمل فولارد با نمک دی‌آزونیوم و عمل چاپ با خمیر شامل نفتل صورت بگیرد که طریقه‌ی دوم چاپ آزوییک است، از این روش به دلیل آن که زدودن نمک دی‌آزونیوم اضافی از مناطق چاپ نشده مشکل است، کمتر استفاده می‌شود.

روش سوم نیز که چاپ یک مرحله‌ای با استفاده از نفتل و نمک دی‌آزونیوم است، به دلیل بهدررفتن زیاد مواد رنگزا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

## ۵-۶- چاپ برداشت روی سلولز

در عملیات چاپ برداشت روی سلولز، معمولاً مواد رنگزای زمینه، مواد رنگزای مستقیم، راکتیو و یا آزوییک و ماده‌ی رنگزای جاشین شونده نیز مواد رنگزای خمی بهشمار می‌روند. در

چاپ برداشت، انتخاب غلظت دهنده اهمیت بسیار دارد، زیرا غلظت دهنده باید در برابر ماده ای احیا کننده مصرفی پایدار باشد.

احیا کننده متدالوی الیاف طبیعی رنگالیت است. نسخه‌ی چاپ برداشت کالای سلولزی با ماده ای احیا کننده رنگالیت در جدول ۵-۶ نشان داده شده است.

کالای چاپ شده، پس از چاپ و خشک کردن به مدت ۱۰-۱۰۲ °C دقیقه در حرارت  $40^{\circ}\text{C}$ - $5^{\circ}\text{C}$  بخار داده می‌شود و سپس بلا فاصله عملیات شست و شو در آب سرد بر روی آن انجام می‌گیرد. برای اکسیداسیون ماده‌ی رنگزای خمی می‌توان پس از شست و شوی کالا در آب سرد از حمام حاوی آب اکسیژنه در  $5^{\circ}\text{C}$ - $40^{\circ}\text{C}$  استفاده کرد و پس از آن عملیات صابونی کردن را، با استفاده از یک دترجنت مناسب انجام داد.

جدول ۵-۶- نسخه‌ی چاپ برداشت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای خمی	X
رنگالیت C.	۱۰۰-۲۰۰
گلیسیرین	۵۰-۱۰۰
کربنات پتابسیم	۱۰۰-۱۵۰
غلظت دهنده کتیرا (درصد ۷)	۵۰۰-۶۰۰
سفید کننده نوری (در برداشت‌های سفید استفاده می‌شود)	۵
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## ۶-۶- چاپ کالای سلولزی با مواد رنگزای پیگمنت

چاپ پیگمنت از متدالوی روش‌های چاپ در جهان است. پیگمنت‌ها برخلاف سایر مواد رنگزا هیچ تمايلی به نفوذ در الیاف از خود نشان نمی‌دهند و معمولاً در آب نیز حل نمی‌شوند بلکه توسط یک ماده‌ی چسبنده به روی کالا چسبیده و در لایه‌لای زنجیره‌های ماده‌ی چسبنده محبوس می‌شوند؛ به همین جهت می‌توان آن‌ها را روی اکثر منسوجات بدون توجه به جنس آن‌ها به کار برد.

همچنین به دلیل آن که تمام اجزای خمیر چاپ توسط ماده‌ی چسبنده به روی کالا متصل می‌شوند نیاز به شست و شو نیز ندارند. جهت ثبیت ماده‌ی چسبنده روی کالا معمولاً از حرارت خشک استفاده می‌شود ولی می‌توان با استفاده از مواد ثبیت کننده این مرحله را نیز حذف کرد. امروزه چاپ پیگمنت به دلایل زیر در مقیاس وسیعی در کارگاه‌ها و کارخانجات ایران و جهان رایج گردیده است :

– قابلیت به کاربری روی منسوجات با جنس‌های مختلف و عدم نیاز به تخصص در مورد تشخیص جنس پارچه ؛

– حذف مرحله‌ی شست و شو بعد از چاپ و عدم نیاز به ماشین‌های شست و شوی پارچه ؛

– در صورت نیاز حذف مرحله‌ی ثبیت حرارتی و عدم نیاز به ماشین‌های ثبیت.

از مواردی که استفاده از چاپ پیگمنت را در منسوجات محدود می‌کند می‌توان به ایجاد زیردست نامطلوب و از بین رفتن لطافت پارچه و پایین بودن ثبات سایشی اشاره نمود که در اثر عدم نفوذ رنگ به داخل کالا و قرار گرفتن روی سطح الیاف می‌باشد.

برای کاهش عیب فوق می‌توان از غلظت دهنده‌هایی استفاده نمود که بعد از خشک شدن اثری از آن‌ها روی پارچه باقی نمی‌ماند، مانند غلظت دهنده‌ی امولسیون که از آب و حلال آلی تشکیل شده و هردو پس از چاپ تبخیر می‌شوند. برای کاهش زیردست می‌توان از نرم کن در خمیر چاپ استفاده نمود. مواد چسبنده‌ی مورد مصرف در چاپ پیگمنت که به آن‌ها بیندر<sup>۱</sup> گفته می‌شود مخلوطی از منورهای مختلف مانند اکریلیک اسید و بوتاکس می‌باشند. بیندرها با پلی مریزاسیون به صورت شبکه‌ای درآمده و پیگمنت و سایر مواد موجود در خمیر چاپ را در خود محبوس می‌کنند.

برای پلی مریزاسیون بیندرها دو روش متداول است :

– حرارت خشک

– اسیدی کردن محیط

در روش اول نیاز به دستگاه‌های ثبیت می‌باشد که در کارگاه‌های بزرگ چاپ و کارخانجات وجود دارد. زمان و دمای ثبیت در مورد بیندرها متفاوت متغیر است. بعضی از بیندرها در دمای  $10^{\circ}\text{C}$  نیز ثبیت می‌شوند. در مورد این بیندرها به جای حرارت خشک می‌توان از بخار نیز برای ثبیت استفاده کرد، ولی اکثر بیندرها در دمای بالای  $15^{\circ}\text{C}$  ثبیت می‌شوند. با افزایش دما زمان ثبیت کاهش می‌یابد، لذا در دمای  $15^{\circ}\text{C}$  پنج دقیقه کافی است. به ازای هر ده درجه افزایش دما یک دقیقه زمان کاهش می‌یابد به طوری که در  $19^{\circ}\text{C}$  یک دقیقه زمان برای ثبیت کافی است.

در کارگاه‌های کوچک از اسیدی کردن خمیر چاپ استفاده می‌شود. بدین منظور در چاپ از افزودن مستقیم اسید به خمیر چاپ خودداری می‌شود زیرا باعث پلی‌مریزاسیون زودرس و گرفتگی شابلون می‌گردد، ولی افزودن کاتالیست اسیدی که به مرور زمان تولید اسید می‌کند این مشکل را به وجود نخواهد آورد. کاتالیست‌های اسیدی معمولاً ترکیبات آمونیوم مانند نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم و فسفات دی‌آمونیوم و غیره می‌باشند که به تدریج تولید اسید می‌کنند.



نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت روی کالای سلولزی در جدول ۶ نشان داده شده است.  
کالا را پس از چاپ خشک و بعد به مدت ۵ دقیقه در  $15^\circ\text{C}$  تثبیت می‌نمایند.

### جدول ۶— نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت روی سلولز

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای پیگمنت	X
غلظت دهنده‌ی امولسیون	۵۰۰
غلظت دهنده‌ی تیلوز (۵ درصد)	۱۰۰
بیندر	۵۰-۲۰۰
فسفات دی‌آمونیوم (۱:۲)	۱۵
اوره	۵
نرم کن (در صورت لزوم)	۲۰
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## پرسش‌های فصل ششم

- ۱- مواد رنگرایی را که در چاپ روی سلولز مورد مصرف قرار می‌گیرند نام ببرید.
- ۲- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای مستقیم و نحوه‌ی تثبیت آن را توضیح دهید.
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای راکتیو را نوشه و علت مصرف هر ماده را توضیح دهید.
- ۴- روش‌های تثبیت کالای چاپ شده با مواد رنگرای راکتیو را بنویسید.
- ۵- چاپ دومرحله‌ای با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهید.
- ۶- نحوه‌ی شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهید.
- ۷- دلایل عدم استفاده از هیدروسولفیت سدیم در چاپ با مواد رنگرای خمی را بنویسید.
- ۸- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی با مواد رنگرای خمی در یک مرحله را بنویسید.
- ۹- نحوه‌ی عمل چاپ دومرحله‌ای با مواد رنگرای خمی را شرح دهید.
- ۱۰- مزایای چاپ دو مرحله‌ای با مواد رنگرای خمی را بنویسید.
- ۱۱- نحوه‌ی آغشته کردن کالا به نفتل را در چاپ مواد رنگرزی آزویک بنویسید.
- ۱۲- نسخه‌ی چاپ کالای سلولزی را با نمک‌های دی‌آزونیوم، در چاپ آزویک، توضیح دهید.
- ۱۳- مراحل شست و شوی کالای چاپ شده با مواد رنگرای آزویک را شرح دهید.
- ۱۴- نسخه‌ی چاپ برداشت روی سلولز را با روش تثبیت آن توضیح دهید.
- ۱۵- چرا چاپ پیگمنت بیشتر از سایر روش‌های چاپ متداول است؟
- ۱۶- دو روش متداول پلی‌مریزاسیون بیندرها را نام ببرید.
- ۱۷- چه عواملی استفاده از چاپ پیگمنت را محدود می‌کند؟
- ۱۸- کاتالیست‌های اسیدی را شرح دهید و دو مثال برای آن ذکر کنید.
- ۱۹- نسخه‌ی خمیر چاپ پیگمنت را بنویسید و نقش هر ماده را در خمیر شرح دهید.

## فصل هفتم

### روش‌های چاپ روی کالای پشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای پشمی با مواد رنگرای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای پشمی با مواد رنگرای متال کمپلکس را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای پشمی با مواد رنگرای راکتیو را شرح دهد.

### ۷- روشهای چاپ روی کالای پشمی

چاپ روی کالای پشمی به مراتب کمتر از چاپ روی کالای سلولزی انجام می‌شود. زیرا کالای پشمی به دلیل گرمی فقط در ایام سرما به کار می‌رود و پشم مانند سلولز نیست که در همه نوع پوشک مصرف داشته باشد.

مواد رنگرایی که در چاپ کالای پشمی قابل مصرف می‌باشند عبارت‌اند از:

- مواد رنگرای اسیدی
- مواد رنگرای کرمی
- مواد رنگرای متال کمپلکس ۱:۱
- مواد رنگرای متال کمپلکس ۲:۱
- مواد رنگرای راکتیو
- مواد رنگرای بازیک

از موارد فوق موادر رنگرای اسیدی و متال کمپلکس و راکتیو در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

#### ۱- چاپ کالای پشمی با مواد رنگرای اسیدی

در عمل چاپ روی کالای پشمی مواد رنگرای اسیدی بیشتر از سایر مواد رنگرای

کاربرد دارند.

این مواد درخشنده‌گی خوبی دارند و اکثر آرای ثبات‌های شست و شو و نوری متوسط‌اند و همان‌طور که از نام آن‌ها مشخص است برای ثبیت در روی کالا نیاز به اسید دارند. اسید مصرفی عموماً یک اسید ضعیف مانند اسید استیک و یا اسید فرمیک است. ولی در بعضی از موارد خاص از نمک‌هایی که در دمای بالا تولید اسید می‌کنند نیز استفاده می‌شود. این نمک‌ها که عموماً ترکیبات آمونیوم هستند به تنها یا همراه با اسیدهای ضعیف استفاده می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان از سولفات آمونیم و اگزالات آمونیم نام برد.

نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۷ نشان داده شده است.

جدول ۱-۷- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی اوره	X
اسید استیک (۱۰ درصد)	۵۰-۱۰۰
سولفات آمونیوم	۴۰-۳۰
غلظت دهنده‌ی کثیر آب یا غلظت دهنده	۲۰-۳۰
Y	۵۰۰-۶۰۰
جمع	۱۰۰۰

روش تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ماده‌ی رنگرا را با اوره مخلوط و در آب جوش حل می‌کنند و آن را به غلظت دهنده‌ی آماده شده افزوده و هم می‌زنند و سپس سولفات آمونیوم را به آن می‌افزایند. پس از سرد شدن اسید استیک را نیز به خمیر اضافه می‌کنند.

کالا را پس از چاپ خشک کرده و در درجه حرارت  $10^{\circ}\text{C}$ - $5^{\circ}\text{C}$  به مدت  $40\text{-}50$  دقیقه بخار می‌دهند. هرچه رطوبت دستگاه بخار بیشتر باشد، میزان جذب مواد رنگرا و کیفیت کالای چاپ شده نیز بیشتر می‌شود.

پس از عمل ثبیت، کالا در آب سرد آب کشی شده و سپس در حمام حاوی آب نیم‌گرم (حدود  $40^{\circ}\text{C}$ ) و یک دترجنت مناسب شست و شو می‌شود.

## ۷-۲- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس

مواد رنگزای متال کمپلکس معمولاً برای به دست آوردن رنگ های تیره روی کالای پشمی به کار می روند. چنان که در کتاب رنگریزی خوانده اید، مواد رنگزای متال کمپلکس مواد رنگزایی هستند که در ساختمان آنها یک فلز به کار رفته است و نسبت به مواد رنگزای اسیدی از ثبات بالاتری برخوردارند، اگرچه در خشندگی مواد رنگزای اسیدی را ندارند. مواد رنگزای متال کمپلکس بر حسب این که یک مولکول ماده رنگزا با یک اتم فلز ترکیب شود و یا دو مولکول ماده رنگزا با یک اتم فلز ترکیب شود، به ترتیب، به دو دسته  $1:1$  و  $1:2$  تقسیم می شوند. مواد رنگزای متال کمپلکس  $1:1$  برای ثبت به محیط اسیدی نیاز دارند. (اسید فرمیک یا اسید استیک) ولی در مواد رنگزای متال کمپلکس  $1:2$  معمولاً نمک هایی مانند سولفات آمونیوم به کار می رود. مواد رنگزای متال کمپلکس  $2:1$  دارای خواص ثباتی بهتری نسبت به مواد رنگزای متال کمپلکس  $1:1$  هستند. برای بالا بردن خواص ثباتی مواد رنگزای متال کمپلکس  $1:1$  می توان از استات کرم در خمیر چاپ استفاده کرد.

در جدول ۷-۲ نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس نشان داده شده است.

جدول ۷-۲- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده رنگزای متال کمپلکس	X
اوره	$50 - 100$
غلظت دهنده کثیر	$500 - 600$
اسید فرمیک $5^{\circ}$ درصد	$40 - 60$
استات کرم	$20 - 30$
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	$1000$

در مواد رنگزای متال کمپلکس  $2:1$  به جای اسید فرمیک از سولفات آمونیوم به مقدار  $40 - 30$  گرم در کیلوگرم استفاده می شود و استات کرم نیز به کار نمی رود. نحوه‌ی تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ابتدا ماده رنگزا با اوره مخلوط و در آب گرم حل می شود، سپس آن را به غلظت دهنده اضافه کرده و بقیه‌ی مواد را نیز به آن می افزایند.

کالا را پس از چاپ خشک کرده و در دمای  $10^{\circ}\text{C}$  به مدت  $60\text{--}30$  دقیقه بخار مرطوب می‌دهند. پس از تثبیت، کالا را آب‌کشی سرد کرده و در حمام آب نیم گرم  $40^{\circ}\text{C}$  همراه با دترجنست مناسب شسته و شو می‌دهند.

### ۳-۷- چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو به دلیل ثبات‌های زیاد و درخشندگی خوب در چاپ کالای پشمی استفاده‌ی زیادی دارند. مواد رنگزای راکتیو با الیاف پشمی نیز، مانند الیاف پنبه، اتصال شیمیایی به وجود می‌آورند. در مورد پنبه برای ایجاد این اتصال نیاز به محیط قلیایی داشتیم ولی در مورد پشم نیاز به محیط قلیایی نیست.

در چاپ با مواد رنگزای راکتیو بر روی کالاهای پشمی عمل شده با کلر نتیجه‌ی بهتری از نظر جذب ماده‌ی رنگزا حاصل می‌شود.

در جدول ۳-۷ نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو نشان داده شده است.

جدول ۳-۷- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای راکتیو	X
اوره	$100\text{--}150$
غلظت دهنده‌ی آلجينات سدیم <sup>۱</sup>	$500\text{--}600$
لودیگول	۱۰
استات سدیم	$20\text{--}40$
آب یا غلظت دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

نحوه‌ی تهیه‌ی خمیر بدین صورت است که ابتدا ماده‌ی رنگزا و اوره را مخلوط و با آب نیم گرم به هم می‌زنیم تا رنگ کاملاً حل شود. سپس ماده‌ی رنگزای حل شده را به غلظت دهنده افزوده و در حال همزدن بقیه‌ی مواد را نیز می‌افزاییم.

۱- به جای غلظت دهنده‌ی آلجينات سدیم می‌توان از غلظت دهنده‌ی نیمه امولسیون تشکیل یافته از آلجينات سدیم و امولسیون نیز استفاده کرد.

پس از تهیه خمیر و عمل چاپ، کالای چاپ شده را خشک کرده و به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه در دمای  $10^{\circ}\text{C}$  بخار می‌دهیم.

پس از ثبیت، برای شست و شو ابتدا کالای چاپ شده را به مدت ۵ دقیقه آب‌کشی سرد کرده و سپس در حمام  $60-70^{\circ}\text{C}$  حاوی یک دترجنت مناسب و آمونیاک وارد می‌کنیم. مقدار آمونیاک ۲ میلی‌لیتر در لیتر است. در مرحله شست و شو، برای خشی کردن قلیاً از حمام حاوی اسیداستیک و یا اسیدفرمیک استفاده می‌کنیم.

## پرسش‌های فصل هفتم

- ۱- مواد رنگزایی را که در چاپ کالای پشمی به کار می‌روند نام ببرید.
- ۲- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای اسیدی را بنویسید.
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس را بنویسید.
- ۴- نسخه‌ی چاپ کالای پشمی با مواد رنگزای راکتیو را بنویسید.
- ۵- روش تثبیت و نحوه‌ی شست و شوی کالای پشمی چاپ شده با مواد رنگزای راکتیو را توضیح دهید.

## فصل هشتم

### روش‌های چاپ روی کالای ابریشمی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی را شرح دهد.
- ۲- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱ را شرح دهد.
- ۳- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو را شرح دهد.

### ۸- روشهای چاپ روی کالای ابریشمی

امروزه، از پارچه‌های ابریشمی، به علت گران‌بها بودن، فقط برای تهیه‌ی لباس‌های خاص استفاده می‌شود. چون این لباس‌ها زیاد پوشیده نمی‌شوند معمولاً نیاز به شست و شو نیز ندارند، بنابراین خواص ثباتی مانند ثبات شست و شویی و ثبات نوری مواد رنگزا در روی این الیاف چندان مهم نیست، بلکه درخشنده‌گی این مواد رنگزا بیشتر اهمیت دارد. به همین دلیل مواد رنگزایی روی ابریشم به کار می‌روند که درخشنده‌گی زیاد داشته باشند.

مواد رنگزایی که روی ابریشم قابل مصرف هستند، عبارت‌اند از:

- مواد رنگزای اسیدی
- مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱
- مواد رنگزای راکتیو
- مواد رنگزای بازیک

از مواد رنگزای فوق ۳ مورد اول به دلیل اهمیت بیشتر در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد.

**۱-۸- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی و متال کمپلکس ۲:۱**  
یکی از پرمصرف‌ترین مواد رنگزای الیاف ابریشمی مواد رنگزای اسیدی هستند که درخشنده‌گی

خوبی دارند ولی از خواص ثباتی متوسطی برخوردارند. شرایط و نحوه این نوع چاپ تقریباً مشابه با چاپ کالای پشمی است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی در جدول ۱-۸ نشان داده شده است.

### جدول ۱-۸- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای اسیدی	X
اوره یا گلیسیرین	۵۰_۱۰۰
غلظت‌دهنده‌ی ایندالکا ۱	۵۰۰_۶۰۰
اسید استیک٪	۵۰_۱۰۰
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

برای تهیه‌ی خمیر، ماده‌ی رنگزا و اوره یا گلیسیرین را محلوت و در آب جوش حل می‌کنند. سپس آن را به غلظت‌دهنده‌ی آماده شده افزوده و در آخر اسیداستیک به آن می‌افزایند.

کالا، پس از چاپ و خشک شدن، به مدت ۴۵\_۶۰ دقیقه بخار داده می‌شود. سپس عمل شست و شو، ابتدا با آب سرد سپس با آب نیم گرم، همراه با دترجنت انجام می‌گیرد. در صورت لزوم قلیابی مناسب مانند کربنات سدیم نیز برای ختنی سازی اسید به حمام شست و شو افزوده می‌شود. نسخه‌ی عمل چاپ روی کالای ابریشمی با مواد رنگزای متال کمپلکس ۲:۱ مشابه مواد رنگزای اسیدی است. با این تفاوت که به جای اسیداستیک در خمیر چاپ از سولفات آمونیم و یا ترکیبات مشابه استفاده می‌شود.

### ۸-۲- چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

مواد رنگزای راکتیو روی کالای ابریشمی معمولاً برای به دست آوردن شیدهای روشن به کار می‌روند و غلظت‌دهنده‌ی مناسب آن‌ها آجینات سدیم و یا غلظت‌دهنده‌ی نیمه امولسیون حاوی آجینات سدیم و امولسیون است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو تقریباً مشابه کالای سلولزی است.

نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو در جدول ۸-۲ نشان داده شده است. برای تهیه‌ی خمیر، اوره و ماده‌ی رنگزای راکتیو را مخلوط و در آب حل می‌کنند. سپس آن را به غلظت‌دهنده افزوده و در آخر بی‌کربنات سدیم به آن می‌افزایند. کالا را پس از چاپ خشک کرده و به مدت ۱۵-۱۰ دقیقه در درجه حرارت  $102^{\circ}\text{C}$  بخار می‌دهند و در پایان عمل شست و شو انجام می‌گیرد.

جدول ۸-۲- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگزای راکتیو

نام ماده	وزن ماده (گرم در کیلوگرم)
ماده‌ی رنگزای راکتیو	X
اوره	۱۰۰-۱۵۰
غلظت‌دهنده‌ی آجینات سدیم	۵۰۰-۶۰۰
بی‌کربنات سدیم	۱۰-۲۰
آب یا غلظت‌دهنده	Y
جمع	۱۰۰۰

## پرسش‌های فصل هشتم

- ۱- مواد رنگرایی را که در چاپ روی کالای ابریشمی به کار می‌روند نام ببرید.
- ۲- چرا خواص ثباتی مواد رنگرایی در چاپ روی کالای ابریشمی اهمیت چندانی ندارند؟
- ۳- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگرایی اسیدی را بنویسید.
- ۴- روش تثبیت و نحوه‌ی شست و شوی کالای پشمی چاپ شده با مواد رنگرایی اسیدی را توضیح دهید.
- ۵- نسخه‌ی چاپ کالای ابریشمی با مواد رنگرایی راکتیو را بنویسید.