



یخی سخن: هوای جلوان





شکل ۱-۱۶۱

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که پنس سینه‌ی آن به پهلو منتقل شده است، رولت کنید.


از « نقطه‌ی ۲۲ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) ، در این مدل $1\frac{1}{4}$ سانتیمتر ، گشاد کنید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.

(اندازه‌ی دلخواه) در این مدل ، $1\frac{1}{4}$ سانتیمتر $= 22 \rightarrow 46$

از « نقطه‌ی ۲۱ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) ، در این مدل 8 سانتیمتر ، پایین بیايد تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.

(اندازه‌ی دلخواه) در این مدل ، 8 سانتیمتر $= 21 \rightarrow 47$

به وسیله‌ی خط کش « نقطه‌ی ۴۷ » را به « نقطه‌ی ۴۶ » وصل کنید. (شکل ۱-۱۶۱)



شکل ۱-۱۶۲

برای جلوگیری از گشاد شدن یقه یک پنس به اندازه‌ی « 1 سانتیمتر » روی خط $46 \rightarrow 47$ رسم کنید و انتهای آن را تا « نقطه‌ی B » (سرسینه) ادامه دهید.

از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی به انتهای پنس از « نقطه‌ی ۴۷ » تا « نقطه‌ی ۴۶ » (سرسینه) رسم کنید تا « نقطه‌ی ۴۸ » $= 42 \rightarrow B \rightarrow 42 \rightarrow 46$ (پنس پهلو) به دست آید.

از « نقطه‌ی ۴۸ » تا « نقطه‌ی B » (سرسینه) را قیچی کنید.

از « نقطه‌ی ۴۷ » خطوط جدید یقه‌ی هفت ترسیم شده را قیچی کنید. (شکل ۱-۱۶۲)

خط جدید یقه‌ی جلو $= 46 \rightarrow 47$




* صحیح ترین روش گشاد کردن یقه، استفاده از روش مماس کردن سرشانه‌ی پشت و جلو بالاتنه می باشد.

** در آموزش مدل سازی متداول است که اندازه‌های طرح داده شده ارائه نگردد؛ زیرا، ترسیم الگو بستگی به مدل و طرح انتخابی اشخاص دارد. فراگیرنده‌ی عزیز برای اندازه‌گیری دکلته‌ی یقه، پهناهی یقه در سرشانه و وسط پشت می تواند با متر روی بدن اندازه گرفته و اندازه را در ترسیم الگو به کار گیرد.

	واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹۷ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸
--	---	---

کام سوم



- ✿ پنس «۱ سانتیمتری» یقه را بیندید.
- ✿ زیر خط «۴۸ → B» کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را مشخص کنید.
- ✿ پس از بستن پنس یقه، خط یقه را دوباره رسم کرده، اصلاح کنید.


✿ از «نقطه‌ی ۴۷» به اندازه‌ی دگمه خور در این مدل «۲ سانتیمتر» بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.

$$\text{اندازه‌ی دگمه خور} = ۴۷ \rightarrow ۴۹ = ۲ \text{ سانتیمتر}$$

✿ از «نقطه‌ی ۴۹» موازی با خط مرکزی جلو خطی رسم کنید تا «نقطه‌ی ۵۰» (دگمه خور بالاتنه) به دست آید. (شکل ۱-۱۶۳)

$$\text{خط دگمه خور} = ۴۹ \rightarrow ۵۰ = ۷ \rightarrow ۴۷ \text{ موازی}$$

کام چهارم



✿ از «نقطه‌ی ۲» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی «۷۵/۰ سانتیمتر» (معمولًاً $\frac{1}{2}$ فاصله $\rightarrow ۴۶$) در نظر گرفته می‌شود. (پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

$$۲ \rightarrow ۵۱ = ۷۵/۰ \text{ سانتیمتر}$$

✿ از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۲۲ → ۴۶» (در سرشانه‌ی جلو) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۲» به دست آید.

$$۱۰ \rightarrow ۵۲ = ۲۲ \rightarrow ۴۶ = ۱/۵ \text{ سانتیمتر}$$


✿ به وسیله‌ی خطی هلالی شکل «نقطه‌ی ۵۱ → ۵۲» را به «نقطه‌ی ۵۲» وصل کرده، خط یقه‌ی پشت «۵۲ → ۵۱» را قیچی کنید.

(شکل ۱-۱۶۴)

$$\text{خط جدید یقه‌ی پشت} = ۵۱ \rightarrow ۵۲$$

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>
--	---

کاغذ پشم



شکل ۱-۱۶۵

- استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴
- الگوی جلو را موازی با خط عمود گاردن قرار دهید.
- الگوی پشت و جلو* را در « نقطه ۴۶ » در قسمت حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.
- پس از سنجاق کردن الگو، تقاطع خط سرشانه‌ی جلو و پشت (خط یقه) « نقطه ۴۶ » را اصلاح کنید تا « نقطه ۴۶' » به دست آید.
- از « نقطه ۲۹ » انتهای سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی « ۴ سانتیمتر » پایین بیاورید. سپس « نقطه ۵۳ » به دست آمده را سنجاق بزنید.

- $29 \rightarrow 53 = 4$ سانتیمتر
- از « نقطه ۵۱ » در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه** (بستگی به مدل لباس دارد...)، در این مدل « ۱۶ سانتیمتر »، پایین بیایید تا « نقطه ۵۴ » به دست آید.
(اندازه‌ی دلخواه) در این مدل، $51 \rightarrow 54 = 16$ سانتیمتر
- « نقطه ۵۴ » در خط مرکزی پشت را گونیا کنید تا « نقطه ۵۵ » محل برخورد خط گونیا شده و حلقه‌ی آستین به دست آید. (عرض $54 \rightarrow 55$ بستگی به مدل و طراحی یقه دارد.)
« نقطه ۵۵ » را به « نقطه ۴۷ » وصل کنید. (طراحی لبه‌ی یقه نیز بستگی به مدل آن دارد.)

- $55 \rightarrow 47 = 47$ خط لبه‌ی یقه
- تکه‌ی یقه « $51 \rightarrow 54 \rightarrow 55 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 46' = 46'$ » را رولت کنید.
در صورتی که می‌خواهید بنس‌های زیر سینه و پهلو را بدوزید، آن‌ها را به اندازه‌ی « ۲ سانتیمتر » کوتاه کنید. (شکل ۱-۱۶۵)