

مهارت: کاشت

شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک

۵-۱۰-۲-۷۹/ک

۵-۱۰-۲-۷۹/ک

پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف

شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک

۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

پیمانه مهارتی شماره سه کشت بذور به روشهای مختلف

هدف کلی

فراگیر باید بتواند بذور را به یکی از روشهای رایج با دست یا با ماشین آلات مربوط کشت نماید و یا نشا کاری

کند.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۱-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

واحد کار اول

خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر

هدفهای رفتاری: فراگیر پس از مطالعه این پیمانه، باید بتواند:

- ۱- رطوبت خاک را در زمان کاشت اندازه گیری کند.
- ۲- درجه حرارت خاک را در موقع کاشت اندازه گیری کند.
- ۳- سایر خصوصیات مؤثر در جوانه زنی را توضیح دهد.
- ۴- درجه حرارت بهینه جوانه زنی را تعیین کند.
- ۵- عواملی را که بر روی عمق کاشت تأثیر دارند توضیح دهد.

زمان به ساعت	
عملی	نظری
۴	۱

واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۱-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳۱-۵-۲-۱۰/۲-۷۹/ک	پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳-۵-۲-۱۰/۲-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۵-۲-۱۰/۲-۷۹/ک
--	---	---

۱-۱-۱- رطوبت خاک در زمان کاشت: آب برای

نرم کردن پوستۀ بذر و فعال ساختن سیستمهای داخلی آن ضروری است. از این رو، تعیین میزان رطوبت خاک به هنگام کاشت حایز اهمیت است. اما تعیین مقدار رطوبت خاک به طور دقیق همواره در مزرعه عملی نیست گاهی تخمینی از آن کافی می باشد. مقداری از خاک مزرعه را بردارید. این کار را می توانید با بیل یا بیلچه انجام دهید.

۱-۱-۲- عوامل مؤثر در جوانه زنی و سبز کردن بذر

پس از این که بذر در داخل خاک و در بستر مناسب خود جای گرفت عواملی باید فراهم گردد تا جوانه بزند یا اصطلاحاً سبز شود و سر از خاک بیرون آرد. این عوامل عبارتند از: رطوبت موجود در خاک، درجه حرارت خاک، میزان هوای لازم در خاک یا تهویه خاک، درجه حرارت هوا و خصوصیات گیاهی بذر کاشته شده.



شکل ۱-۱

<p>واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۱-۵-۱۰/۱-۷۹-ک ۳۱-۵-۱۰/۲-۷۹-ک</p>	<p>پیمانته مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹-ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹-ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹-ک ۵-۱۰/۲-۷۹-ک</p>
---	---	--

مقداری از آن را درون یک ظرف فلزی بریزید.



شکل ۱-۲

خاک را وزن کنید.



شکل ۱-۳

<p>واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۱-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳۱-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>
---	--	--

روی خاک وزن شده مقدار ۱۰ تا ۱۵CC الکل صنعتی

بریزید.



شکل ۱-۴

مخلوط خاک و الکل را آتش بزنید تا الکل کاملاً بسوزد و آب موجود در خاک تبخیر گردد.



شکل ۱-۵

واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانته مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک
ک/۷۹-۲-۱۰/۱-۵-۳۱	ک/۷۹-۲-۱۰/۱-۵-۳	ک/۷۹-۲-۱۰/۱-۵
ک/۷۹-۲-۱۰/۲-۵-۳۱	ک/۷۹-۲-۱۰/۲-۵-۳	ک/۷۹-۲-۱۰/۲-۵

خاک درون ظرف را مجدداً وزن کنید.



شکل ۱-۶

از طرفی عوامل مختلفی در جذب اشعه خورشید توسط خاک دخالت دارند.

بنابراین به هنگام سبز شدن بذر دمای خاک اهمیت دارد و دمای هوا اثر مهمی ندارد. در این مورد، سه میزان پایینترین، مناسبترین، بالاترین حد دما وجود دارد. بهتر است که بذور گیاهان را فقط هنگامی در خاک قرار دهند که دما نزدیک به مناسبترین حد باشد تا زودتر سبز گردند. در غیر این صورت ممکن است بذرها در معرض حمله قارچها و یا سایر آفات و بیماریها قرار گیرند و یا به سبب تأخیر در سبز شدن، علفهای هرز که به دمای کمتری نیاز دارند بر بذر گیاه کاشته شده پیشی گیرند. از این رو، اندازه گیری دمای خاک در هنگام کاشت بذر لازم به نظر می رسد. برای اندازه گیری دمای خاک با توجه به نوع بذر و عمق مناسب کاشت آن اقدام می شود.

از طریق فرمول زیر، درصد وزنی رطوبت را محاسبه کنید.

$$\text{درصد وزنی رطوبت} = \frac{\text{وزن خاک خشک شده و ظرف فلزی} - \text{وزن خاک مرطوب مزرعه و ظرف فلزی}}{\text{وزن خاک خشک شده و ظرف فلزی}} \times 100$$

تمامی مراحل کار را زیر نظر مربی خود انجام دهید و از این آزمایش نتیجه گیری نمایید.

توصیه می شود از چند نقطه مزرعه، نمونه خاک تهیه کنید و درصد وزنی آنها را مشخص کنید و نتیجه کار را همراه با دلیل این عمل، به صورت گزارشی مکتوب، به مربی خود ارائه نمایید.

۱-۱-۲- درجه حرارت خاک و هوا: دمای خاک از مهمترین عوامل مؤثر در جوانه زنی و سبز کردن بذر است و رشد و فعالیت و اعمال حیاتی بذر مستقیماً تحت تأثیر دمای خاک قرار می گیرد. دمای خاک یا حرارت جذب شده توسط خاک به میزان اشعه ای که از خورشید به زمین می رسد بستگی دارد.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۱-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

کار عملی

با توجه به اقلیم منطقه خود، در یک مزرعه دمای خاک را در عمق ۵ سانتیمتری و ۱۰ سانتیمتری اندازه گیری نمایید. سپس دمای خاکی را که اندازه گرفته اید با دمای مناسب کاشت ذرت که ۱۵°C است مقایسه کنید.

اگر دمای خاک کمتر از حد مناسب باشد آیا می توان اقدام به کشت ذرت نمود؟

اگر دمای خاک در حد مناسب باشد چگونه؟
از این آزمایش چنین نتیجه می گیریم که تاریخ کاشت یک بذر چه موقع است؟

۳-۱-۱- تهویه خاک: همانطور که قبلاً خوانده اید بخشهایی از خلل و فرج خاک را آب و هوا پر کرده است. هوای خاک با افزایش مقدار آب نقصان می یابد. از این رو، در حفرةهایی که با آب اشغال گردیده هوا نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین، اکسیژن لازم را که عامل بسیار مهمی برای جوانه زدن است و با متابولیسم مواد ذخیره ای آغاز می گردد فراهم نمی کند. پس بذرهایی که در خاک اشباع شده از آب کاشته شده باشند ممکن است اکسیژن کافی دریافت نکنند و جوانه نزنند. همچنین ساختمان و بافت خاک و عمق کاشت، در مقدار اکسیژن لازم برای جوانه زنی نقش دارند.

۴-۱-۱- خصوصیات گیاهی: مشخصات ظاهری و خصوصیات درونی بذر نیز عوامل مؤثری هستند که در سبز کردن و جوانه زدن بذور دخالت دارند و در مباحث قبلی راجع به آنها صحبت شده است.

به طور کلی، برای سبز شدن بذر علاوه بر داشتن قوه نامیه فراهم بودن شرایط درونی و محیطی لازم است.

۲-۱- عمق مناسب کاشت

ضخامت لایه ای از خاک که بر روی بذر قرار می گیرد

«عمق کاشت» نام دارد.

عمق کاشت تعیین کننده تغییرات حرارتی و رطوبتی خاک است و معیاری از نیروی مقاومت خاک در برابر خروج جوانه اولیه از خاک می باشد. عمق کاشت مناسب هر محصول تعیین کننده بهترین شرایط خاک برای شروع جوانه زدن، خروج گیاهچه و توسعه ریشه هاست.

۱-۲-۱- اندازه و نیروی بذر و سایر خصوصیات

گیاهی: ریزی و درشتی بذر که رابطه مستقیمی با مواد ذخیره شده در آن دارد؛ همچنین دو لپه ای یا تک لپه ای بودن آن، اثرات بسزایی در تعیین عمق کاشت دارند. بنابراین می توان گفت که هرچه بذر بزرگتر باشد مواد غذایی آن زیادتر است و گیاهچه بزرگتری دارد و می تواند از اعماق بیشتری سبز کند. از این رو، رابطه مستقیمی بین عمق کاشت و ریزی و درشتی بذر وجود دارد.

حال اگر وضعیت خاک تعیین کننده عمق کاشت خاصی نباشد می توان عمق کاشت بذر بعضی از گیاهان را به طور تقریبی مشخص ساخت. عمق کاشت بذوری که بسیار ریز هستند مثل یونجه و شبدر ۱ تا ۱/۵ سانتیمتر و عمق کاشت در کتان، سویا، کنجد، چغندر قند ۲ تا ۴ سانتیمتر و در گندم و جو، ذرت خوشه ای، عدس، لوبیا ۳ تا ۵ سانتیمتر و در ذرت دانه ای و علوفه ای، آفتابگردان و نخود پنبه ۵ تا ۷ سانتیمتر است و هسته درختان میوه هسته دار ۵ تا ۱۰ سانتیمتر است.

اگر عمق کاشت مطلوب گیاهان فراهم نشود موجبات تأخیر در سرعت سبز شدن و ضعف بنیه گیاهچه فراهم می آید که ممکن است سر از خاک بیرون نیآورد.

۲-۲-۱- نوع خاک و رطوبت آن: عمق کاشت تا

حدودی به نوع خاکی که بذر در آن قرار می گیرد و میزان رطوبت موجود در آن بستگی دارد. نوع خاک و میزان رطوبت آن نیز از عوامل مؤثر در مدت زمان جوانه زنی هستند. خاکهای رسی،

واحد کار: خصوصیات مؤثر در جوانه زدن بذر شماره شناسایی: ۳۱-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۱-۵-۱۰/۱-۷۹-۲-ک ۳۱-۵-۱۰/۲-۷۹-۲-ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲-ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲-ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹-۲-ک ۵-۱۰/۲-۷۹-۲-ک
--	---	---

سخت تر و مقاوم تر از خاکهای شنی هستند و مقاومت فیزیکی بیشتری را در برابر خارج شدن جوانه از خاک نشان می دهند. در نتیجه باید عمق کاشت بذر را در خاکهای سنگین کمتر از خاکهای سبک در نظر گرفت؛ یا اگر بذر در عمق پایین تری قرار گرفت با مرطوب نگه داشتن خاک (آبیاری سبک) باعث نرمی آن شده یا با سله شکنی خاک را نرم نمود تا بذر قادر به جوانه زنی سریع باشد. ضمناً خاکهای شنی قادر به حفظ آب کافی در خود نیستند

و سطح آنها به سرعت خشک می شود. از این نظر عمق کاشت را در خاکهای شنی بیشتر در نظر می گیرند.

اگر کشت بر روی پشته انجام شود مسأله مقاومت زیاد خاک وجود نخواهد داشت و می توان بذر را در عمق زیادتری قرار داد تا بذر از رطوبت خاک عمقی و تهویه مناسب استفاده کرده، بسرعت سبز شود.

واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۲-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۷۹/ک
--	---	---

واحد کار دوم

روشهای کاشت

- هدفهای رفتاری: فراگیر پس از مطالعه این پیمانه، باید بتواند:
- ۱- با توجه به عوامل مختلف یکی از روشهای کاشت را انتخاب کند.
 - ۲- بذور را به روش تک دانه کاری بکارد.
 - ۳- بذور را به روش کُپه کاری بکارد.
 - ۴- با توجه به انتخاب روش کاشت، ادوات لازم را به تراکتور متصل کند.
 - ۵- میزان بذر خروجی از دستگاه ساتریفوژ را تنظیم کند.
 - ۶- میزان بذر خروجی از دستگاه بذرکار خطی را تنظیم کند.
 - ۷- میزان بذر خروجی از دستگاه غده کار را تنظیم کند.
 - ۸- دستگاههای مربوط به کاشت را سرویس و نگهداری کند.

زمان به ساعت	
عملی	نظری
۶۰	۵

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

۲- روش کاشت: روش کاشت نیز در انتخاب عمق کاشت اثر می‌گذارد. در کاشت کرتی، بذور در خاکهای نیمه‌سنگین و سنگین که سله می‌بندند باید سطحی تر کشت شوند تا جوانه‌زدن و سبز شدن آنها با مقاومت کمتری روبرو شود. اما خاک سطحی به سرعت خشک شده، آبیاری مداوم را طلب می‌کند. در روش کاشت جوی و پشته‌ای (فارو)، در دیمکاری، معمولاً بذور را در کف جویها و با عمق زیاد می‌کارند تا از رطوبت ذخیره شده بهتر استفاده کنند.

۲-۱- روشهای بذرپاشی

چگونگی انجام کاشت، به سنت، وسایل موجود و نوع گیاه بستگی دارد که در اینجا روشهای سنتی و مکانیزه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۱-۲- بذرپاشی سنتی: روش دستپاش یکی از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین روشهای کاشت است و به محصول خاصی تعلق ندارد. این روش زمانی اجرا می‌شود که هیچ‌گونه ماشینی در اختیار نباشد. در این روش، بستر بذور به طور مسطح تهیه می‌شود و کشاورز، مقدار بذری را که با خود حمل می‌کند به طور یکنواخت به سمت جلو و طرفین خود می‌پاشد. وسعت پاشیدن به نیروی کشاورز، مقدار بذری که در دست دارد و تراکم بوته مورد نظر بستگی دارد. برای آشنایی بیشتر با روش بذرپاشی دستی در مزرعه به روش زیر عمل کنید:

– قطعه زمینی به مساحت ۱۵۰ مترمربع که قبلاً آن را کاملاً آماده بذرپاشی نموده‌اید انتخاب کنید.

– بذری که برای کشت انتخاب می‌کنید می‌تواند یکی از محصولات منطقه مثل گندم، جو، لوبیا و ... باشد.

– بذر انتخاب شده را درون کیسه‌ای پارچه‌ای قرار دهید و آن را محکم به کمر خود ببندید.

– از ابتدای طول زمین مزرعه نقطه‌ای را انتخاب کنید و

در آنجا مستقر شوید.

– با دست از داخل کیسه به اندازه یک مشت بذر بردارید.

– با توجه به عادتی که از نظر کار با دست دارید (اگر

چپ‌دست هستید با دست چپ) بذور را به طور یکنواخت در سمت راست یا چپ با تکان متوسط دست پرتاب کنید.

– پس از پرتاب کردن، مجدداً عمل بذر برداری از داخل

کیسه را انجام دهید و به سمت جلو حرکت کنید.

– این عمل را تکرار کنید تا اینکه به انتهای زمین برسید.

– سپس به اندازه پرتاب بذری که انجام داده‌اید عرض

مزرعه را طی کنید.

– پرتاب بذر با دست و حرکت رو به جلو را تکرار کنید تا

این که تمام مزرعه را به طور یکنواخت بذرپاشی نمایید.

– مزرعه بذرپاشی شده را به مربی خود نشان دهید.

– با شنکش بذرها را زیر خاک کنید.

۲-۱-۲- بذرپاشی مکانیزه: پاشیدن بذر به وسیله

ماشین نیز امکان‌پذیر است. بذرپاشی مکانیزه محاسن فراوانی دارد که مهمترین آنها عبارت‌اند از:

– صرفه‌جویی در میزان مصرف بذر

– یکنواخت سبز شدن بذور

– بالا رفتن کیفیت کار

– سرعت بیشتر در انجام کارها که باعث صرفه‌جویی در

وقت می‌گردد.

– صرفه‌جویی در هزینه‌های کارگر در موقع کاشت.

رایج‌ترین روش بذرپاشی مکانیزه با بذرپاش کودپاش

سانتریفوژ صورت می‌گیرد که برای کاشت گندم یا جو در یک

سطح وسیع از این وسیله استفاده می‌کنند.

این قسمت‌ها را می‌توانید در یک بذرپاش سانتریفوژ مشاهده

کنید.

– مخزن بذر

واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۲-۷۹/ک	پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۷۹/ک
--	---	---



شکل ۱-۲- بذریاش سانتریفوژ با دو صفحه پرتاب کننده



شکل ۲-۲- بذریاش سانتریفوژ با چرخهای ثابت (کششی)

- شاسی

- مالبند

- قسمت پرتاب کننده

- همزن

- دریچه‌های خروج بذر

- دریچه‌های تنظیم مقدار ریزش

- توری داخل مخزن

نحوۀ کار دستگاه بذریاش به صورت زیر است:

بذری که، به وسیله دریچه‌های تنظیم، از مخزن به روی صفحه مدور پرده دار افقی^۱ ریخته می شود تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار گرفته، به صورت یک نیم دایره به اطراف و خلاف جهت حرکت تراکتور پراکنده می شود نیروی لازم از شافت P.T.O عقب تراکتور گرفته می شود. عرض کار این دستگاه با توجه به تعدادی عامل مثل اندازه و شکل و وزن بذر و دور موتور متفاوت و از ۶ تا ۱۲ متر است (شکل‌های ۱-۲ و ۲-۲).

۱- این صفحه، حرکت دورانی سریعی حول محور مرکزی خود دارد.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
---	---	--

۲-۲- بذرکاری

بذرکارها دستگاههایی هستند که بذر را روی خطوط یا ردیفهای موازی می کارند (شکل ۳-۲). یک بذر کار باید اعمال زیر را بتواند انجام دهد:

- در خاک شیار ایجاد کند.

- بذر را به مقدار مناسب و لازم برای کاشت توزیع کند.

- بذرها را به داخل خاک انتقال دهد.

- روی بذور را بیوشاند.

- خاک روی بذرها را فشرده کند.



شکل ۳-۲- خطی کار ساده

۱-۲-۲- خطی کارهای فاریاب و دیم: این ماشینها

بذرهایی مثل گندم و جو و... را، روی خطوط موازی به دنبال هم و در عمقی مناسب می کارند. در این گونه ماشینها مخزن بذر یک تکه است و در کف آن همزن پره دار قرار گرفته که ضمن چرخیدن، بذور را در مجاورت موزعها قرار می دهند تا به میزان لازم از طریق لوله های سقوط، به داخل شیار بازکنها که در خاک ایجاد کرده اند در عمق مورد نظر بریزند. روی بذرها با پوشاننده های پشت دستگاه، از خاک پوشیده می شود. خطی کارهای کشت آبی با خطی کارهای کشت دیم مکانیزم یکسانی دارند با این تفاوت که خطی کارهای کشت آبی تقریباً ایجاد جوی پشته نمی کنند. اما در خطی کارهای کشت دیم که عمیق کارپرسی نامیده می شوند جوی پشته ایجاد شده (فارو) و بذرها

تنظیماتی که برای کار با بذریاش ساتریفوژ لازم است: تنظیم عرض کار: برای این منظور باید طوری عمل نماید که در هر حرکت رفت و برگشت، مقداری بذر در حاشیه ها حالت هم پوشانی داشته باشند.

تنظیم ارتفاع از زمین: ارتفاع را باید طوری تنظیم کنید که گاردان رابط با شافت P.T.O و ساتریفوژ تقریباً به صورت تراز قرار گیرند.

تنظیم میزان پاشش در هکتار: در انجام این تنظیم دو عامل مؤثر است که باید مد نظر قرار گیرد: یکی سرعت پیشروی تراکتور و دیگری میزان باز بودن دریچه های خروج بذر

تنظیم تراز نمودن دستگاه ساتریفوژ: به کمک دو بازوی رابط و فوقانی (بازوی وسط) ساتریفوژ را طوری تراز کنید تا عرض کار در عقب تراکتور نسبت به طرفین آن به یک اندازه باشد.

برای پوشاندن روی بذوری که با ساتریفوژ پاشیده می شود می توانید از وسایل مختلف استفاده کنید. مانند استفاده از دیسک و فاروئر و....

برای سرویس و نگهداری دستگاه ساتریفوژ به صورت زیر عمل کنید: مخزن را از بذور باقی مانده تخلیه کنید. مخزن را شستشو داده، خشک کنید. قطعاتی را که آسیب دیده اند تعمیر یا تعویض کنید. نقاطی که دارای گرس خور هستند گریسکاری کنید.

۳-۱-۲- بذریزی: ماشینهای بذریز، ماشینهایی

هستند که بذر را در عرض مشخصی روی زمین می ریزند. بذرها معمولاً از سوراخهایی که در کف مخزن بذور وجود دارد به منظور پخش شدن یکنواخت روی صفحه موربی می ریزد؛ سپس در سطح مزرعه ریخته می شوند. برای زیر خاک کردن بذور ریخته شده می توانید از وسایل مختلف استفاده کنید.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱-۱-۷۹/ک	واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱-۱-۷۹/ک	۳۲-۵-۱-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۲-۱-۷۹/ک	۳۲-۵-۲-۱-۷۹/ک

در کف جویها قرار می گیرند.	آورید و آن را (P) بنامید.
پس از پوشیده شدن بذور، چرخهای لاستیکی روی آنها فشار وارد می آورند تا خاک، تمام اطراف بذور را بگیرد و سبب سهولت جذب آب شود. همچنین از هدر رفتن آب جلوگیری نماید.	– عرض کار دستگاه را محاسبه کنید. برای این کار می توانید تعداد لوله های سقوط را در فاصله بین دو شیار بازکن (دو خط کشت) ضرب نمایید و آن را (B) بنامید.
این قسمتها را می توانید در یک خطی کار مشاهده کنید:	$B = n \times c$
صندوق بذر	n = تعداد لوله های سقوط
شناسی	c = فاصله دو شیار بازکن
مالبند	– به کمک اهرم هیدرولیک تراکتور، دستگاه را بالا ببرید تا ارتباط آن با زمین قطع شود.
علامت گذار	– دستگاه را در صورت تراز نبودن تراز کنید.
موزعها	– سینی بذر یا پارچه را زیر لوله های سقوط دستگاه پهن کنید.
خاک دهندهها	– اهرمهای تنظیم مقدار ریزش، جعبه دنده، دریچه خروج بذر، سینی بذر
اهرم شیار بازکن	– اهرم شیار بازکن در محل مورد نظر خود، طبق جدول راهنمای دستگاه قرار دهید.
همزن	– در صندوق بذر، بذر بریزید.
اتصال خطی کارها به تراکتور از طریق سه نقطه اتصال صورت می گیرد.	– چرخ محرک را چند دور بچرخانید تا مسیرهای بذر، بذرگیری شود. این عمل را تا زمانی که بذر روی سینی یا پارچه ریخته شود تکرار کنید.
تنظیمات می گیرد.	– بذر ریخته شده روی سینی یا پارچه را به صندوق بذر برگردانید و مجدداً آن را زیر دستگاه پهن کنید.
تنظیم تراز طولی و عرضی	– یک نقطه روی چرخ محرک را به وسیله گچ تحریر علامت گذاری کنید.
تنظیم عمق کاشت	– چرخ محرک را به تعداد چند دور (m) بگردانید تا علامتی که روی چرخ محرک گذاشته بودید به محل اولیه خود برگردد.
تنظیم کفی موزعها	– محیط چرخ محرک را که قبلاً بدست آورده بودید در تعداد دوری که چرخ محرک چرخیده بوده ضرب کنید؛ یعنی $m \times P$ که در واقع همان مسافت طی شده است.
تنظیم مقدار ریزش بذر در هکتار	
تنظیم علامت گذار	
برای اینکه بتوانید مقدار ریزش بذر در هکتار را با دستگاههای خطی کار اندازه گیری نمایید باید عملیات زیر را انجام دهید.	
مواد و وسایل لازم: متر، سینی بذر یا پارچه، ترازو، گچ تحریر	
– محیط چرخ محرک (نیرو دهنده) را بر حسب متر بدست	

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۲۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۲۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۲۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

مقدار بذری را که روی سینی یا پارچه ریخته شده جمع آوری و وزن کنید. آن را (M) بنامید.

از طریق عرض کار، مسافت طی شده و میزان وزن بذر می توانید مقدار بذری را که دستگاه در واحد سطح می تواند بکاربرد محاسبه کنید.

$$M = (m \times p)B$$

وزن بذر ریخته شده مساحتی که دستگاه فرضی پیموده

$$x = \frac{10000 \times M}{(m \times p) \times B} = 10000$$

با توجه به نوع بذر و تراکم مطلوب، اگر مقدار وزن بذری که ریزش نموده کم یا زیاد باشد می توانید از طریق تنظیم مجدد اهرمها، جعبه دنده، دریچه های خروج بذر، میزان بذر دلخواه را تعیین کنید. برای تنظیم علامت گذار^۱ می توانید به طریق زیر عمل کنید:

عرض دستگاه (فاصله بین اولین شیار بازکن سمت راست تا آخرین شیار بازکن سمت چپ) را برحسب سانتیمتر اندازه گیری نمایید و آن را B بنامید.

فاصله بین دو خط کاشت (شیار بازکن) را برحسب سانتیمتر اندازه گیری نمایید و آن را C بنامید. فاصله بین دو چرخ تراکتور (چرخ جلو) را از وسط هر دو لاستیک برحسب سانتیمتر اندازه گیری نمایید و آن را A بنامید.

حال می توانید علامت گذار را به دو طریق تنظیم کنید.

تنظیم طول علامت گذار بر اساس تطبیق وسط چرخ جلو

$$L_1 = \frac{B-A}{2} + C$$

تنظیم طول علامت گذار بر اساس تطبیق محور طولی

تراکتور با فرمول $L_1 = \frac{B}{2} + C$ صورت می گیرد.

برای سرویس و نگهداری خطی کارها عملیات زیر را انجام

دهید:

تخلیه نمودن صندوق بذر و پاکیزه کردن آن

تعویض یا تعمیر قطعات آسیب دیده

گریسکاری نقاطی که گریس خور دارند.

انتقال دستگاه به انبار و پوشاندن روی آن با روپوش

محافظ

قطع ارتباط چرخهای لاستیکی با زمین به هر طریق

ممکن

۳-۲- بذرکاری مکانیزه

همانطور که قبلاً اشاره شد مکانیزاسیون کشاورزی، استفاده

صحیح از ماشینها و ادوات برای افزایش کیفیت و کمیت کارهای کشاورزی است که به منظور کاهش هزینه های عملیاتی بکار برده می شود و هدف از آن این است که کارها را راحت تر، با سرعت بیشتر، بازدهی بالاتر و درمدت زمانی کوتاهتر به اتمام رساند؛ از این رو، از دیگر ماشینهای کاشت مکانیزه می توان به ردیفکارها اشاره نمود.

ردیفکارها برای کاشت گیاهانی که به فضای بیشتری برای

رشد و نمو نیاز دارند بکار برده می شوند. مثل: ذرت، چغندر قند

و ...

در این دستگاهها، فاصله بین خطوط کشت و بذرهای روی

ردیفهای کشت قابل تنظیم است. اصول ساختمانی ردیفکارها مانند

خطی کارهاست با این تفاوت که مخزن بذر در ردیفکارها مجزا است

و برای هر ردیف، یک کارنده مستقل و کامل تعبیه شده است.

<p>واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>
---	--	--

بنابراین فاصله بین ردیفها قابل تنظیم است. شکلهای ۲-۴ و ۲-۵ دو نوع ردیفکار پنوماتیکی و معمولی را نشان می دهد.



شکل ۲-۴- یک ردیفکار پنوماتیکی حین انجام کار



شکل ۲-۵- یک ردیفکار معمولی

واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۲۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذر به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۲۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۲۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۵-۱۰-۲-۷۹/ک

<p>این دستگاهها از نظر روش کاشت، دو گونه ساخته شده اند. آنهایی که بذر را به صورت تک دانه کشت می کنند و آنهایی که بذر را چند تایی (کپه ای) می کارند. اینک به شرح کار هر یک از این دستگاهها می پردازیم تا شما آنها را بهتر بشناسید.</p> <p>۱-۳-۲- تک دانه کاری: در این شیوه کاشت که با ردیفکار انجام می شود معمولاً بذر را به طور مجزا و یکی یکی و با فواصل معینی در روی یک ردیف می کارند. این قسمتها را می توانید بر روی یک ردیفکار تک دانه کار مشاهده کنید.</p> <p>سندوقهای بذر علامت گذار لوله های سقوط چرخ محرک شاسی موزعها شیار بازکن چرخهای تثبیت مالبند ضربه زن ها خاک دهنده</p> <p>بعضی دستگاهها دارای ضربه زن است مثلاً در ردیفکارهای کشت پنبه وجود دارد. بذوری که به عللی مثلاً خوب کرک گیری نشده اند ضربه زن به آنها ضربه زده و با شتاب وارد لوله شده، سقوط می کند.</p> <p>اتصال ردیفکار تک دانه کار به تراکتور نیز از طریق سه نقطه اتصال صورت می گیرد.</p> <p>تنظیماتی که می توانید در ردیفکار انجام دهید عبارت اند از:</p> <p>تنظیم فاصله بین خطوط کشت تنظیم دستگاه برای بذر با قطرهای مختلف تنظیم عمق کاشت تنظیم تعداد بذر در هکتار تنظیم علامت گذار</p> <p>تعیین مقدار ریزش بذر در هکتار تقریباً همانند روش خطی کارهاست با این تفاوت که در ردیفکارها مقدار بذر مدنظر نیست بلکه تعداد بذر در هکتار با توجه به نوع گیاه و مقدار فضایی</p>	<p>که اشغال می کند مورد نظر است. برای تعیین تعداد ریزش بذر در هکتار با ردیفکارها، عملیات زیر را باید انجام دهید.</p> <p>مواد و وسایل لازم:</p> <p>متر، گچ تحریر، پارچه یا پلاستیک</p> <p>- موزعهای هر دستگاه کارنده را تعویض و متناسب با نوع بذر انتخابی، جایگزین کنید.</p> <p>- در یکی از صندوقها، بذر بریزید.</p> <p>- به وسیله اهرم هیدرولیک تراکتور، دستگاه را بالا ببرید تا ارتباط آن با زمین قطع شود.</p> <p>- محیط چرخ محرک را اندازه گیری کنید.</p> <p>- پارچه ای را زیر لوله سقوط همان صندوقی که بذر داخل آن ریخته اید پهن کنید.</p> <p>- چرخ محرک را چند دور بچرخانید تا مسیرهای بذر، بذرگیری شود.</p> <p>- بذر ریخته شده روی پارچه را جمع آوری و به صندوق بذر منتقل کنید و پارچه را مجدداً در جای اول خود پهن کنید.</p> <p>- یک نقطه روی چرخ محرک را به وسیله گچ تحریر علامت گذاری کنید.</p> <p>- چرخ محرک را به تعداد (N) دور بچرخانید تا علامتی که با گچ روی چرخ محرک گذاشته اید به محل اولیه خود برگردد.</p> <p>- بذر ریخته شده روی پارچه را جمع آوری و شمارش نمایید.</p> <p>- تعداد دور زده شده را در محیط چرخ محرک ضرب کنید تا طول مسیر فرضی بذرکاری شده را به دست آورید. از روی تعداد بذر ها و مسیر طی شده با توجه به فاصله هر بذر از یکدیگر روی ردیف و تراکم بوته در هکتار، فاصله دو ردیف از</p>
---	---

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱-۱-۷۹/ک	واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱-۱-۷۹/ک	۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱-۲-۷۹/ک	۳۲-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

یکدیگر، تعداد بذر در هکتار مشخص می شود.	در این ردیفکارها نیز می توانید قسمت‌های مهم زیر را مشاهده
اگر تعداد بذرها کم یا زیاد باشد از طریق تغییر موزعها به حد دلخواه برسانید.	کنید:
تنظیم عمق کاشت را می توانید به یکی از چند روش زیر	چرخهای محرک
باتوجه به نوع دستگاه انجام دهید:	همزن
- تغییر فاصله چرخهای محرک از زمین تا اینکه شاسی	موزعها
دستگاه به زمین نزدیک تر شود.	شیار بازکنها
- فشار فنرهای هر واحد کارنده را زیادتر یا کمتر	تنظیماتی که می توانید در ردیفکار کپه‌ای انجام دهید
کنید.	عبارت‌اند از:
- از طریق پیچ تنظیم، عمق کار شیاربازکنها را تنظیم	تنظیم مقدار بذر در هر گودال
کنید.	تنظیم عمق کاشت
برای تنظیم علامت گذاری می توانید همانند دستگاههای	تنظیم فاصله هر دو گودال از یکدیگر روی یک ردیف
خطی کار عمل نمایید که به آن اشاره شد.	تنظیم فاصله بین دو ردیف
برای سرویس و نگهداری ردیفکارها می توانید عملیات	طرز تنظیمها کاملاً شبیه ردیفکارهای تک‌دانه کار
زیر را انجام دهید.	است.
- صندوق بذر را از بذرهای باقی مانده کاملاً تخلیه	از دیگر ماشینهای کاشت مکانیزه می توان به کارنده‌های
نمایید.	مخصوص یعنی غده‌کارها و نشاکارها اشاره نمود که به شناسایی
- قطعات آسیب‌دیده را تعمیر یا تعویض کنید.	مختصر هر کدام می پردازیم.
- محل‌هایی که احتیاج به گریس یا روغن دارند گریسکاری	غده‌کارها: دستگاههایی هستند که به جای کاشت بذر،
و روغن کاری نمایید.	غده‌ها را می کارند. می دانیم که کاشت سیب‌زمینی در مساحت‌های
- دستگاه را در انبار قرار دهید و روی آنرا بپوشانید.	بزرگ با دست امکان پذیر نیست و یا اگر امکان داشته باشد باید
۲-۳-۲- کپه‌کاری: این طرز بذرکاری در ایران برای	هزینه‌های زیادی را تحمل نمود. بنابراین استفاده از این دستگاهها
صیفی جات و گیاهان و جینی که روی جوی و پشته کاشته می شوند	مقرون به صرفه است.
معمول است. فرق ردیفکاری تک‌دانه‌کار با کپه‌کار در نحوه	طرز کار غده‌کارها به این صورت است که شیار در خاک
دریافت بذر از مخزن بذر است و در بعضی موارد دیگر اختلاف	باز می کند و غده سیب‌زمینی را در فواصل معین و به دلخواه در
چندانی ندارند.	درون شیار انداخته، روی آنرا با خاک می پوشانند.
	غده‌کارها به دو صورت نیمه خودکار (شکل ۶-۲) و

<p>واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۲-۵-۱۰/۱-۷۹-۲-ک ۳۲-۵-۱۰/۲-۷۹-۲-ک</p>	<p>پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲-ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲-ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹-۲-ک ۵-۱۰/۲-۷۹-۲-ک</p>
---	--	--

به موزعها در غده کارهای خودکار، به وسیله خود دستگاه انجام می گیرد و نیازی به کارگر نیست. در یک دستگاه غده کار، اعم از خودکار یا نیمه خودکار،

خودکار (شکل ۲-۷) وجود دارند. تفاوت آنها در این است که در نیمه خودکار کارگر باید بذور را از مخزن برداشته، داخل موزعها قرار دهد. در صورتی که عملیات انتقال غده سبب زمینی از مخزن



شکل ۲-۶- یک غده کار نیمه خودکار در حین انجام کار با دو کارگر



شکل ۲-۷- یک غده کار خودکار در حین کاشت سبب زمینی

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱-۱-۷۹/ک	واحد کار: روشهای کاشت شماره شناسایی: ۳۲-۵-۱-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱-۲-۷۹/ک	۳۲-۵-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۲-۷۹/ک	۳۲-۵-۲-۷۹/ک

<p>شما می‌توانید قسمتهای زیر را مشاهده کنید :</p> <p>مخزن بذر غده‌ای</p> <p>شاسی</p> <p>موزعها</p> <p>شیار باز کنها</p> <p>لوله‌های سقوط</p> <p>خاک دهنده‌ها</p> <p>چرخ انتقال نیرو</p> <p>تنظیماتی که شما می‌توانید در یک غده کار انجام دهید عبارتند از :</p> <p>تنظیم فاصله بین غده‌ها</p> <p>تنظیم ارتفاع و عرض پشته‌ها</p> <p>تنظیم فاصله بین خطوط کشت</p> <p>تنظیم عمق کاشت غده‌ها</p> <p>تنظیم علامت گذار</p> <p>برای سرویس و نگهداری دستگاه غده کار می‌توانید عملیات زیر را انجام دهید :</p> <p>– زنجیرها و چرخ دنده‌های انتقال نیرو را پاک و تمیز کنید و روغن کاری نمایید.</p> <p>– قطعات آسیب دیده را تعمیر یا تعویض کنید.</p> <p>– پس از سرویس در انبار قرار دهید و روی آن را با روپوش محافظ ببوشانید.</p> <p>نشاکارها: دستگاههایی هستند که در کشت و صنعتهای تولید کننده محصولات چون برنج، توتون، توت‌فرنگی، گوجه‌فرنگی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند.</p> <p>معمولاً در ایران عمل نشاکاری با دست انجام می‌شود.</p> <p>با این دستگاه می‌توان گیاه جوانی را که از خزانه بیرون</p>	<p>آورده شده است در زمین اصلی کاشت. نشاکارها به صورت خودکار و نیمه خودکار دیده می‌شوند.</p> <p>نحوه کار این ماشینها در نوع نیمه خودکار، بدین صورت است که کارگران نشاهایی که در داخل جعبه‌های نشا قرار دارند در اختیار موزع می‌گذارند. موزع نشا را در داخل شیار ایجاد شده قرار داده، خاک دهنده‌ها اطراف نشا را خاک می‌دهند.</p> <p>در نوع خودکار آن نیازی به کارگر نیست و جعبه نشاها طوری تعبیه شده‌اند که نشا مستقیماً در اختیار موزع قرار می‌گیرد.</p> <p>حال که ادوات مختلف کاشت مکانیزه را شناختید عملیات زیر را انجام دهید. این عملیات در فصل بهار و با توجه به اقلیم منطقه صورت می‌پذیرد.</p> <p>– قطعه زمینی را به مساحت ۳۰۰ مترمربع که قبلاً آماده بذرداری نموده‌اید انتخاب کنید.</p> <p>– آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید.</p> <p>– در قطعه اول با دستگاه سانترفیوژ طبق دستورالعملهای ذکرشده اقدام به کشت ذرت نمایید.</p> <p>– در قطعه زمین دوم با استفاده از دستگاه ردیفکار اقدام به کاشت ذرت نمایید.</p> <p>– در قطعه زمین سوم با استفاده از دستگاه غده کار نسبت به کاشت سیب زمینی اقدام نمایید.</p> <p>– در این عملیات نظر شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم.</p> <p>– رعایت کلیه تنظیمات لازم که شرح داده شده الزامی است.</p> <p>– برای تنظیم میزان بذر لازم در آن قطعه می‌توانید از مربی خود کمک بگیرید.</p>
--	--

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

واحد کار سوم

نشاکاری

هدفهای رفتاری: فراگیر پس از مطالعه این پیمانه، باید بتواند:


- ۱- نشا را تعریف کند.
- ۲- ضرورت نشاکاری را توضیح دهد.
- ۳- خزانه و انواع آن را تعریف کند.
- ۴- مراحل مختلف آماده سازی زمین خزانه را تشریح کند.
- ۵- زمان خزانه کاری را توضیح دهد.
- ۶- انواع طرز کشت بذر در خزانه را بداند و آن را انجام دهد.
- ۷- مراقبتهای ضمنی داشت در خزانه را بداند و انجام دهد.
- ۸- زمان و نحوه انتقال نشا را تشریح کند.
- ۹- نحوه کاشت نشا در زمین اصلی را توضیح داده، آن را انجام دهد.

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۴/۵	۳۰

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

گله‌ها به طور مستقیم در زمین اصلی کشت نشوند اما پاره‌ای از گیاهان (اکثر گیاهان زراعی) بعد از قطع کلاهک ریشه، قادر به تولید ریشه فرعی نیستند و اگر انتهای ریشه اصلی آنها قطع شود موجب خشک شدن گیاه می‌گردد از این رو، ضروری است این گیاهان حتماً به طور مستقیم در زمین اصلی کشت شوند و از جابه‌جایی آنها جداً پرهیز گردد.

۳-۱- تعریف نشاء: نشاء، به گیاهی گفته می‌شود که بعد از رشد اولیه معمولاً سه تا شش برگی، قابلیت جابه‌جایی از خزانه به زمین اصلی را دارد و با قطع کلاهک ریشه آن ریشه‌های فرعی زیادی ظاهر می‌شود و قدرت جذب مواد غذایی به وسیله ریشه‌ها افزایش می‌یابد. بهتر است این قبیل گیاهان مانند گوجه‌فرنگی، بادمجان، فلفل، کاهو، کلم، کاسنی، برنج، تنباکو و بسیاری از



شکل ۳-۱

۳-۲- ضرورت و فواید نشاکاری: با توجه به دلایل و فواید زیر ضروری است گیاهان نشایی را قبلاً در خزانه کشت و سپس به زمین اصلی منتقل نمود. در غیر این صورت، از نظر علمی و فنی و اقتصادی کار صحیح و منطقی انجام نشده است.

۳-۲-۱- پیش‌رس کردن محصول: برای این منظور گیاهانی که در شرایط هوای آزاد امکان کاشت مستقیم ندارند در شاسی و یا تونل پلاستیک می‌کارند و پس از آنکه گیاه ۴ تا ۶ برگی شد و به طول ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر رسید و نیز هوای بیرون از شاسی مساعد گردید آنها را به زمین اصلی منتقل می‌کنند و بدین ترتیب بسته به شرایط منطقه و نوع گیاه حدود یک تا دو ماه محصول زودتر به بازار ارائه می‌شود.

۳-۲-۲- افزایش عملکرد و باردهی محصول: همانطور که اشاره شد گیاهان نشایی با قطع کلاهک ریشه، ریشه‌های فرعی زیادی تولید می‌کنند که این عمل علاوه بر استحکام گیاه در خاک، مواد غذایی بیشتری جذب نموده، باعث ازدیاد قوت در رشد گیاه و نهایتاً افزایش عملکرد بیشتر می‌گردد.

۳-۲-۳- سهولت و راحتی عملیات داشت: انجام مراقبتهای داشت، اعم از آبیاری، کوددهی، و جین و سمپاشی در به‌عنوان مثال در مناطق معتدله چنانچه بخواهیم گوجه‌فرنگی

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

کمک می‌نماید. بعد از انجام هریک از عملیات فوق، گیاه در خزانه کنترل و مراقبت می‌گردد و در صورت موفق شدن، گیاه به زمین اصلی منتقل می‌شود. به عنوان مثال، در سالهای اخیر با زدن انواع پیوندک روی خیار و کدو در خزانه به نتایج رضایت‌بخشی می‌توان رسید.

۳-۳- خزانه و خزانه‌کاری

۳-۳-۱- تعریف خزانه و انواع آن: خزانه، محلی

است که بذور مورد نیاز، در سطح وسیعی زمین اصلی در آن به‌طور متراکم و خیلی نزدیک به هم کاشته می‌شود و پس از آنکه گیاه جوان، رشد و نمو کافی نمود از محل خزانه درآورده می‌شود و به محل اصلی منتقل و کاشته می‌شود.

برای انجام این عمل، قبل از هر چیز قطعه زمینی سالم و قوی نیاز است و معمولاً زمین خزانه کاری باید قابل نفوذ شنی‌رسی و دارای مقادیر کافی مواد آلی پوسیده و عاری از تخم علفهای هرز و آفات و امراض باشد.

جایگاه خزانه می‌باید آفتاب‌گیر و مجاور تأسیسات آبی و برق باشد و تا محل زمین اصلی زیاد فاصله نداشته باشد.

انواع خزانه: خزانه‌ها معمولاً به دو دسته خزانه هوای آزاد و خزانه بسته یا پوشش دار تقسیم‌بندی می‌شوند. خزانه هوای آزاد، قطعه زمین نسبتاً کوچکی در محیط باز است. این خزانه برای گیاهانی که نسبت به سرما مقاوم هستند در نظر گرفته می‌شود و هدف از احداث این گونه خزانه پیش‌رس کردن نیست به‌عنوان مثال بذر گل بنفشه را در اواخر تابستان در خزانه باز یا آزاد کاشته، سپس در اوایل پاییز به خزانه دوم که بازهم خزانه آزاد است می‌برند و پس از سپری شدن رشد و نمو اولیه به جعبه‌های مخصوص منتقل و از طریق جعبه در بهار به زمین اصلی انتقال می‌دهند.

بذور بسیاری از گل‌های نشایی در هوای آزاد خزانه شده،

سطح کم و متراکم خزانه در مقایسه با زمین اصلی آسانتر و کم‌هزینه‌تر است. به‌عنوان مثال خزانه‌ای به مساحت ۴۰ تا ۵۰ متر مربع، نشای لازم برای یک هکتار زمین اصلی را تأمین می‌کند یعنی به‌جای رسیدگی و مراقبت‌های داشت لازم آن هم به مدت ۲ ماه در یک هکتار، تنها ۴۰ متر مربع رسیدگی و مراقبت می‌شود.

۴-۲-۳- امکان تولید گیاهان مطلوب و با رشد

یکسان: بعد از طی رشد اولیه گیاه در خزانه، بهترین و مرغوبترین آن انتخاب و به زمین اصلی منتقل می‌شود و گیاهان ضعیف بیمار و آفات زده حذف می‌گردد.

و در نتیجه گیاهان از بدو انتقال به زمین اصلی ضربه و صدمه نخورده، در صورت اعمال مراقبت‌های لازم بهترین و نمونه‌ترین گیاهان ادامه رشد می‌دهند.

۵-۲-۳- صرفه‌جویی در وقت و هزینه و یا در

بذر: علاوه بر اینکه در مساحت محدود خزانه، کارها سریعتر انجام می‌شود و زمان و وقت رسیدگی به حداقل می‌رسد، مقدار بذر مصرفی در هکتار نیز کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال اگر بذر گوجه‌فرنگی را در خزانه بکاریم برای یک هکتار ۵۰۰ گرم بذر مصرف می‌شود ولی اگر بذر به‌طور مستقیم کاشته شود میزان بذر مصرفی برای یک هکتار تا ۱/۵ کیلوگرم افزایش می‌یابد. خصوصاً این موضوع برای بذور گل و بعضی صیفی‌جات که بذره‌های هیبرید و اصلاح‌شده آن بسیار گرانبه‌تر است.

۶-۲-۳- امکان استفاده حداکثر از زمین اصلی:

به دلیل اینکه بذر کاشته شده مدتی از زندگی خود را در خزانه سپری می‌کند تا آماده انتقال شود فرصت کافی وجود دارد تا محصول قبلی از زمین اصلی برداشت شده، زمین برای کاشت گیاه بعدی تهیه و آماده گردد.

۷-۲-۳- امکان انجام عملیات بهزرایی و اصلاحی:

بعضی از عملیات بهزرایی نظیر تغذیه، جابه‌جایی، پیوند، هرس و سربرداری در خزانه انجام می‌گیرد که به کیفیت نشای تولیدی

<p>واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>
---	--	--



شکل ۳-۲



شکل ۳-۳


مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

بذر، در زیر پلاستیک یا شاسی و یا گلخانه صورت می گیرد. در زیر پلاستیک یا شاسی و یا گلخانه، هم می توان بذر را داخل کرتها یا سکوهای گلخانه و هم در گلدان یا ظرف مخصوص کشت نمود که به آن «جعبه نشا» نیز می گویند. برای آشنایی و شناخت بیشتر، طبق برنامه از قبل پیش بینی

سپس به خزانه دوم و از آنجا به زمین اصلی منتقل می شود. یعنی نشای این گونه گیاهان در مقابل سرما مقاوم است و احتیاج به پوشش پلاستیک و ... ندارد.

خزانه کنترل شده (پوشش دار): خزانه های بسته چنانکه از عنوانش برمی آید دارای پوشش اند و بیشتر برای گیاهانی که به سرما حساس اند در نظر گرفته می شود. در این شیوه، کاشت

خزانه هوای آزاد (منطقه زمین باز)



شکل ۳-۴

شده، همراه هنرآموز خود از چند نوع خزانه رایج در منطقه بازدید به عمل آورید و بعد از انجام عملیات گزارشی مکتوب به هنرآموز ارائه دهید.

توصیه: در صورت داشتن فیلم یا اسلاید می توان با نمایش آن، به درک بیشتر موضوع کمک نمود.

واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۷۹/ک
--	---	---




شکل ۳-۵

خزانة پوشش دار: بذور گیاهان نشایی در خارج از فصل، به منظور پیش‌رس کردن، زیر پلاستیک کشت می‌شوند. زمانی که گیاهان ۴ تا ۶ برگگی شدند و هوا نیز مناسب شد به زمین اصلی انتقال می‌یابند.

به صورت انفرادی هر کدام برای انجام عملیات خود یک شاسی زمینی حداقل به ابعاد 200×100 سانتیمتر و به عمق حدود یک تا یک و نیم متر بزنند و در کف آن بسته به منطقه، نسبت به ساختن کوش (به عمق 30° تا 50° سانتیمتر) اقدام نمایند.

بعد از مساعد شدن هوا، پوشش پلاستیک جمع‌آوری و گیاهان مناسب، وقتی ۴ تا ۶ برگگی شدند به زمین اصلی منتقل می‌شوند.

با توجه به بازدید انجام شده و ارائه توضیحات کافی از طرف هنرآموز، لازم است در قسمتی از زمینهای هنرستان، دانش‌آموزان



شکل ۳-۶- مشخصات شاسی و کوش ساخته شده توسط دانش‌آموز

واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۵-۱۰-۲-۷۹/ک

۲-۳-۳- آماده سازی زمین خزانه: طرز تهیه و

آماده سازی زمین خزانه در رشد و نمو بعدی گیاه فوق العاده مؤثر است زیرا در این محل و در این مدت از زندگانی کوتاه گیاه است که گیاه پرورش یافته، نشایی قوی یا ضعیف می شود.

بنابراین زمین خزانه باید از هر جهت، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر شیمیایی و مواد غذایی، مطلوب و مناسب باشد.

برای تهیه زمین خزانه پس از انتخاب زمین مناسب، باید در پایین آن را شخم عمیق زد و همراه با آن، به مقدار ۳ تا ۵ کیلوگرم کود حیوانی پوسیده در هر مترمربع به زمین داد و آن را با گاوآهن یا بیل کاملاً برگرداند؛ سپس با دیسک یا چنگک کلوخه ها را خرد کرد به طوری که خاک رومی کاملاً یکنواخت و نرم شود. در صورت غنی نبودن خاک می توان کود شیمیایی روی سطح خاک پاشیده، به وسیله دیسک یا شن کش آن را زیر خاک نمود.

در صورتی که ناگزیر زمینی انتخاب شده بود که خاک آن سنگین و نفوذناپذیر بود برای اصلاح خاک می توان به میزان مساوی تورب و شن، به مقدار ۵/۰ تا ۱ کیلوگرم در مترمربع روی خاک خزانه پاشید و آن را با شن کش به هم زد تا خاک مناسب و نفوذپذیر گردد.

ابتدا روی زمین خزانه، کود دامی به اندازه کافی پاشیده، آن را با بیل زیر و رو می کنیم.



شکل ۷-۳

<p>واحد کار: نشاکاری</p> <p>شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک</p> <p>۳۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک</p> <p>۳۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف</p> <p>شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک</p> <p>۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک</p> <p>۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>	<p>مهارت: کاشت</p> <p>شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک</p> <p>۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک</p> <p>۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>
---	--	--



سپس خاک شخم خورده را با بیل یا چنگک نرم نموده، خاک اضافی را در دو طرف برده، خزانه را کرت بندی می کنیم.

شکل ۸-۳



در صورت نیاز کود شیمیایی برای تقویت خاک و یا تورب و شن (برای اصلاح خاک) روی زمین یا داخل کرت خزانه می پاشیم.

شکل ۹-۳

واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانته مهارتی: کشت بذر به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۵-۱۰-۲-۷۹/ک



شکل ۱۰-۳

در پایان، با شن کش، کود شیمیایی و یا تورب و شن را با خاک مخلوط کرده، تا خاک نرم و یکنواخت برای بذرپاشی خزانه فراهم شود.

صاف و هموار می کنند و سپس با صفحه چوبی خاصی که عرض آن ۲۵×۱۰ سانتیمتر است سطح خاک را کوبیده، تا حدود ۱ تا ۱/۵ سانتیمتر سطح خاک پایین تر از لبه جعبه قرار گیرد. با آماده شدن جعبه نشا، بذر را به طور خطی در آن می کارند. برای این منظور شیارهایی به عمق ۵/۵ تا ۱/۵ سانتیمتر (بسته به نوع بذر) و به فواصل ۵ سانتیمتر به وسیله خط کش ایجاد کرده، بذر را به فاصله مرتب در شیارها می کارند و روی آنها را با همان خاک جعبه یا مخلوط ماسه و خاک برگ می پوشانند. پس از کاشت بذر، با آبپاش ریزسوراخ جعبه ها را آبیاری می کنند. اگر تعداد جعبه ها زیاد باشد به جای اینکه با دست محل شیارها را خط کشی کنند با فشار دادن صفحه چوبی مخصوصی که روی آن به فواصل معین و مساوی برآمدگیهایی

در صورتی که بخواهیم نشا را در شاسی یا گلخانه تهیه کنیم یکی از راههای آن کاشت بذر در جعبه نشاست. برای این منظور بسته به فضای موجود و میزان نشای مورد نیاز و نوع گیاه و... از جعبه ها یا ظروف پلاستیکی مخصوص به ابعاد ۲۵×۴۰ و یا ۳۰×۵۰ و یا عمق ۶ تا ۱۰ سانتیمتر می توان استفاده نمود. برای کاشت بذر یا نشا در جعبه نشا اغلب از خاکهای سبک و نفوذپذیر استفاده می کنند. به عنوان مثال برای بذرکاری در جعبه نشا از مخلوطهای ماسه، خاک برگ، خاک رس، کود پوسیده به نسبت های مختلف می توان استفاده کرد. پس از آنکه خاک مناسب تهیه و کاملاً با هم مخلوط شد آن را در جعبه هایی می ریزند و با کشیدن تخته و یا قطعه چوبی که طول آن چند سانتیمتر از عرض جعبه بیشتر است سطح خاک را

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

به ارتفاع ۱ تا ۱/۵ سانتیمتر دارد حفره‌هایی برای کاشت بذر ایجاد می‌کنند.

به هر صورت بعد از کاشت بذر که طرق مختلفی دارد جعبه‌های نشا را در محل هوای آزاد یا داخل شاسی و گلخانه کنار هم می‌چینند تا بذور سبز شود.

برای رسیدن به توانایی آماده‌سازی زمین خزانه دانش‌آموزان می‌باید به صورت انفرادی یا گروهی نسبت به انجام مراحل مختلف آماده‌سازی زمین هر کدام یا هر گروه قطعه زمینی را واگذار کرده تا خودشان آن را با بیل شخم زده، کود دامی بدهند و سطح آن را نرم نموده، تا آماده کاشت بذور گیاهان نشایی رایج در منطقه شود. در حین کار هنرآموز باید حضور داشته باشد و کلیه مطالب علمی و فنی را به آنان آموزش دهد و ضمن انجام صحیح تمامی مراحل از سوی دانش‌آموزان، از آنها گزارش بخواهد.

۳-۳-۳- زمان خزانه‌کاری (زمان کاشت بذر در خزانه):
زمان خزانه‌کاری به عوامل متعددی به شرح زیر بستگی دارد:

— نوع گیاه: به عنوان مثال برای کاشت بذر بعضی از گلها (بنفشه، میمون) می‌باید اواخر تابستان بذرها را در خزانه کاشت. برای برنج در اوایل بهار خزانه‌کاری می‌کنند و برای کشت خزانه بذور درختان میوه، اوایل پاییز تا اواخر زمستان این عمل را انجام می‌دهند.

— شرایط اقلیمی منطقه: بسته به دمای منطقه ممکن است زمان اجرای کشت بذر در خزانه متفاوت باشد. برای گیاهانی که به سرما حساس هستند و در منطقه سردسیری کاشته می‌شوند، خزانه‌کاری به بعد از زمستان موکول می‌شود. ولی در مناطق گرم در هر زمانی ممکن است این کار را انجام داد.

— نوع خزانه: در صورتی که خزانه هوای آزاد باشد محدودیت زمانی برای بعضی از گیاهان پیش می‌آید ولی اگر خزانه

بسته باشد می‌توانیم در هر فصلی به شرط مساعد بودن هوا در زمان انتقال نشا این کار را انجام دهیم.

— هدف: اگر هدف پیش‌رس کردن باشد، زمان اجرای خزانه‌کاری باید طوری تنظیم شود که وقتی گیاه ۴ تا ۶ برگه شد بتوانیم آن را به زمین اصلی منتقل کنیم مثلاً در مناطق معتدله برای گوجه‌فرنگی و بادمجان و فلفل می‌توانیم در اواسط تا اواخر بهمن ماه این کار را انجام دهیم و در اوایل بهار آن را به زمین اصلی منتقل کنیم.

۴-۳- طرز کاشت بذر در خزانه و تراکم مناسب آن
بذرکاری در خزانه به روشهای مختلف امکان‌پذیر است که در زیر بدانها اشاره می‌شود.

۱-۴-۳- بذرکاری به طریق دست‌پاش یا درهم:
در این روش، بذر به طور دست‌پاش بدون هیچ نوع نظم و ترتیبی روی سطح خاک پاشیده و با وسایل مختلف از قبیل دنده و شن‌کش، ماسه زیر خاک برده می‌شود. بسته به ریزی و درشتی بذر می‌توان به جای شن‌کش، کود پوسیده یا ماسه روی بذور پاشیده تا در عمق مناسب قرار گیرند. در موقع کاشت بذر باید دقت شود بذور در تمام سطح زمین خزانه یکنواخت و یکسان پاشیده شود. بعد از پاشیدن بذر و پوشاندن روی آن، بلافاصله خزانه باید آبیاری شود. نحوه آبیاری خزانه بسیار مهم است. بهتر است با توجه به اینکه سطح اغلب خزانه‌ها کم است آبیاری به وسیله آبیاش انجام شود تا از شستشوی بذر به انتهای کرت و تجمع آن و نایکنواختی پوشش گیاهی خزانه جلوگیری شود ولی در مراحل بعد که گیاه سبز شد آبیاری با آب جاری به صورت ملایم بلامانع است. گاهی اوقات برای یکنواختی گیاه و عدم تجمع بذور خصوصاً بذور ریز آن را با ماسه یا خاک مخلوط نموده، روی سطح خاک می‌پاشند.

<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱-۱۰/۱-۷۹-ک ۵-۲-۱۰/۲-۷۹-ک</p>	<p>پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱-۱۰-۷۹/ک ۳-۵-۱-۱۰/۱-۷۹-ک ۳-۵-۲-۱۰/۲-۷۹-ک</p>	<p>واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۱-۷۹-ک ۳۳-۵-۲-۱۰/۲-۷۹-ک</p>
--	--	---



ابتدا بذر با دست و به صورت درهم به طور یکنواخت در کرت پاشیده می شود و به دو صورت زیر خاک قرار می گیرد.

شکل ۱۱-۳



پس از پاشیدن بذر، آن را یا به وسیله شن کش زیر خاک می کنیم.

شکل ۱۲-۳

<p>واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک ۳۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک ۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>
---	--	--



یا اینکه با کود پوسیده یا کلش و ... روی آن را می پوشانیم.

شکل ۱۳-۳



پس از پوشاندن بذر، اولین آبیاری می باید به وسیله آبیاری ریز انجام شود.

شکل ۱۴-۳

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
---	---	--

در این روش، علاوه بر کاهش مقدار بذر مصرفی عملیات داشت، آسانتر و راحت تر انجام می شود.

۳-۴-۳- بذرکاری ردیفی: بذرکاری ردیفی با روش خطی این تفاوت را دارد که خزانه به صورت خطی ولی به صورت جوی و پشته درآورده می شود. عرض جوی ها حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر، عمق آنها حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر و فاصله ردیف بین ۵۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود.

۲-۴-۳- بذرکاری خطی: در روش خطی، ابتدا در سطح کرت یا سطحی که می خواهند بذرکاری کنند شیارهایی موازی در طول کرت یا قطعه زمین با عمقهای مختلف بسته به ریزی و درشتی بذر و معمولاً به عرض دو یا سه سانتیمتر حفر می کنند و بذور را با در نظر گرفتن فواصل لازم بین بوته ها در داخل شیارها می کارند و بعد روی آنها را خاک می ریزند. بهتر است روی بذور به وسیله خاک نرم یا ماسه خالص پوشانده شود.



شکل ۳-۱۵



شکل ۳-۱۶

کاشت بذر به صورت خطی و ردیفی بعد از گذشت حدود یک ماه در خزانه های هوای آزاد.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

۳-۵- مراقبتهای ضمن داشت در خزانه

در مورد گیاهان نشایی، قوی یا ضعیف بودن گیاه بستگی شدیدی به مراقبتهای گیاه جوان در خزانه دارد. نبات می باید در طول عمر کوتاه و چند هفته ای خود در خزانه مورد رسیدگی و مراقبت دائمی هم‌روزه قرارگیرد تا گیاهی قوی، سالم و عاری از هرگونه بیماری و آفات باشد. این مراقبت‌ها با اندکی تفاوت در کلیه گیاهان یکسان است و شامل عملیاتی از قبیل آبیاری، وجین، تنک کردن، سله‌شکنی، واکاری، تقویت گیاه و حفظ آن از آفات و بیماری و تابش حرارت شدید می باشد.

آبیاری: مقدار آب، تعداد دفعات آبیاری و روش آبیاری بسته به آب و هوای محل، نوع خاک و زمین و نوع گیاه متفاوت است. آبیاری بموقع خزانه به علت کمی و کوتاهی ریشه و زود خشک شدن سطح خاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره باید مراقب بود گیاه از بی‌آبی و خشکی صدمه نبیند.

وجین کردن: به علت مساعد بودن عوامل رشد و نمو در خزانه، رشد علفهای هرز در کنار گیاه اصلی در تمام دوران زندگی گیاه مخصوصاً اوایل زندگی آن، امکان صدمه زدن به گیاه را در اختیار دارد و می‌تواند رقیب خطرناکی برای گیاهان باشد.

بنابراین، در وهله اول باید سعی شود از ورود تخم علفهای هرز به داخل خاک یا زمین خزانه ممانعت به عمل آید و عوامل تشدید کننده از بین برود.

به عنوان مثال، باید از کود دامی کاملاً پوسیده شده و عاری از بذور علف هرز استفاده شود و همیشه از آب آبیاری مراقبت گردد. به هر حال در صورت مشاهده علفهای هرز می باید سریعاً پس از سبز شدن آنها را از بین برد. عمل کندن و منهدم نمودن علفهای هرز را «وجین» می‌گویند. برای مبارزه با علفهای هرز در خزانه‌های کوچک غالباً مبارزه مکانیکی یا دستی متداول است که با بیلچه یا فوکا می‌توان این کار را انجام داد. در سطح خزانه‌های بزرگ و متعدد می‌توان از مبارزه شیمیایی یعنی از علف‌کشهای

در قطعه زمینی که قبلاً آماده شده بود از سوی دانش‌آموزان، عملیات بذرپاشی به صورت درهم، خطی، ردیفی انجام پذیرد. برای این منظور می باید از قبل بذور چندین گیاه نشایی تهیه شده باشد که از سوی دانش‌آموزان حداقل ۴ گیاه نشایی با روشهای مختلف کاشت در خزانه کاشته شود و گزارش روز به روز با ذکر زمان بذرپاشی، تاریخ جوانه زنی، سبز کردن، چند برگی شدن، ارتفاع بوته و حتی حجم و گسترش ریشه‌ها به شکلی مکتوب و جامع ارائه گردد.

توجه: بهتر است گیاهانی در نظر گرفته شوند که دانش‌آموزان بتوانند آنها را هم در خزانه هوای آزاد و هم در خزانه کنترل شده کشت کنند.

۴-۴-۳- تراکم مناسب کاشت در خزانه: میزان

تراکم کاشت در خزانه به عواملی از جمله روش کاشت، نوع گیاه و ... بستگی دارد. به عنوان مثال، تراکم کاشت بذر برنج و روش خزانه‌های محلی برای ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم بذر در مترمربع پاشیده می‌شود و ۱۰۰ مترمربع خزانه برای یک هکتار زمین اصلی کفایت می‌کند. حال آنکه در روش خزانه کاری ژاپنی برای برنج مقدار بذر مصرفی برای هر مترمربع حدود ۱۶۰ گرم بذر در مترمربع خزانه است و ۲۵۰ مترمربع خزانه برای یک هکتار زمین اصلی کافی است. در خزانه گوجه‌فرنگی برای هر هکتار ۴۰ مترمربع زمین در نظر گرفته می‌شود و حدود ۵۰۰ گرم بذر در کل ۴۰ مترمربع پاشیده می‌شود یعنی تراکم مطلوب برای هر مترمربع حدود ۱۵ گرم بذر است. البته عواملی مثل ریزی و درشتی، سبکی و سنگینی بذر در این میزان دخیل است. گفتنی است تراکم مناسب در کیفیت نشای تولیدی بسیار تأثیر دارد.

برای شناخت بیشتر میزان تراکم، بازدید از خزانه‌های مختلف منطقه انجام شود و گزارش مکتوبی از سوی دانش‌آموزان آماده و به هنرآموز ارائه شود.

<p>واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک ۳۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>	<p>پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک ۳-۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۷۹-۲/ک ۵-۱۰/۲-۷۹-۲/ک</p>
---	--	--

خزانه را از علفهای هرز زدود.

انتخابی استفاده کرد. در این خزانه‌ها بسته به مدت خزانه کاری، باید ۲ تا ۳ مرتبه نسبت به وجین علفهای هرز اقدام نمود و همیشه



شکل ۱۸-۳



شکل ۱۷-۳

نحوه مبارزه با علفهای هرز و مقایسه خزانه کاری از علف هرز با خزانه دارای علف هرز

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

تنک کردن: گاهی اوقات با رعایت تمام احتیاطهای لازم، اغلب تراکم بذر در یک سطح کوچک زیادتیر از حد نیاز می شود برای بدست آوردن تراکم مناسب در خزانه و رشد و نمو ایده آل گیاه باید تعدادی از نباتات اضافی را از زمین کند تا نسبت تراکم گیاه در مترمربع استاندارد شود. در صورتی که گیاه مدت زمان بیشتری در خزانه بماند عمل تنک کردن ضروری تر خواهد بود در غیر این صورت، گیاهان داخل خزانه ضعیف شده، یا از حالت طبیعی خود خارج می شوند.

واکاری: نقطه مقابل عمل تنک کردن واکاری است و عبارت است از دوباره کاشتن بذر یا نشا به جای بذر و نشایی که بهر علت سبز نشده یا از بین رفته است. این عمل کمتر در خزانه اتفاق می افتد.

سله شکنی: نرم کردن سطح خاک خزانه یا سله شکنی، برای تهویه خاک و حفظ رطوبت آن بسیار لازم است بدینوسیله هوای لازم (اکسیژن) براحتی در دسترس ریشه ها قرار گرفته، موجودات ذره بینی مفید خاک نیز فعال می شوند. از این رو، در خزانه هایی که خاک آن سنگین است پس از هر بار آبیاری قشر فوقانی خاک سفت شده، مانع خروج گیاه و یا رشد و گسترش ریشه ها می شود و لازم است با وسایلی مانند بیلچه، شفره یا ... سطح خاک به طوری که به ریشه گیاه صدمه نخورد نرم گردد.

تقویت گیاه: همانطور که در تهیه زمین خزانه اشاره شد ضروری است زمین خزانه قبلاً به وسیله کود دامی و شیمیایی تقویت شود ولی بخش عمده ای از مواد غذایی اعم از مواد غذایی پرمصرف و کم مصرف مانند انواع کودهای ازته و بعضی از کودهای کم مصرف که قابل حل در آب هستند و ممکن است قابل استفاده گیاه نباشند پس از آنکه نبات رشد اولیه خود را نمود، به خاک یا گیاه رسانیده می شود. این روش کوددهی را «سرک» گویند. کود سرک ممکن است بسته به نوع کود، نیاز گیاه و مدت زندگانی آن در خزانه یک تا دو بار به خزانه داده شود.

کنترل آفات و امراض: در طول زندگی گیاه در خزانه می باید از شیوع انواع آفات و بیماری جلوگیری نمود خصوصاً در خزانه های کنترل شده به علت بالا بودن حرارت و رطوبت، امکان رشد و تکثیر آفات و امراض شدید می گردد. از این رو، سم پاشی مناسب و بموقع عامل موفقیت در کار است. به هر صورت، گیاه در خزانه باید کاملاً کنترل شود و از هر عامل بیماریزا و آفات مصون بماند.

حفاظت از نور شدید: اگر خزانه در داخل شناسی یا گلخانه یا زیر پلاستیک باشد لازم است در ساعات گرم روز سطح خارجی پوشش آن کدر شود یا به وسیله حصیر، شدت نور و حرارت کاهش یابد. گاهی اوقات در خزانه های هوای آزاد لازم است برای حفظ گیاه از گرما و تابش مستقیم آفتاب در اطراف کرتها یا خطوط کاشت سایبانهای متحرک ایجاد نمود و با سرشاخه یا حصیر، شدت نور را کاهش داد.

در خزانه های بسته (شناسی و زیر پلاستیک) لازم است در مواقع گرمای شدید (حتی در طول زمستان) چند ساعتی دربها را باز کرد یا سر پلاستیک را بالازد تا هوای گرم خارج و هوای خنک و مناسب وارد شود. این عمل را «هوادهی» نیز می گویند. برای رسیدن به نتیجه مطلوب، کلیه عملیات داشت باید از سوی هنرجو، روی خزانه هایی که قبلاً خودش آماده و کشت کرده است بنابر ضرورت به صورت انفرادی و گروهی انجام پذیرد و تمامی این عملیات با ذکر دقیق تاریخ انجام، در شناسنامه خزانه درج شود و گزارش کاملی تهیه و به هنرآموز ارائه گردد. بدیهی است عدم کشت صحیح و عدم رسیدگی کافی، موجب تغییراتی در خزانه های هر یک یا هر گروه خواهد شد که هنرآموز محترم باید در زمان امتحان این گونه کارها را در نظر بگیرد.

۳-۶- انتقال نشا به خزانه دوم یا زمین اصلی
پس از آنکه بذر در خزانه سبز شد و نهال حاصله مدتی در خزانه رشد و نمو کرد و به اندازه مناسب و استاندارد رسید، آن را

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

از کاشت در زمین اصلی تعدادی از شاخ و برگ‌ها را هرس نمود.

به هر حال، نشا بعد از کندن از محل خزانه باید سریعاً در زمین اصلی کاشته شود تا نور و باد، ریشه آن را اذیت نکند. تصویری از نشای گل جعفری که از زمین خزانه درآورده شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این نشا ۴ تا ۵ برگگی است و همراه با ریشه مقداری خاک وجود دارد.



شکل ۱۹-۳

به زمین اصلی منتقل می‌کنند.

بعضی از گیاهان مانند تعدادی از سبزیجات (کاهو، کلمها، کاسنی) و خصوصاً تمامی نهال درختان میوه را قبل از انتقال به زمین اصلی ممکن است به خزانه دوم یا خزانه انتظار منتقل کنند و سپس به زمین اصلی ببرند.

۱-۶-۳- زمان انتقال نشا: به طور کلی، اغلب گیاهان

پس از اینکه به مرحله ۴ تا ۶ برگگی رسیدند و طولی حدود ۵ تا ۲۰ سانتیمتر یافتند موقع انتقال آنها فرا رسیده است.

مدت زندگانی در خزانه برای رسیدن به این شرایط ممکن

است ۱ تا ۳ ماه طول بکشد که برای گیاهان مختلف متفاوت است.

۲-۶-۳- نحوه انتقال: پس از سپری شدن مدت زمان

لازم، قبل از کندن نشا باید خزانه را آبیاری نمود و پس از آنکه مقدار رطوبت زاید آن تبخیر شد اقدام به کندن نشاهای سالم و قوی از زمین نمود. برای آنکه به ریشه گیاه صدمه زیادی وارد نیاید باید سعی شود ریشه نهال با مقداری خاک همراه باشد.

گیاهانی را که زیاد به قطع ریشه حساس نیستند می‌توان با

دست از خاک بیرون کشید (مانند گوجه‌فرنگی) ولی در مورد

گیاهان نشایی حساس باید به وسیله بیلچه به فاصله ۶ تا ۱۰

سانتیمتری بوته به طور مایل بیلچه را در خاک فرو کرد تا صدمه به

ریشه نرسد و نشا را همراه با مقداری خاک از زمین خارج نمود

(برنج، نهال درختان) به هر صورت در موقع کندن نشا هر اندازه

که دقت شود اغلب نوک ریشه‌ها زخمی شده، محلی برای نفوذ و

دخول انواع عوامل بیماریزا فراهم می‌شود. از این رو، ضروری

است در بعضی از گیاهان نشایی ۲ تا ۳ سانتیمتر بالاتر از نوک

ریشه هرس شود ضمناً ریشه‌های اصلی خیلی طویل را که مانع

رشد ریشه‌های فرعی می‌شوند باید کوتاه‌تر نمود. این عمل را

«آرایش ریشه نشا» می‌گویند.

گاهی برای توازن بین ریشه و شاخ و برگ لازم است قبل

<p>مهارت: کاشت</p> <p>شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک</p> <p>۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک</p> <p>۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف</p> <p>شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک</p> <p>۳-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک</p> <p>۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>	<p>واحد کار: نشاکاری</p> <p>شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک</p> <p>۳۳-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک</p> <p>۳۳-۵-۱۰/۲-۷۹/ک</p>
--	--	---



سپس نشاها به خزانه دوم به صورت منظم و ردیفی و به فاصله تعیین شده، کاشته می شوند.

شکل ۲۰-۳



نشاها گل جعفری بعد از انتقال به خزانه دوم.

شکل ۲۱-۳

<p>واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک</p>	<p>پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک</p>	<p>مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰-۲-۷۹/ک</p>
---	--	--

نشاهای گل جعفری در خزانه دوم بعد از گذشت یک

هفته.



شکل ۳-۲۲



و یا اینکه نشا به زمین اصلی
برده و کاشته می شود، مانند نشا برنج.

شکل ۳-۲۳

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

مزرعه برنج بعد از انتقال نشاها و کاشت آن در زمین اصلی.



شکل ۲۴-۳

۱-۷-۳- شرایط زمین اصلی در زمان کاشت نشا:

با توجه به اینکه قبلاً در مورد تهیه و آماده‌سازی زمین اصلی در مهارت مربوط به خود توضیحات لازم ارائه گردید، اینک فهرست وار بدانها اشاره کرده، می‌گذریم:

- ۱- زمین را شخم زده، کود دامی را با آن مخلوط می‌کنیم.
 - ۲- برای خرد و نرم کردن کلوخه دیسک می‌زنیم.
 - ۳- زمین را با ماله یا لولر صاف و هموار می‌کنیم.
 - ۴- بسته به نوع گیاه آن را به صورت کرت بندی یا جوی پشته (کوچک یا بزرگ) درمی‌آوریم.
 - ۵- نه‌های اصلی و فرعی را ایجاد می‌کنیم.
 - ۶- در صورت نیاز آب وارد کرتها یا جویها می‌کنیم.
 - ۷- نشاها را به صورت دستی یا با نشاکار می‌کاریم.
- ۲-۷-۳- فاصله کاشت: فاصله کاشت نشا برای گیاهان

برای انجام عملیات جابجایی نشا از خزانه به زمین اصلی، دانش آموزان باید نشاهایی را که قبلاً کشت نموده و کلیه مراقبتهای لازم را اعمال کرده‌اند از خزانه به نحو صحیح و اصولی طبق مراحل که آموزش داده شد در آورده، بلافاصله آن را در زمین اصلی بکارند.

بهرتر است همواره هنرآموز مربوط، حین عملیات انتقال موارد اشتباه را به دانش آموزان متذکر شود تا به‌طور مطلوب و علمی انجام گیرد. در خاتمه این عملیات ارائه گزارش مکتوب از سوی هر یک از فراگیران الزامی است.

۷-۳- نحوه کاشت نشا در زمین اصلی

قبل از کندن نشا از خزانه، باید زمین اصلی را که محصول در آن کاشته می‌شود تهیه و آماده نمود.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

مختلف، متفاوت است. نشاها باید طوری کاشته شود که با یکدیگر رقابت نکنند یعنی از نظر رقابت ریشه‌ای مشکل ایجاد نشود ضمناً نشاها و یا نهال‌های کشت شده روی هم سایه نیاندازند.

۳-۷-۳- عمق کاشت: در موقع کاشت نشا در خزانه، باید نشا را در عمق مناسب در خاک قرار داد. رعایت حدفاصله یقه و ساقه در کاشت حایز اهمیت است. البته بعضی از گیاهان را اگر زیاد عمیق بکاریم دچار مشکل می‌شوند و گاه ممکن است از بین بروند ولی بعضی از گیاهان مانند گوجه‌فرنگی و بادمجان را، بعلت اینکه تولید ریشه‌های نابجا بر روی ساقه می‌کنند اگر عمیق‌تر هم بکاریم اشکالی ندارد و حتی پای این‌گونه گیاهان را

بعداً خاک می‌دهیم تا ریشه بیشتر گسترش یابد ولی نهالهای میوه را نباید طوری کاشت که یقه آنها زیر خاک برود.

۴-۷-۳- مراقبتهای ضمن کاشت: در زمان کاشت ضمن رعایت فاصله و عمق کاشت بایستی مواظب بود ریشه نشا صدمه نبیند و نشا سریعاً به زمین اصلی منتقل شود زیرا باد و نور ریشه‌ها را دچار مشکل می‌کند. بعد از استقرار نشا آبیاری بسیار مهم است و مراقبتهای دیگر از قبیل خوابانیدن گیاه، خاک دادن پای بوته، وجین و مبارزه با آفات و امراض و سله‌شکنی همواره باید تا گرفتن و به بار رفتن گیاه ادامه یابد.

مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک

آزمون نهایی

- ۱- تهویه خاک به چه منظوری انجام می شود؟
- ۲- خاکهای سنگین چه تأثیری می توانند روی عمق کاشت داشته باشند؟
- ۳- عوامل مؤثر در جوانه زنی بذر را نام ببرید. به نظر شما کدام یک از این عوامل مهمتر است؟ چرا؟
- ۴- تنظیم ارتفاع از زمین در بذرپاش سانتریفوژ را توضیح دهید.
- ۵- تفاوت ماشینهای بذرریز با ماشینهای خطی کار در چیست؟
- ۶- تفاوت عمده ماشینهای خطی کار با ماشینهای ردیفکار در چیست؟
- ۷- سرویس و نگهداری ردیف کارها را بنویسید.
- ۸- تنظیماتی که روی ردیفکار کپه ای انجام می گیرد کدام است؟
- ۹- کاشت بموقع معمولاً چه زمانی انجام می شود؟
- ۱۰- چرا در روش بذرپاشی، مزرعه یکنواخت سبز نمی کند؟
- ۱۱- بهترین تراکم بوته در یک مزرعه زمانی است که ...
- ۱۲- حاصل خیزی چه تأثیری روی میزان بذر مصرفی دارد؟
- ۱۳- ارزش مصرفی بذر چه کاربردی دارد؟
- ۱۴- در کاشت نهال به سیستم مربعی، چه زمانی درختان روی هم سایه می اندازند؟
- ۱۵- روشهای کاشت را نام ببرید؟
- ۱۶- قطعه زمینی با وسعت ۶ هکتار موجود است و در آن طبق برنامه آیش و تناوب قرار است ذرت دانه ای کاشته شود. با توجه به اطلاعات به دست آمده از این ذرت در آزمایشگاه که درصد جوانه زنی ۸۲٪، درجه خلوص ۸۵٪، وزن هزار دانه ۳۹ گرم می باشد، موارد خواسته شده را انجام و پاسخ دهید. از چه روش کشتی استفاده می کنید؟ از چه دستگاهی برای روش کاشت انتخاب شده استفاده می کنید؟ فاصله بوته ها از همدیگر را چقدر تعیین می کنید؟ فاصله ردیفها را از همدیگر معمولاً چند سانتیمتر در نظر می گیرند؟ با توجه به اطلاعات موجود، میزان بذر لازم برای این قطعه زمین را تعیین کنید.
- ۱۷- نشا را تعریف کرده، چند گیاه نشایی نام ببرید.
- ۱۸- چرا از جابجایی بعضی از گیاهان باید پرهیز کرد و آنها را به طور مستقیم کشت نمود؟
- ۱۹- در پیش رس کردن محصول، معمولاً محصول چه مدت زودتر به بازار ارائه می شود؟
- ۲۰- چرا باردهی محصول در گیاهان نشایی بالاتر است؟
- ۲۱- میزان بذر در کشت مستقیم بیشتر است یا کشت غیرمستقیم؟
- ۲۲- خزانه را تعریف کرده، شرایط محل خزانه را بنویسید.
- ۲۳- خزانه هوای آزاد را با خزانه کنترل شده مقایسه کنید.

واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	پیمانه مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک	۵-۱۰-۱-۷۹/ک
۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۳-۵-۱۰-۲-۷۹/ک	۵-۱۰-۲-۷۹/ک

۲۴- میزان کود حیوانی پوسیده برای هر مترمربع خزانه چقدر است؟

الف: ۱ تا ۳ کیلوگرم ب: ۳ تا ۵ کیلوگرم ج: ۵ تا ۱۰ کیلوگرم د: ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم

۲۵- برای اصلاح خاک خزانه از چه ترکیبی و چه مقدار استفاده می‌شود؟

الف: از تورب و رس به میزان ۵/۱ تا ۱ کیلوگرم در مترمربع

ب: از تورب و ماسه به میزان ۳ تا ۵ کیلوگرم در مترمربع

ج: از تورب و رس به میزان ۳ تا ۵ کیلوگرم در مترمربع

د: از تورب و ماسه به میزان ۳ تا ۵ کیلوگرم در مترمربع

۲۶- مراحل مختلف تهیه خاک و کاشت در جعبه نشا را توضیح دهید.

۲۷- زمان کشت بذر در خزانه به چه عواملی بستگی دارد؟ فقط نام ببرید.

۲۸- در طریق بذرپاشی درهم برای یکنواخت پاشیدن بذر چه کار باید کرد؟

۲۹- مزایای بذرکاری خطی نسبت به بذرکاری درهم چیست؟

۳۰- مقدار بذر مصرفی گوجه‌فرنگی و میزان زمین لازم برای یک هکتار را بنویسید.

۳۱- چرا باید خزانه را وجین نمود؟

۳۲- هوادهی یعنی چه؟

۳۳- نشا معمولاً چه مدت باید در خزانه بماند و موقع انتقال چه مشخصاتی دارد؟

۳۴- مراحل مختلف انتقال نشا به زمین اصلی را بنویسید.

واحد کار: نشاکاری شماره شناسایی: ۳۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۳۳-۵-۱۰/۲-۲-۷۹/ک	پیمانۀ مهارتی: کشت بذور به روشهای مختلف شماره شناسایی: ۳-۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۳-۵-۱۰/۲-۲-۷۹/ک	مهارت: کاشت شماره شناسایی: ۵-۱۰-۱-۷۹/ک ۵-۱۰/۱-۲-۷۹/ک ۵-۱۰/۲-۲-۷۹/ک
--	---	---

منابع مورد استفاده

- ۱- خواجه پور، محمدرضا، اصول و مبانی زراعت، جهاد دانشگاهی اصفهان، ۱۳۶۵.
- ۲- خدابنده، ناصر، غلات، انتشارات سپهر، ۱۳۶۷.
- ۳- سعادت لاجوردی، ناصر، دانه‌های روغنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۹.
- ۴- خوشخوی، مرتضی و دیگران، اصول باغبانی، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۶۴.
- ۵- خوشخوی، مرتضی، ازدیاد نباتات مبانی و روشها، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۷۰.
- ۶- خواجه پور، محمدرضا، اصول و مبانی باغبانی، جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، ۱۳۶۵.
- ۷- خدابنده، ناصر، زراعت گیاهان صنعتی، مرکز نشر سپهر، ۱۳۶۹.
- ۸- آذری، علی و دیگران، تولید محصولات زراعی، شرکت چاپ و نشر ایران، ۱۳۷۵.

