


یقهی مسطح (ملوایی جلو باز)






واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۷-۹۱ و ۸۷-۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۷-۷-۹۱/۴۱/۲/۴

مدل اول



شکل ۱-۱۶۱

از روی الگوی اساس بالاتنه‌ی جلو که پنس سینه‌ی آن به پهلو منتقل شده است، رولت کنید.

از « نقطه‌ی ۲۲** » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.) ، در این مدل « ۵/۱ سانتیمتر »، گشاد کنید تا « نقطه‌ی ۴۶ » به دست آید.


(اندازه‌ی دلخواه) در این مدل ، $۱,۵$ سانتیمتر $۲۲ \rightarrow ۴۶$

از « نقطه‌ی ۲۱** » به اندازه‌ی دلخواه** (بستگی به مدل دارد.) ، در این مدل « ۸ سانتیمتر »، پایین بیاورد تا « نقطه‌ی ۴۷ » به دست آید.

(اندازه‌ی دلخواه) در این مدل ، ۸ سانتیمتر $۲۱ \rightarrow ۴۷$

به وسیله‌ی خط کش « نقطه‌ی ۴۷ » را به « نقطه‌ی ۴۶ » وصل کنید. (شکل ۱-۱۶۱)

شکل ۱-۱۶۱



شکل ۱-۱۶۲

برای جلوگیری از گشاد شدن یقه یک پنس به اندازه‌ی « ۱ سانتیمتر » روی خط « $۴۶ \rightarrow ۴۷$ » رسم کنید و انتهای آن را تا « نقطه‌ی B » (سرسینه) ادامه دهید.

از « نقطه‌ی B » (سرسینه) خطی به انتهای پنس « $۴۲ \rightarrow ۴۲ \rightarrow B \rightarrow ۴۲$ » (پنس پهلو) رسم کنید تا « نقطه‌ی ۴۸ » به دست آید.

از « نقطه‌ی ۴۸ » تا « نقطه‌ی B » (سرسینه) را قیچی کنید.

از « نقطه‌ی ۴۷ » خطوط جدید یقه‌ی هفت ترسیم شده را قیچی کنید. (شکل ۱-۱۶۲)

خط جدید یقه‌ی جلو $۴۶ \rightarrow ۴۷$




* صحیح ترین روش گشاد کردن یقه، استفاده از روش مماس کردن سرشانه‌ی پشت و جلو بالاتنه می باشد.

** در آموزش مدل سازی متداول است که اندازه‌های طرح داده شده ارائه نگردد؛ زیرا، ترسیم الگو بستگی به مدل و طرح انتخابی اشخاص دارد. فراگیرنده‌ی عزیز برای اندازه‌گیری دکلته‌ی یقه، پهناهی یقه در سرشانه و وسط پشت می تواند با متر روی بدن اندازه گرفته و اندازه را در ترسیم الگو به کار گیرد.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹


گام سوم



- ✿ پنس «۱ سانتیمتر» یقه را بیندید.
- ✿ زیر خط «۴۸ → B» کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را مشخص کنید.
- ✿ پس از بستن پنس یقه، خط یقه را دوباره رسم کرده، اصلاح کنید.

✿ از «نقطه‌ی ۴۷» به اندازه‌ی دگمه خور در این مدل «۲ سانتیمتر» بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۴۹» به دست آید.
اندازه‌ی دگمه خور، ۲ سانتیمتر $47 \rightarrow 49$
✿ از «نقطه‌ی ۴۹» موازی با خط مرکزی جلو خطی رسم کنید تا «نقطه‌ی ۵۰» (دگمه خور بالاتنه) به دست آید. (شکل ۱-۱۶۳)
خط دگمه خور $49 \rightarrow 50$ $47 \rightarrow 50$ موازی

گام چهارم




✿ از «نقطه‌ی ۲» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی «۷۵/۰ سانتیمتر» ($\frac{1}{2}$ فاصله $2 \rightarrow 22 \rightarrow 46$ در نظر گرفته می‌شود.) پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۱» به دست آید.

✿ از «نقطه‌ی ۱۰» به اندازه‌ی فاصله‌ی «۲۲ → ۴۶» (در سرشانه‌ی جلو) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۲» به دست آید.

✿ به وسیله‌ی خطی هلالی شکل «نقطه‌ی ۵۱» را به «نقطه‌ی ۵۲» وصل کرده، خط یقه‌ی پشت «۵۲ → ۵۱ → ۵۲» را قیچی کنید.
(شکل ۱-۱۶۴)

خط جدید یقه‌ی پشت $51 \rightarrow 52$



واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کامپکس

- الگوی جلو را موازی با خط عمود گاغذ قرار دهید.
- الگوی پشت و جلو* را در «نقطه ۴۶» در قسمت حلقه‌ی گردن با یکدیگر مماس کنید و سنجاق بزنید.

- پس از سنجاق کردن الگو، تقاطع خط سرشانه‌ی جلو و پشت (خط یقه) «نقطه ۴۶» را اصلاح کنید تا «نقطه ۴۶'» به دست آید.

- از «نقطه ۲۹» انتهای سرشانه‌ی جلو، الگوی پشت را به اندازه‌ی «۴ سانتیمتر» پایین بیاورید. سپس «نقطه ۵۳» به دست آمده را سنجاق بزنید.

$29 \rightarrow 53$ ۴ سانتیمتر

- از «نقطه ۵۱» در خط مرکزی پشت به اندازه‌ی دلخواه** (بستگی به مدل لباس دارد...)، در این مدل «۱۶ سانتیمتر»، پایین بیایید تا «نقطه ۵۴» به دست آید.

(اندازه‌ی دلخواه) در این مدل، $16 \rightarrow 54$ سانتیمتر


- «نقطه ۵۴» در خط مرکزی پشت را گونیا کنید تا «نقطه ۵۵» محل برخورد خط گونیا شده و حلقه‌ی آستین به دست آید. (عرض $54 \rightarrow 55$ بستگی به مدل و طراحی یقه دارد.)
- «نقطه ۵۵» را به «نقطه ۴۷» وصل کنید. (طراحی لبه‌ی یقه نیز بستگی به مدل آن دارد.)

خط لبه‌ی یقه $55 \rightarrow 47$

- تکه‌ی یقه « $51 \rightarrow 54 \rightarrow 55 \rightarrow 47 \rightarrow 46'$ را رولت کنید.
- در صورتی که می‌خواهید پنس‌های زیر سینه و پهلو را بدوزید، آن‌ها را به اندازه‌ی «۲ سانتیمتر» کوتاه کنید. (شکل ۱-۱۶۵)



شکل ۱-۱۶۵



* بهتر است قبل از گشاد کردن حلقه‌ی گردن پشت و جلو، الگوی پشت و جلو را با یکدیگر مماس کرده، سپس گشاد کنید.
** معمولاً «۱/۵ سانتیمتر» بیشتر از پهنای یقه در قسمت سرشانه می‌باشد.